

# Editer un Hôte

## Sommaire

Onglet : Général  
Onglet : Données  
Onglet : Droits de l'utilisateur  
Onglet : Supervision  
Onglet : Checks  
    Essayer les checks  
    Les modes  
        Mode normal  
        Mode surcharge  
        Mode exclusion  
    Les checks cachés  
Onglet : Notifications  
Onglet : Expert

## Onglet : Général

Hôte dans la Zone de travail > **En édition (modifié)** hôte\_1

Général *	Propriété	Valeur	Venant des modèles
Données [0]	Nom *	<input type="text" value="hôte_1"/>	
Droits de l'utilisateur	Description	<input type="text" value="00038_test_auto [ Par défaut, le nom ]"/>	
Supervision	Adresse	<input type="text" value="00038_test_auto [ Par défaut, le nom ]"/>	
Checks [1]	Modèles d'hôte hérités	<input type="text" value="[ Par défaut [ Aucun ] ]"/>	
Notifications	Ajouter dans le groupe d'hôtes	<input type="text" value="[ Par défaut [ Aucun ] ]"/>	
Expert	Royaume	<input type="text" value="Par défaut [ All ]"/>	
	Impact métier	<input type="range" value="3"/> <span>Par défaut ★★★</span>	
	Dépendances réseaux	<input type="text" value="[ Par défaut [ Aucun ] ]"/>	
	URL externe	<input type="text"/>	

Liste des URL externes

Format

- **Nom**

- Clé d'import: host\_name

Cette propriété permet de définir le nom utilisé pour identifier le modèle d'hôte. Les caractères `~!\$%^&\*"|<>?,()/+` sont interdits dans ce champ.

⊖ Un caractère non autorisé provoquera un compteur d'erreur

★ Ce champ ne peut pas rester vide

 Le nom d'hôte ne doit pas exister en tant que nom de cluster. Si tel est le cas, une erreur sera affichée à la sauvegarde.


- **Description**

- *Clé d'import:* display\_name

Cette propriété permet de définir une description de l'hôte qui pourra être affichée dans les interfaces web.

Le nom est accessible par l'intermédiaire de la variable de **\$HOSTNAME\$**.

**Remarque:** Si vous ne spécifiez pas la propriété, la propriété vaudra par défaut le nom de l'hôte.

 Pour des raisons de sécurité, les caractères suivants <>&'"/> seront remplacés par des équivalents dans la base de données.

 Un caractère non autorisé provoquera un compteur d'erreur

- **Adresse**

- *Clé d'import:* address

- Cette propriété permet de définir l'adresse de l'hôte. Habituellement, il s'agit de l'adresse IP, bien que cela puisse être n'importe quelle valeur (pour peu qu'elle soit utile pour la détermination du statut de l'hôte). Vous pouvez utiliser un FQDN pour l'adresse, mais gardez à l'esprit que si le DNS n'est pas disponible, les vérifications ne pourront pas être faites.

Le nom est accessible par l'intermédiaire de la variable de **\$HOSTADDRESS\$** .

**Remarque:** Si vous ne spécifiez pas une adresse, la propriété vaudra par défaut le nom de l'hôte.


Il y a un risque à utiliser le mécanisme par défaut - Si le DNS n'est pas disponible, la plupart des checks échoueront, car les sondes dont ils dépendent ne seront pas capables de résoudre le nom de l'hôte.

- **Modèles d'hôte hérités**

- *Clé d'import:* use
- Les modèles d'hôtes qui sont attachés à l'hôte pour hériter de leurs propriétés et leurs données. L'ordre des modèles est important.

Les caractères `~!\$%^&\*"'|<>?,()=/+` sont interdits dans ce champ .

 Un caractère non autorisé provoquera un compteur d'erreur

 Pour un administrateur de SI, certains modèles ne sont pas "visible" et ne seront pas disponibles dans la liste des choix.

- **Ajouter dans le groupe d'hôtes**

- *Clé d'import:* hostgroups

Cette propriété permet de lister les groupes d'hôtes auxquels cet hôte appartient.

Ajouter un groupe d'hôte à cet hôte a le même effet que de rajouter cet hôte dans le groupe voulu ( dans la page d'édition du groupe d'hôte ).

L'ordre dans lequel vous listez les groupes d'hôtes n'a pas d'incidence.

Cette propriété gère l'**Héritage additif (le +)**.

- **Royaume**

- *Clé d'import:* realm

Cette propriété permet de définir le royaume où l'hôte se trouvera.

En plaçant un hôte dans un royaume particulier, un des schedulers de ce royaume gèrera cet hôte.

- **Impact métier**

- *Clé d'import:* business\_impact

Cette propriété permet de définir l'importance que l'on donne à un cluster pour le business. ( valeur numérique entre 0 et 5 dans les fichiers d'imports, mais affichée dans l'interface avec des étoiles ou des dollars suivant le niveau ):

- du moins important ( 0 => \* )
- ( 1 => \*\* )
- ( 2 => \*\*\* )
- ( 3 => \$\$\$\$ )
- ( 4 => \$\$\$\$\$ )
- au plus important ( 5 => \$\$\$\$\$\$ )

La valeur par défaut est 2 ( \*\*\* ).

- **Dépendances réseau**

- *Clé d'import:* parents

Cette propriété permet de définir une liste d'hôtes ou de Cluster de laquelle l'hôte est dépendant.

Ceci signifie que si toutes les dépendances réseau sont en état CRITICAL, alors les notifications ne seront pas lancées pour cet hôte et ses checks.

Note: les dépendances réseau doivent être dans le même royaume que l'hôte.

L'ordre de définition n'a pas d'impact sur la supervision de cet élément.

Cette propriété gère l'[Héritage additif \(le +\)](#).

- **URL externe**

- *Clé d'import:* notes\_url

- Cette propriété est utilisée pour définir une URL qui peut être utilisée pour fournir plus d'information sur cet hôte.

N'importe quelle URL valide peut être mise, commençant par *http://* ou *https://*

Cette URL sera disponible dans l'interface de visualisation dans le volet détail présentant l'hôte.

Cela peut être pratique si vous désirez faire une description écrite détaillée de l'hôte, une procédure de reprise sur panne, ... qui sera visible pour les autres membres de l'équipe.

  Une URL qui ne commence pas par *http://* ou *https://* provoquera un compteur d'erreur et il sera impossible d'enregistrer le check

Les caractères " " et les espaces sont interdits dans ce champ .


 Un caractère non autorisé provoquera un compteur d'erreur et il sera impossible d'enregistrer le check

- **Liste des URL externes**

- *Clé d'import:* notes\_multi\_url

Cette propriété est utilisée pour définir plusieurs URL qui peuvent être utilisées pour fournir plus d'informations sur cet hôte.

- (1) Nom de l'URL (label pour l'interface de visualisation), Le nom à afficher est optionnel ( mais son absence montrera toujours un warning dans l'interface )

 Les caractères <> & " / sont interdits dans ce champ .

 Un caractère non autorisé provoquera un compteur d'erreur et il sera impossible d'enregistrer le check

- (2) Adresse de l'URL, N'importe quelle URL valide peut être utilisée, commençant par **http://** or **https://**

 Les caractères " " et les espaces sont interdits dans ce champ .

 Un caractère non autorisé provoquera un compteur d'erreur et il sera impossible d'enregistrer le check

- (3) Icône pour l'UI de visualisation
- (4) Type d'affichage (Nouvelle onglet, pop-up de différente taille, ou ne pas l'afficher)
- (5) Valeur à copier-coller dans un fichier cfg pour retrouver cette propriété dans l'état



 Une URL externe peut contenir le mot clé **##USER##** qui sera remplacé par le nom de l'utilisateur courant dans l'interface de Visualisation

 **Important**

Dans cette propriété, des données ( macro ) de cet hôte peuvent être utilisées dans l'URL.

- La référence à ces données se fait via le principe de [LES VARIABLES \( Remplacement dynamique de contenu - Anciennement les MACROS \)](#).
- Pour intégrer une donnée dans l'URL, il suffit de rajouté \$\_HOSTDATA1\$
  - HOSTUUID

Les données (macros) qui peuvent être utilisées sont les suivantes:

- Données globales
- Données accrochées à l'hôte présente dans l'onglet Données
- et les propriétés ( données statiques ) suivantes:
  - HOSTUUID
  - HOSTNAME
  - HOSTDISPLAYNAME
  - HOSTALIAS
  - HOSTADDRESS
  - HOSTREALM
  - HOSTADDRESS

Ces URL seront disponibles pour tout module accroché au module ( exemple : dans l'interface de Visualisation, elles seront affichées ).

Cela peut être pratique si vous désirez faire une description écrite détaillée de l'hôte, une procédure de reprise sur panne, ou toute autre information qui sera visible pour les autres membres de l'équipe.

⊖ Une URL qui ne commence pas par [http://](#) ou [https://](#) provoquera un compteur erreur

- **Activé**
  - Clé d'import: enabled

Permettre que cet élément soit pris en compte lors du passage de Staging en Production.

Pour les modèles uniquement :

- **Modèle visible pour les Administrateurs de SI?**
  - Clé d'import: for\_all\_users

Cette propriété permet de cacher ce modèle d'hôte aux Administrateurs de SI.

Cela peut-être intéressant pour diminuer le nombre de modèle visible pour simplification, ou par sécurité.

## Pack

- Clé d'import : pack

Permet de donner un nom commun à un ensemble d'éléments de Shinken. Il sera ainsi possible de filtrer par ce nom commun dans les listes des éléments pour retrouver l'ensemble des éléments.

Cette propriété n'est pas héritable.



Les caractères < > & " ' / sont interdits dans ce champ.

⊖ Un caractère non autorisé provoquera un compteur d'erreur et il sera impossible d'enregistrer l'hôte

## Onglet : Données

Cet onglet définit des données qui pourront être utilisées par en tant que [Variable](#), notamment à l'utilisation de la [Commande](#) des checks attachés à cet hôte. Consulter ces pages pour plus d'information.




Si vous donnez un nom de donnée protégée à l'une de vos données, vous ne pourrez plus modifier ce nom par la suite.

- Vous devrez le supprimer puis le recréer si vous voulez le renommer.

Cette modification est interdite afin d'éviter qu'une donnée protégée devienne visible, en changeant son nom.

La valeur de la donnée pouvant être longue, il est possible d'agrandir le champ de la valeur afin d'améliorer la lisibilité du champ.



Pour agrandir le champ de la valeur, il faut maintenir le clic sur l'icône

située en bas à droite du champ et réajuster verticalement.




L'agrandissement manuel du champ n'est pas disponible pour le navigateur Internet Explorer. Mais les champs avec des valeurs longues sont automatiquement agrandis jusqu'à une certaine taille lorsque la valeur du champ dépasse une ligne.



## Onglet : Droits de l'utilisateur


Il est possible pour chaque hôte de définir qui peut voir, éditer, ou encore recevoir les notifications. Le fonctionnement de ce mécanisme est expliqué dans la page [Droits d'accès à un hôte](#). Ces propriétés gèrent l'[Héritage additif \(le +\)](#).



Ces 6 propriétés se synchronisent les unes avec les autres, pour éviter d'avoir des droits aberrants.

Par exemple : avoir le droit d'éditer l'élément, mais sans avoir droit de le voir.

## Onglet : Supervision



Hôte dans la Zone de travail > <span style="background-color: #f0f0f0;">En édition (créé)</span>			
Général *	Propriété	Valeur	Venant des modèles
Données [0]	Période de vérification	Par défaut [Toujours]	
Droits de l'utilisateur	Vivant (Commande de vérification)	Par défaut [ check-host-alive (ping) ]	
Supervision	Nb maximum de tentatives de confirmation du statut de l'hôte	Par défaut [2]	
Checks [0]	Temps maximum d'exécution d'un check (secondes)	Par défaut [60 → Défini dans shinken.cfg check_running_timeout]	
Notifications	Seuil d'alerte de l'utilisation CPU (secondes)	Par défaut [5 → Défini dans shinken.cfg warning_threshold_cpu_usage]	
Expert	Intervalle entre les vérifications (minutes)	Par défaut [1]	
	Intervalle de nouvelles tentatives de confirmations d'état (minutes)	Par défaut [1]	
	Les commandes de vérifications sont ordonnancées et lancées par Shinken	<input type="checkbox"/> Vrai <input type="checkbox"/> Faux <span style="background-color: #800080; color: white; padding: 2px;">Par défaut Vrai</span>	
	Shinken accepte les états reçus depuis des outils externes pour cet hôte	<input type="checkbox"/> Vrai <input type="checkbox"/> Faux <span style="background-color: #800080; color: white; padding: 2px;">Par défaut Vrai</span>	
	Période de DOWNTIME	Par défaut [Aucun]	

- **Période de supervision**

- Clé d'import: check\_period

Cette propriété permet de choisir la période de supervision où sont faites les vérifications de l'état de l'hôte par Shinken.

- **Commande de vérification**

- Clé d'import: check\_command

Cette propriété permet de spécifier la commande qui est employée pour vérifier si l'hôte est dans un statut en OK ou CRITIQUE. Si vous laissez vide cette propriété, la commande de contrôle par défaut sera employée.

- **Nb maximum de tentatives de confirmation du statut de l'hôte**

- Clé d'import: max\_check\_attempts

Cette propriété permet de définir le nombre de tentative(s) où Shinken recommencera la commande de vérification d'un hôte si son résultat est autre chose que le statut OK

Mettre cette valeur à 1 impliquera que Shinken générera une alerte dès qu'il n'est plus en état OK, sans réessayer

Si vous ne désirez pas que Shinken vérifie le statut de cette hôte, laissez cette propriété à 1, mais laissez vide la commande de vérification.

 Une valeur non numérique provoquera un compteur erreur

- **Temps maximum d'exécution d'un check ( secondes )**

- Clé d'import: check\_running\_timeout

Cette propriété permet de définir la valeur en secondes du temps maximum permis pour le lancement d'une commande de supervision. Passé ce délai, la commande sera terminée. Si le check ou la commande définit également ce paramètre, leur valeur sera prioritaire par rapport à celle de l'hôte.

Aucune valeur ou une valeur a -1, n'indiquent qu'il n'y a pas de Temps maximum défini.

Si ni l'hôte, ni le check, ni la commande ne définissent ce paramètre, alors la valeur définie globalement pour Shinken (via le fichier shinken.cfg et le paramètre check\_running\_timeout) sera utilisée à la place.


 La limite est fixée à 157852800 (soit 5 ans).

 Une valeur non numérique provoquera un compteur d'erreur

- **Seuil d'alerte de l'utilisation CPU ( secondes )**

- Clé d'import: warning\_threshold\_cpu\_usage

Nombre de secondes que peut consommer une commande avant d'apparaître en Warning dans le check 'Scheduler - Performance' La valeur sera récupérée dans l'ordre, par la commande, par l'élément Check, par l'élément Hôte, ou par la valeur par défaut (shinken.cfg:warning\_threshold\_cpu\_usage)


 La limite est fixée à 157852800 (soit 5 ans).

 Une valeur non numérique provoquera un compteur d'erreur

- **Intervalle entre les vérifications ( minutes )**

- Clé d'import: check\_interval

Cette propriété permet de définir le temps entre 2 vérifications de l'état de l'hôte.

 La limite est fixée à 2630880 (soit 5 ans).

 Une valeur non numérique provoquera un compteur d'erreur

- **Intervalle de nouvelles tentatives de confirmation d'état ( minutes )**

- Clé d'import: retry\_interval

Cette propriété permet de définir le temps d'attente avant de relancer la commande de vérification de l'hôte après un premier état différent de OK.  
Ce nombre est en minutes.

Une fois que le nombre de relances de commandes de vérifications a atteint la valeur **max\_check\_attempts**, le dernier état récupéré est validé et la cadence des vérifications redevient à la valeur normale, définie dans la propriété **Intervalle de Check**

 La limite est fixée à 2630880 (soit 5 ans).

 Une valeur non numérique provoquera un compteur d'erreur

- **Les commandes de vérifications sont ordonnancées et lancées par Shinken**

- Clé d'import: active\_checks\_enabled

Cette propriété permet de définir si Shinken ordonnance et lance les commandes de vérifications pour déterminer l'état de cet hôte. Ses valeurs peuvent être:

- True: Shinken va ordonnancer et lancer des commandes de vérifications
- False: Shinken ne va pas ordonnancer et lancer les commandes de vérifications

- **Shinken accepte les états reçus depuis des outils externes pour cet hôte**

- Clé d'import: passive\_checks\_enabled

Cette propriété permet de définir si Shinken accepte les résultats de commandes de checks depuis des outils externes pour cet hôte. Les résultats externes seront reçus via le daemon Receiver de Shinken.

Les valeurs possibles sont:

- True: accepte les résultats de commandes de checks externes
- False: n'accepte pas ces résultats

- **Période de maintenance planifiée**

- Clé d'import: maintenance\_period

Cette propriété permet de définir une période de temps durant laquelle l'hôte sera en maintenance, et en sortira dès que la période de temps sera finie.


En maintenance, les checks de l'hôte seront toujours exécutés (donc il n'y aura pas de manques dans les métriques ou l'historique de l'hôte), mais les notifications et les commandes du gestionnaire d'événement ne seront pas lancées.

## Onglet : Checks

Cet onglet détaille la liste des checks qui seront appliqués à l'hôte, et leur provenance (venant de quel modèle d'hôte, ou directement appliqué à l'hôte) :

- Tout d'abord les checks accrochés directement sur l'hôte sont listés.
- Ensuite sont listés les modèles dans l'ordre de leur apparition dans la liste des modèles hérités.
  - Et pour chacun leurs checks.
  - Seront aussi listés les checks duplication par la fonctionnalité permettant de [Dupliquer pour chaque valeur de la Donnée de l'hôte](#).


Ici, dans l'image, un seul check utilise des Duplicate Foreach ( la colonne Duplicate Foreach a une valeur pour ce check ).
- Sur cet onglet vous pouvez surcharger les valeurs des checks ( voir [la surcharge des checks](#) ) et exclure les checks que vous ne voulez pas appliquer sur cet hôte (voir [l'exclusion des checks](#))




Pour chaque check, vous pourrez essayer le check depuis sa configuration actuelle afin de vérifier son résultat.

## Essayer les checks

Les boutons dans la colonne [Essayer ce check] permettent d'évaluer ou d'essayer directement l'exécution d'un check, avec la résolution de ses données.



- Le premier bouton (roue crantée) permet de simuler la résolution des arguments, sans l'exécution du check. Cette évaluation vous permettra d'afficher la commande avec les données interprétées.
- Le second bouton (roue crantée + icône play) permet d'évaluer et de simuler son exécution depuis la plateforme de configuration ( Synchronizer ). Cette exécution n'utilisera pas vos pollers. Vous pouvez donc utiliser ce bouton pour tester votre commande sans affecter vos serveurs pollers en production. Le tableau récapitulatif présente les données récupérées, et le résultat de la commande en prenant en compte les éventuelles modulations.
- Le troisième bouton (icône play) permet d'évaluer et de simuler son exécution directement sur les Pollers, comme lors de l'exécution normale sur votre architecture Shinken. Vous pouvez donc utiliser ce bouton pour tester votre commande sur votre environnement de production. Le tableau récapitulatif présente les données récupérées, et le résultat de la commande en prenant en compte les éventuelles modulations.



**!** Si votre check utilise des tags de Poller, l'exécution ne peut avoir lieu que si l'un des Pollers définis dans votre architecture dispose d'un tag de Poller correspondant à celui du check que vous essayez. Si le check est dans un sous royaume, il faut que l'un des Pollers du sous-royaume ait le tag rechercher.

Veuillez consulter la page [Le Poller](#) pour plus d'informations sur les tags de poller.


- Le dernier bouton (croix) permet de cacher le bloc d'essai du check.

**i** Afin de tester au mieux vos checks, si une erreur survient pendant l'essai du check, celle-ci vous sera affichée à la place des résultats.

**!** Les checks ayant une commande de supervision bp\_rule ne pourront pas effectuer d'évaluation ou d'essai.

## Les modes

Le menu des modes se situe au-dessus de la liste des checks. Il y a trois modes possibles :



### Mode normal

Le mode normal est l'affichage basique de la liste des checks, c'est-à-dire sans les fonctionnalités des autres modes.

## Mode surcharge

Le mode surcharge fait apparaître des boutons "Activer la surcharge" ou "Surchargé" sur chaque ligne de check.

Ce mode est en lien avec la fonctionnalité de [la surcharge des checks](#) et va permettre l'affichage du formulaire de surcharge ou suppression de toutes les surcharges sur le check.

## Mode exclusion

Le mode Exclusion fait apparaître des boutons "Exclure spécifiquement" ou "Exclus spécifiquement" sur chaque ligne de check.

Il fait également apparaître la propriété "Checks à exclure (par chaîne de caractère)".

Lorsqu'un check a été exclu en utilisant cette propriété, il porte le libellé "Exclu par nom".

Ce mode est en lien avec la fonctionnalité de [l'exclusion des checks](#)


## Les checks cachés

Certains checks peuvent être affichés en grisé avec le libellé "Caché".

Cette situation se produit lorsque deux checks ayant le même nom sont attachés sur deux modèles d'hôtes attachés ou bien directement attachés sur l'hôte.

Dans l'ordre d'attachement, le premier check sera donc visible et les autres seront cachés (visibles pour l'utilisateur, mais grisés pour qu'il comprenne que seul le premier sera pris en compte et visible dans l'interface de visualisation).

Inverser l'ordre d'héritage de ces modèles d'hôte inversera également le statut (caché / actif) des checks.



## Onglet : Notifications

Hôte dans la Zone de travail > En édition (créé)				
Général *	Propriété	Valeur		Venant des modèles
Données [0]	Notifications activées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Par défaut Vrai
Droits de l'utilisateur	Intervalle de temps entre les notifications (minutes)	<input type="text" value="Par défaut [1440 (= 1 Journée)]"/>		
Supervision	Période de temps de notification	<input type="text" value="Par défaut [Toujours]"/>		
Checks [0]	Options de notification	<input type="text" value="Par défaut [d,u,r,f]"/>		
Notifications	Décalage de la première notification (minutes)	<input type="text" value="Par défaut [0]"/>		
Expert	Escalades	<input type="text" value="[ Par défaut [Aucun] ]"/>		

- **Notifications activées**

- Clé d'import: notifications\_enabled

Cette propriété permet de définir si Shinken va envoyer des notifications aux utilisateurs listés comme destinataires ( Utilisateurs ou Groupes d'utilisateurs) sur ce hôte.

Les notifications sont envoyées:

- Premièrement après la fin de la période de nouvelle tentative, une fois que l'état CRITICAL est confirmé.
- ensuite après chaque **intervalle de notification**, exprimé en minutes
- quand l'hôte redevient OK

Les valeurs possibles sont:

- Vrai: Shinken va envoyer les notifications
- Faux: Shinken n'enverra pas les notifications

- **Intervalle de temps entre les notifications ( minutes )**

- Clé d'import: notification\_interval

Cette propriété permet de définir les intervalles de temps entre les notifications.

Cette valeur est en minutes.

Note: la valeur 0 sur cette propriété signifie que seule la première notification sera envoyée.

📌 La limite est fixée à 2630880 (soit 5 ans).

— Une valeur non numérique provoquera un compteur erreur

- **Période de temps de notification**
  - Clé d'import: notification\_period

Cette propriété permet de définir la période de temps durant laquelle les notifications sont autorisées.

En dehors de cette période, aucune notification ne sera envoyée.

Par défaut, il n'y a pas de période de temps, et donc les notifications ne seront jamais bloquées.

- **Options de notification**
  - Clé d'import: notification\_options

Cette propriété permet de définir quels états de l'hôte peuvent envoyer des notifications

La valeur est une liste d'options séparées par des virgules:

- d: envoie une notification sur un état CRITIQUE
- u: envoie une notification sur un état UNREACHABLE
- r: envoie une notification lors d'un rétablissement (signifie que l'hôte redevient OK)
- f: envoie une notification quand l'hôte commence ou sort du contexte FLAPPING
- s: envoie une notification quand l'hôte entre ou sort d'une période de maintenance
- n: n'envoyer aucune notification

Par défaut, toutes les notifications sont autorisées.

— Une option non existante provoquera un compteur erreur

- **Décalage de la première notification ( minutes )**
  - Clé d'import: first\_notification\_delay

Cette propriété permet de définir combien de minutes Shinken doit attendre avant d'envoyer la première notification.

Ce temps additionnel peut être mis à profit par les utilisateurs pour prendre en compte l'hôte depuis l'interface de visualisation avant que la notification ne soit envoyée.

Par défaut la valeur est 0, ceci signifie que la première notification sera envoyée sans attendre.

! La limite est fixée à 2630880 (soit 5 ans).

— Une valeur non numérique provoquera un compteur erreur

- **Escalades**
  - Clé d'import: escalations

Cette propriété permet de lier cet hôte à une ou plusieurs définitions d'escalade.

Si, au bout d'un certain temps, l'hôte n'est toujours pas revenu OK ou pas pris en compte (Contexte ACKNOWLEDGE ou DOWNTIME), la règle d'escalade sera appliquée. Cette propriété gère l'Héritage additif (le +).

## Onglet : Expert

Propriété	Valeur	Venant des modèles
Tag de Poller	Par défaut [ non taggé ]	
Tag de Reactionner	Par défaut [ non taggé ]	
Lire et stocker les métriques	<input type="checkbox"/> Vrai <input type="checkbox"/> Faux	Par défaut Vrai
Détection du FLAPPING activée	<input type="checkbox"/> Vrai <input type="checkbox"/> Faux	Par défaut Vrai
Options de détection du FLAPPING	Par défaut [ 0,1,2,3 ]	
Sortie du Contexte FLAPPING	<input type="checkbox"/> 0 <input checked="" type="checkbox"/> 25% <input type="checkbox"/> 50% <input type="checkbox"/> 100%	Par défaut 25%
Entrée du Contexte FLAPPING	<input type="checkbox"/> 0 <input checked="" type="checkbox"/> 50% <input type="checkbox"/> 100%	Par défaut 50%
Gestionnaire d'événements activé	<input type="checkbox"/> Vrai <input type="checkbox"/> Faux	Par défaut Faux
Commande lancée par le gestionnaire d'événement	Par défaut [ Aucun ]	
Vérification que l'état reçu des outils externes ne soit pas expiré	<input type="checkbox"/> Vrai <input type="checkbox"/> Faux	Par défaut Faux
Seuil d'expiration des états reçus des outils externes ( secondes )		
Modulations d'Impact métier	<input type="checkbox"/> [ Par défaut [ Aucun ] ]	
Modulations de données	<input type="checkbox"/> [ Par défaut [ Aucun ] ]	
Modulation de résultats	<input type="checkbox"/> [ Par défaut [ Aucun ] ]	

- **Tag de Poller**
  - Clé d'import: poller\_tag

Cette propriété permet de définir le poller\_tag de l'hôte.

Tous les checks de l'hôte ne seront exécutés que par les Pollers qui ont cette valeur dans leur paramètre poller\_tags.

Par défaut, la valeur de **Tag de Poller** est **non taggé**, donc tous les Pollers n'ayant aucun poller\_tag prendront en compte les checks d'un hôte non taggé, car la valeur par défaut pour les Pollers est *Aucun*

- **Tag de Reactionner**

- Clé d'import: reactionner\_tag

Cette propriété permet de définir le reactionner\_tag de l'hôte.

Toutes les notifications sur l'hôte ne seront exécutées que par les Reactionners qui ont cette valeur dans leur paramètre reactionner\_tags.

Par défaut, la valeur de **Tag de Reactionner** est **non taggé**, donc les Reactionners n'ayant aucun reactionner\_tag prendront en compte les checks d'un hôte non taggé, car la valeur par défaut pour les Reactionners est *Aucun*

- **Lire et stocker les métriques**

- Clé d'import: process\_perf\_data

Cette propriété permet de définir si Shinken doit lire et stocker les métriques issues de la commande de vérification de l'hôte.

Les valeurs possibles sont:

- Vrai: Shinken va lire et stocker les métriques issues de la commande de vérification de l'hôte
- Faux: Shinken ne va pas lire et stocker les métriques issues de la commande de vérification de l'hôte

- **Détection du FLAPPING activé**

- Clé d'import: flap\_detection\_enabled

Cette propriété permet de définir si la détection du Contexte FLAPPING est actif sur cet hôte.

Peut-être:

- Vrai: active la détection du contexte FLAPPING.
- Faux: désactive la détection du contexte FLAPPING.

- **Flap Detection Options**

- Clé d'import: flap\_detection\_options

Cette propriété permet de définir quels statuts d'un hôte sont pris en compte pour le calcul du % de FLAPPING.

C'est une combinaison de l'une ou de plusieurs valeurs:

- o = statut OK
- d = statuts CRITICAL
- u = statuts UNREACHABLE

Le séparateur est la virgule.

**o est obligatoire.**

Exemple: o,d,u

🚫 Une option non existante provoquera un compteur erreur

- **Sortie du contexte FLAPPING**

- Clé d'import: low\_flap\_threshold

Sur les 21 derniers statuts, chaque fois qu'un statut est différent du précédent (de OK à Warning par exemple), le % de FLAPPING augmente. Donc 10 changements représenteront un % de flapping de 50% et 20 représenteront 100%.

Si ce % calculé est **inférieur** au **% de sortie du Contexte FLAPPING**, alors le Contexte de l'hôte ne sera plus FLAPPING.

- **Entrée du contexte FLAPPING**

- Clé d'import: high\_flap\_threshold

Sur les 21 derniers statuts, chaque fois qu'un statut est différent du précédent (de OK à Warning par exemple), le % de FLAPPING augmente. Donc pour 10 changements, cela représentera un % de FLAPPING de 50% et pour 20, cela représentera 100%.

Si ce % calculé est **supérieur** au **% d'entrée dans le Contexte FLAPPING**, alors le Contexte de l'hôte deviendra FLAPPING.

Il sortira de ce Contexte quand ce pourcentage calculé sera **inférieur au % de sortie du Contexte FLAPPING**.

- **Gestionnaire d'événement activé**

- Clé d'import: event\_handler\_enabled

Cette propriété permet de définir si Shinken va lancer une commande (définie par le paramètre **commande de gestionnaire d'événement**) à des étapes spécifiques du statut de l'hôte:

- quand l'hôte passe d'un état OK à un état à problème (CRITICAL ou UNKNOWN)
- à chaque vérification additionnelle, donc un nombre **maximum de confirmations du statut**

Si la propriété est:

- Vrai: va lancer la commande quand nécessaire
- Faux: ne va pas lancer cette commande

- **Commande lancée par le gestionnaire d'événements**

- Clé d'import: event\_handler

Cette propriété permet de définir la commande que lancera le gestionnaire d'événement pour cet hôte.

- **Vérification que l'état reçu des outils externes ne soit pas expiré**

- Clé d'import: check\_freshness

Cette propriété permet de définir si Shinken doit vérifier que la date de réception du dernier état reçu des outils externes ne soit pas expirée (trop vieille). Si la date est plus âgée que le seuil d'expiration, alors Shinken va forcer l'exécution d'une commande de check

pour cet élément.

Ses valeurs peuvent être:

- Activé: Shinken va vérifier l'expiration
- Désactivé: Shinken ne vérifiera pas l'expiration

- **Seuil d'expiration des états reçus des outils externes ( secondes )**

- *Clé d'import:* freshness\_threshold

Cette propriété permet de définir quand Shinken doit forcer une commande de vérification pour cet hôte si le dernier état reçu des outils externes est plus âgé que ce seuil.

Cette valeur est en secondes.

 La limite est fixée à 157852800 (soit 5 ans).

 Une valeur non numérique provoquera un compteur erreur

- **Modulation d'impact métier**

- *Clé d'import:* business\_impact\_modulations

Cette propriété permet de définir une ou plusieurs modulations d'impact métier. Les modulations ont une période temps durant laquelle elles sont actives.

Pendant cette période, la valeur d'impact métier de l'hôte sera changée par celle de la modulation.

Cette propriété gère l'[Héritage additif \(le +\)](#).

- **Modulation de données**

- *Clé d'import:* macromodulations

Cette propriété permet de définir une ou plusieurs modulations de données. Les modulations ont une période temps durant laquelle elles sont actives.

Pendant cette période, les données de l'hôte seront changées par celle de la modulation.

Cette propriété gère l'[Héritage additif \(le +\)](#).

- **Modulation de résultats**

- *Clé d'import:* resultmodulations

Cette propriété permet de définir une ou plusieurs modulations de résultats. (maximum 4)

Les modulations de résultats redéfinissent le statut de sortie d'un check, en fonction de son statut initial, d'une période de temps, ou de sa sortie.

Cette propriété gère l'[Héritage additif \(le +\)](#).