

# Pack SNMP ( linux\_by\_snmp, windows\_by\_snmp ) - NEW



Note : Si vous êtes intéressé par ce pack, veuillez nous [contacter](#) pour son téléchargement. Nous vous accompagnerons lors de l'installation de ce pack sur votre plateforme.

## Sommaire

- Contexte
- Sommaire des checks
  - Modèle linux\_by\_snmp
  - Modèle windows\_by\_snmp
- Les modèles d'hôtes et leurs données héritées
- Comment utiliser le pack snmp\_checks
  - En utilisant l'interface de Configuration
  - En éditant les fichiers de configuration
- Configuration de la connexion SNMP
  - Côté client (machine ou serveur supervisé)
    - Linux
    - Windows
  - Côté serveur Poller
- Problèmes connus
  - Check "Disks SNMP" CRITICAL supérieur à 100% sur une partition ou un point de montage d'une capacité supérieur à 2To
- Version des scripts livrés

## Contexte

Lorsque vous installez Shinken entreprise, un certain nombre de modèles et de commandes sont inclus dans votre configuration.

Le pack "snmp\_checks", comme son nom l'indique, permet de superviser des hôtes sur lesquels est installé un système d'exploitation basé sur Linux ou Windows ( serveur ou client ) via le **protocole SNMP**.

Il contient 9 commandes, 9 modèles de checks dédiés à 2 modèles d'hôte spécifiques (nommés "**linux\_by\_snmp**" et "**windows\_by\_snmp**").

Toutes les commandes de ce pack se basent sur des scripts présents dans le répertoire des scripts shinken `/var/lib/shinken/libexec` (ou `$PLUGINSDIR` depuis l'interface de configuration).

Le protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) est utilisé par chacun des scripts du pack. Les scripts communiqueront donc avec votre machine via le port 161 et la communauté SNMP spécifiée.

Nous allons ici détailler ces checks associés au modèle de ce pack.

## Sommaire des checks

2 modèles d'hôtes sont inclus à ce pack, le modèle **linux\_by\_snmp** (pour les OS Linux) et le modèle **windows\_by\_snmp** ( pour les OS Windows ).

### Modèle linux\_by\_snmp

Check Name	Description
<a href="#">CPU SNMP</a>	Récupère et vérifie le Load Average du CPU
<a href="#">Disks SNMP</a>	Récupère et vérifie les informations de taille des disques
<a href="#">Memory SNMP</a>	Récupère et vérifie les informations concernant la RAM
<a href="#">Process SNMP</a>	Récupère et vérifie les informations concernant les processus du système

### Modèle windows\_by\_snmp

Check Name	Description
<a href="#">CPU SNMP</a>	Récupère et vérifie le pourcentage de CPU utilisé
<a href="#">Disks SNMP</a>	Récupère et vérifie les informations de taille des disques
<a href="#">Memory SNMP</a>	Récupère et vérifie les informations concernant la RAM
<a href="#">Process SNMP</a>	Récupère et vérifie les informations concernant les processus du système
<a href="#">Windows Services SNMP</a>	Récupère et vérifie les informations concernant les services Windows du système

Voici par exemple la supervision de deux hôtes, un windows et un linux avec les checks du pack "snmp\_checks" :

Contexte	Statut	Type	Nom de check	Résultat	Résultat Long	Modèle d'Hôtes/de Clusters						
Pas de sélection	&	Pas de sélection	&	Pas de sélection	&	Saisir un nom de check	&	Saisir du texte	&	Saisir du texte	&	linux_by_snmp, windows_by_snmp
	✓	Hôte		PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 1.13 ms		windows_by_snmp						
	✓	Check	CPU SNMP	1 CPU, load 0.0% < 98% : [OK]								
	✓	Check	Disks SNMP	[OK] All drives are fine (<90%) : • C:\Label: Serial Number c44c2784 : 54% used (8267MB/15258MB)								
	✓	Check	Memory SNMP	[OK] All drives are fine (<98%) : • Virtual Memory : 39% used (793MB/2048MB)								
	✓	Check	Process SNMP	1 process matching snmp (> 0): [OK]								
	✓	Check	Windows Services SNMP	2 services active (matching "snmp,client dns") : [OK]								
	✓	Hôte		PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.01 ms		linux_by_snmp						
	✓	Check	CPU SNMP	[OK] Load (CPUs: 4) : 0.24 0.16 0.18								
	✓	Check	Disks SNMP	[OK] All drives are fine (<90%) : • /: 69% used (4594MB/6636MB) • /boot: 5% used (25MB/476MB) • /dev/shm: 0% used (0MB/1443MB) • /z-share: 85% used (394852MB/464885MB)								
	✓	Check	Memory SNMP	[OK] Memory is all good ( Ram < 90% and Swap < 20% ) : • Ram : 68% • Swap : 1%								
	✓	Check	Process SNMP	2 process matching snmp (> 0): [OK]								

## Les modèles d'hôtes et leurs données héritées

Les modèles d'hôtes **windows\_by\_snmp** et **linux\_by\_snmp**, sur lesquels sont accrochés les différents checks dédiés, contiennent des données (locales) qui seront utilisés par les checks. Ces données seront invoquées par les checks et commandes via **\$\_HOST** suivi du nom de la variable.

Exemple : **\$\_HOSTSNMP\_PROCESS\$** utilisera la donnée nommée **SNMP\_PROCESS** (quelle soit locale ou héritée d'un modèle).

Pour un hôte qui hérite par exemple du modèle **windows\_by\_snmp** ou **linux\_by\_snmp** de notre pack, ces données seront donc héritées également, mais elles pourront aussi être surchargées directement sur l'hôte (attention aux conflits de nom des données).

Local	Nom	Valeur
	SNMP_COMMUNITY	SNMPCOMMUNITYREADS
	SNMP_CPU_CRIT	33.3
	SNMP_CPU_WARN	15.1315
	SNMP_MEMORY_CRIT	90.50
	SNMP_MEMORY_WARN	90.00
	SNMP_PROCESS	snmp
	SNMP_STORAGE_CRIT	90
	SNMP_STORAGE_MOUNTS	7
	SNMP_STORAGE_WARN	90

Si vous souhaitez modifier de manière globale ces données, ou en rajouter, faites le directement sur le modèle voulu, ceci s'appliquera alors à tous vos hôtes utilisant ce modèle.

Pour plus d'information, veuillez consulter la page sur les **LES VARIABLES ( Remplacement dynamique de contenu - Anciennement les MACROS )**.

Pour la bonne connexion, le nom de communauté est requis. Par défaut, celle-ci se trouve dans le fichier **snmp.cfg** dans **/etc/shinken/resource.d** et elle est à définie à **public** :

```
$ cat /etc/shinken/resource.d/snmp.cfg

#-- Discovery
# default snmp community
$SNMPCOMMUNITYREADS=public
```

Vous pouvez donc changer la communauté par défaut via ce fichier, mais vous pouvez aussi bien entendu surcharger la valeur directement sur le modèle, ou encore directement sur votre hôte supervisé. (donnée **SNMP\_COMMUNITY**)

## Comment utiliser le pack snmp\_checks

Le pack **snmp\_checks** peut être utilisé en appliquant le modèle souhaité à un hôte. Il existe deux manières de procéder :

Local	Nom	Valeur
	SNMP_COMMUNITY	SNMPCOMMUNITYREADS
	SNMP_CPU_CRIT	99%
	SNMP_CPU_WARN	90%
	SNMP_DRIVE_LETTER	ND
	SNMP_MEMORY_CRIT	99%
	SNMP_MEMORY_WARN	90%
	SNMP_PROCESS	snmp
	SNMP_STORAGE_CRIT	95
	SNMP_STORAGE_WARN	90
	SNMP_VPN_MEMORY_CRIT	99%
	SNMP_VPN_MEMORY_WARN	90%
	SNMP_VPN_SERVICES	snmp.00

## En utilisant l'interface de Configuration

Dans l'interface de Configuration, créez ou éditez un [Hôte](#), et ajoutez le modèle `windows_by_snmp` ou `linux_by_snmp` grâce au menu déroulant.

## En éditant les fichiers de configuration

Dans un fichier de configuration, créez ou éditez votre définition d'hôte en ajoutant, dans le propriété "use", la valeur "`windows_by_snmp`" ou "`linux_by_snmp`" selon les besoins.

Le fichier de configuration devra alors être importé avec une source (plus d'information sur cette page [Importer ses propres fichiers CFG](#) ).

## Configuration de la connexion SNMP

Pour l'exécution correcte des commandes, vous aurez besoin du service SNMP sur l'hôte supervisé.

### Côté client (machine ou serveur supervisé)

#### Linux

Sur votre serveur supervisé avec l'OS Linux, il vous faut installer les paquets `net-snmp` et `net-snmp-utils` :

```
yum -y install net-snmp net-snmp-utils
```

Ensuite, par précaution, faites une copie puis éditez le fichier de configuration de snmpd :

```
cp /etc/snmp/snmpd.conf /etc/snmp/snmpd.conf.bak
vim /etc/snmp/snmpd.conf
```

La ligne suivante permet de changer la communauté `public` vers une communauté propre à votre réseau et plus ou moins complexe (remplacez `public` par la chaîne de caractères que vous souhaitez):

```
####
# First, map the community name "public" into a "security name"

#      sec.name  source          community
com2sec notConfigUser default      public
```

Par défaut, le fichier de configuration associe ensuite (étape 3 dans le fichier) le nom de sécurité ("`notConfigUser`") à une vue d'accès restreintes à certains OID ("`systemview`").

Pour un accès sur l'ensemble des OIDs du système, utilisez une nouvelle vue, par exemple "`all`".

```
####
# Third, create a view for us to let the group have rights to:
# Make at least snmpwalk -v 1 localhost -c public system fast again.
#      name          incl/excl    subtree          mask(optional)
#view  systemview    included    .1.3.6.1.2.1.1
#view  systemview    included    .1.3.6.1.2.1.25.1.1
view   all           included    .1
```

Et par conséquent, remplacez la vue "`systemview`" par "`all`" dans la dernière étape de configuration du fichier :

```
#      group          context sec.model sec.level prefix read  write  notif
access notConfigGroup ""      any      noauth  exact  all none none
```

Vous pouvez maintenant démarrer le démon SNMPD :

```
service snmpd start
```

Pensez à redémarrer le service snmpd à chaque modification du fichier de configuration snmpd.conf.

Pour un démarrage du service snmpd à chaque démarrage de votre machine, utilisez la commande :

```
chkconfig snmpd on
```


Vous pouvez tester votre service snmpd avec la commande snmpwalk (changez la communauté si besoin) :

```
snmpwalk -v 1 -c public localhost
```

## Windows

Sur le système d'exploitation Windows, il vous faut activer la fonctionnalité SNMP :

Suivant la version de Windows, l'activation se fait depuis les "ajouts/suppressions de composants Windows", depuis le "gestionnaire de fonctionnalités Windows", ou encore depuis "la page des rôles et fonctionnalités de serveur Windows".



Une fois l'installation terminée, il vous suffit de paramétrer votre service SNMP depuis la MMC des services Windows (Démarrer - Exécuter : services.msc) et ouvrez le Service SNMP:

Service hôte du fournisseur ...	Le service h...		Manuel (Déclencher...	Service local
Service hôte WDIServiceHost	Le service H...	En co...	Manuel	Service local
Service Hyper-V PowerShell...	Fournit un ...		Manuel (Déclencher...	Système local
Service Initiateur iSCSI de M...	Gère les sess...		Manuel	Système local
Service Inspection du résea...	Empêche le...	En co...	Manuel	Service local
Service Interface du magasi...	Ce service f...	En co...	Automatique	Service local
Service KtmRm pour Distrib...	Coordonne ...		Manuel (Déclencher...	Service réseau
Service Liste des réseaux	Identifie les ...	En co...	Manuel	Service local
Service mains libres Bluetoo...	Permet d'uti...		Manuel (Déclencher...	Service local
Service Moniteur infrarouge	Détecte d'a...		Manuel	Système local
Service Partage réseau du L...	Partage les ...		Manuel	Service réseau
Service Point d'accès sans fi...	Permet de p...		Manuel (Déclencher...	Service local
Service pour utilisateur de p...	Ce service u...	En co...	Automatique	Système local
Service Protection avancée ...	Le service Pr...		Manuel	Système local
Service Pulsation Microsoft ...	Surveille l'ét...		Manuel (Déclencher...	Système local
Service PushToInstall de Wi...	Permet la pr...		Manuel (Déclencher...	Système local
Service Routeur SMS Micros...	Achemine l...		Manuel (Déclencher...	Système local
<b>Service SNMP</b>	Permet aux ...	En co...	Automatique	Système local
Service State Repository (St...	Fournit la pr...	En co...	Manuel	Système local
Service Synchronisation dat...	Synchronise...		Manuel (Déclencher...	Service local
Service téléphonique	Gère l'état d...		Manuel (Déclencher...	Service local
Service User Experience Virt...	Assure la pri...		Désactivé	Système local
Service utilisateur de notifi...	Ce service h...	En co...	Automatique	Système local
Service Wi-Fi Direct Service ...	Gère les con...		Manuel (Déclencher...	Service local
Service Windows Insider	Offre la pris...		Manuel (Déclencher...	Système local
Service SSTP (Secure Socket...	Prend en ch...	En co...	Manuel	Service local
Services Bureau à distance	Autorise les ...	En co...	Manuel	Service réseau
Services de chiffrement	Fournit trois...	En co...	Automatique	Service réseau
Shared PC Account Manager	Manages pr...		Désactivé	Système local
Skype Updater	Enables the ...		Automatique	Système local
SMP de l'Espace de stockag...	Service hôte...		Manuel	Service réseau
Spouleur d'impression	Ce service ...	En co...	Automatique	Système local
Station de travail	Crée et mai...	En co...	Automatique	Service réseau

Vous pouvez alors paramétrer votre Communauté, ainsi que les autorisations (vous pouvez n'autoriser les requêtes SNMP qu'en provenance de certaines IP). Vous pouvez ici mettre uniquement les adresses IP de vos Pollers Shinken.



Si vous ne voyez pas l'onglet Sécurité, veuillez redémarrer votre console MMC.

## Côté serveur Poller

Les scripts sont exécutés par le ou les serveurs Poller. Les commandes sont basées sur des scripts PERL.

**Les prérequis sont déjà installés avec Shinken Enterprise, donc aucune action n'est censée être requise.**

Pour information, les librairies Perl ainsi que `net-snmp-utils` et `net-snmp-libs` sont nécessaires pour le bon fonctionnement.

## Problèmes connus

### Check "Disks SNMP" CRITICAL supérieur à 100% sur une partition ou un point de montage d'une capacité supérieur à 2To

Une partition ou un point de montage d'une capacité supérieur à 2To peut entrainer une erreur d'affichage dont le seuil d'alerte peut dépasser les 100% d'occupations.

Exécution sur le poller (production) [poller-master-2]:

Statut	Résultat	Exécuté dans un Shell	Temps d'exécution																																																						
Critical	<b>Résultat :</b> CRITICAL : (>99%) /data/fic/plan-interactif/data: 337%used(3541335MB/1050494MB) <b>Métriques :</b>	false	0.277																																																						
	<table border="1"><thead><tr><th>Métrique</th><th>Valeur</th><th>Seuil d'avertissement</th><th>Seuil critique</th></tr></thead><tbody><tr><td>/cluster</td><td>18738MB</td><td>98649</td><td>99655</td></tr><tr><td>/var</td><td>12162MB</td><td>14691</td><td>14841</td></tr><tr><td>/dev/shm</td><td>58MB</td><td>15726</td><td>15886</td></tr><tr><td>/var/log</td><td>727MB</td><td>9752</td><td>9852</td></tr><tr><td>/tmp</td><td>85MB</td><td>4813</td><td>4863</td></tr><tr><td>/appli</td><td>8957MB</td><td>47288</td><td>47770</td></tr><tr><td>/boot</td><td>39MB</td><td>956</td><td>966</td></tr><tr><td>/home</td><td>15339MB</td><td>19630</td><td>19830</td></tr><tr><td>/data/fic/plan-interactif/data</td><td>3541335MB</td><td>1029484</td><td>1039989</td></tr><tr><td>/usr</td><td>1730MB</td><td>9752</td><td>9852</td></tr><tr><td>/data</td><td>9712MB</td><td>197430</td><td>199444</td></tr><tr><td>/</td><td>4228MB</td><td>9752</td><td>9852</td></tr></tbody></table>			Métrique	Valeur	Seuil d'avertissement	Seuil critique	/cluster	18738MB	98649	99655	/var	12162MB	14691	14841	/dev/shm	58MB	15726	15886	/var/log	727MB	9752	9852	/tmp	85MB	4813	4863	/appli	8957MB	47288	47770	/boot	39MB	956	966	/home	15339MB	19630	19830	/data/fic/plan-interactif/data	3541335MB	1029484	1039989	/usr	1730MB	9752	9852	/data	9712MB	197430	199444	/	4228MB	9752	9852		
	Métrique			Valeur	Seuil d'avertissement	Seuil critique																																																			
	/cluster			18738MB	98649	99655																																																			
	/var			12162MB	14691	14841																																																			
	/dev/shm			58MB	15726	15886																																																			
	/var/log			727MB	9752	9852																																																			
	/tmp			85MB	4813	4863																																																			
	/appli			8957MB	47288	47770																																																			
	/boot			39MB	956	966																																																			
	/home			15339MB	19630	19830																																																			
	/data/fic/plan-interactif/data			3541335MB	1029484	1039989																																																			
	/usr			1730MB	9752	9852																																																			
	/data			9712MB	197430	199444																																																			
/	4228MB	9752	9852																																																						
<b>Métriques brutes :</b>																																																									
<pre>/'cluster'=18738MB;98649;99655;0;100662 /'var'=12162MB;14691;14841;0;14991 /'dev/shm'=58MB;15726;15886;0;16046 /'var/log'=727MB;9752;9852;0;9951 /'tmp'=85MB;4813;4863;0;4912 /'appli'=8957MB;47288;47770;0;48253 /'boot'=39MB;956;966;0;976 /'home'=15339MB;19630;19830;0;20031 /'data/fic/plan-interactif/data'=3541335MB;1029484;1039989;0;1050494 /'usr'=1730MB;9752;9852;0;9951 /'data'=9712MB;197430;199444;0;201459 /' '=4228MB;9752;9852;0;9951</pre>																																																									

Pour corriger ce problème il faut éditer le fichier "/etc/snmp/snmpd.conf" du serveur ou se trouve le disque ou le point de montage en question et ajouter le paramètre suivant :

```
realStorageUnits 0
```

Redémarrer le serveur SNMP :

```
# CentOS 6
service snmpd restart
# CentOS 7
systemctl restart snmpd
```

Explication :



realStorageUnits contrôle la façon dont l'agent SNMP rapporte les OIDs hrStorageAllocationUnits, hrStorageSize et hrStorageUsed dans hrStorageTable. Lorsque cette option est définie sur '0', l'agent recalcule ces valeurs pour les grands disques de stockage avec de petites unités d'allocation, de sorte que hrStorageAllocationUnits x hrStorageSize donne la taille réelle du stockage.

## Version des scripts livrés



Tous les scripts présents dans ce pack fonctionnent avec les versions 1, 2c et 3 de SNMP.

<b>Nom du script</b>	<b>Version</b>
check_snmp_boostedge.pl	2.1.0
check_snmp_cpfw.pl	2.1.0
check_snmp_css_main.pl	2.1.0
check_snmp_css.pl	2.1.0
check_snmp_env.pl	2.1.0
check_snmp_int.pl	2.1.0
check_snmp_linkproof_nhr.pl	2.1.0
check_snmp_load.pl	2.1.0
check_snmp_mem.pl	2.1.0
check_snmp_nsbox.pl	2.1.0
check_snmp_process.pl	2.1.0
check_snmp_storage.pl	2.1.0
check_snmp_vrrp.pl	2.1.0
check_snmp_win.pl	2.1.0