

# Fichier de configuration ( shinken.cfg )

## Sommaire

- Contexte
- Configuration
  - Exemple de fichier de configuration
- Options de configuration
- Options utilisées par défaut
  - Cfg dir et Cfg files
  - Intervalle de sauvegarde automatique de la rétention
  - Propagation maximum pour les hôtes et services
  - Timeout pour les Checks sur les Services/Hôtes
  - Status de sortie du Timeout
  - Historique de changement d'état
  - Longueur maximum de la sortie des plugins
  - Activation du changement d'état pour les problèmes/impacts
  - Désactivation de la notification des anciens paramètres nagios
  - Options de fuseau horaire
  - Macros d'environnement
  - Log des états initiaux
  - Lancement de la commande du gestionnaire d'événements pendant les périodes de maintenance
  - Lancement de la commande du gestionnaire d'événements à chaque changement d'état
  - Affichage des logs au format date
- Partie démon Arbiter
  - Répertoire de travail
  - Fichier de verrouillage
  - Fichier de log local
  - Niveau de log
  - Utilisateur du daemon
  - Groupe d'utilisateur du daemon
  - Répertoire des modules
  - Daemon activé
  - Utilisation du SSL
  - Fichier de l'autorité de certification
  - Certificat serveur
  - Clé du certificat
  - Vérification stricte de la correspondance de nom
  - Moteur HTTP
  - Interface d'écoute
- Options d'export des données
  - Mot de passe

## Contexte

Cette page explique les paramètres présents dans le fichier **/etc/shinken/shinken.cfg**

Si vous souhaitez apporter des modifications à ces paramètres, il est conseillé de modifier le fichier suivant : **/etc/shinken-user/configuration/daemons/arbiters/arbiter\_cfg\_overload.cfg**

- Nous vous conseillons fortement de les surcharger dans le fichier **arbiter\_cfg\_overload.cfg**.
- Ils sont présents dans ce fichier pour vous indiquer qu'ils existent, mais leur modification dans le fichier de surcharge vous permettra une meilleure gestion ( *ne pas modifier ce que l'on livre par défaut, mais le surcharger* ).

## Configuration

### Exemple de fichier de configuration

```
*****
# This file contains values for:
#   - the global parameters
#   - the arbiter parameters
#
# IMPORTANT : DO NOT EDIT THIS FILE. This file will be overwritten at every update
#             with the default values
#
*****
```

```

#=====
#==== logging =====

local_log=/var/log/shinken/arbiterd.log           # Log file for the arbiter daemon

the schedulers logs                               # You can enable the logging of elements states into
log_initial_states=0                              # disabled by default

# If you disable, the timestamp will be an epoch integer instead of a human date
human_timestamp_log=1

# Set logging level to info by default for the
Arbiter daemon (info, warning and error logs will be shown)
log_level=INFO

#=====

#===== Modules and architecture =====

cfg_dir=modules
cfg_dir=arbiters
cfg_dir=schedulers
cfg_dir=pollers
cfg_dir=reactionners
cfg_dir=brokers
cfg_dir=receivers
cfg_dir=realms
cfg_dir=synchronizers

#=====

#===== Default elements (host, checks, ...) properties =====

every update, you can overload them               # Load default properties for types (like hosts).
                                                    # Do not edit these files, they are overwritten at
                                                    # in a directory listed at the end of this file.

cfg_dir=_default/elements_default_properties

#END =====

#=====
#===== Global DATA =====

cfg_dir=resource.d                                # You will find global DATA into this directory

#END =====

#=====
#===== Monitoring and scheduling =====

```

```

of an element the first time
start of the element presence in your
in UNKNOWN state (not checked yet)
by default
5 minutes by default
max_service_check_spread=5
max_host_check_spread=5

clusters and checks) is allowed to run.
the element will be set in CRITICAL state
check_running_timeout=60

allowed to run. after this limit,
set in CRITICAL state

# /\ USELESS host_check_timeout PARAMETER
# The parameter "host_check_timeout" is no more used in Shinken. Use check_running_timeout instead.
#host_check_timeout=60

clusters and checks) is allowed to consume cpu
performance.
warning_threshold_cpu_usage=5

changes we keep looking for

flap_history=20

execution by the pollers

max_plugins_output_length=65536

the state of dependent elements (like checks on a host) in UNKNOWN state
their final state returned by the plugin
enable_problem_impacts_states_change=1

specific nagios parameters
disable_old_nagios_parameters_whining=1

#use_timezone=FR/Paris

output (supported: fr; anything else is english), uncomment it

# Number of minutes to randomly spread the scheduling
# a scheduler schedule this element. During the first
# daemons and this spread limit, the element will be
# - max_service_check_spread => for checks, 5 minutes
# - max_host_check_spread => for hosts and clusters,

# How many seconds a command check (for hosts,
# after this limit, the process will be killed and
# by default: 60

# How many seconds a host check (for hosts only) is
# the process will be killed and the element will be
# by default: 60

# How many seconds a command check (for hosts,
# before raising a warning in check scheduler
# by default: 5

# flap_history is the length of history states
# flapping.
# by default: 20

# Max plugin output size allowed for the plugins
# by default: 65536 (64K)

# If enabled, an element that goes wrong will change
# until they are checks again and then they will take

# If enabled, won't print warning messages about

# If enabled, set a timezone for the daemons

# If you need to set a specific language for daemons

```

```

#language=fr

variables enable them for all your commands.
on these specific commands instead.
schedulers CPU consumption.
enable_environment_macros=0

downtime.
them. If you want to keep this
no_event_handlers_during_downtimes=1

execute command on any status change, in addition to its normal behavior.
event_handler_hard_state_trigger_on_any_status_change=0

retention save
daemon restart
retention_update_interval=60

expire and elements state change to no data (unknown).
#minimal_time_before_an_element_become_missing_data=60
allowing configuration to be loaded before elements starts to expire
#minimal_time_before_an_element_become_missing_data_at_startup=600

daemons check (schedulers, brokers, ...) by the arbiter when start
respond at least once during this duration, it will
configuration at startup
configuration_dispatch_initial_daemons_check_max_duration=30

#=====

#=====
#===== System arbiter daemon parameters (user, group, pid, ...) =====

shinken_user=shinken
shinken_group=shinken

lock_file=/var/run/shinken/arbiterd.pid

daemon_enabled=1

```

```

# If your plugins need NAGIOS_ environnement
# If only some commands need them, you can enable it
# Note: enable this will have a huge impact on your
# By default don't launch even handlers during
# Note: the default Nagios behaviour is to allow
# Nagios behavior, then set this parameter to 0
# Activate this option to allow Event Handler to
# 0 : Disabled (Default)
# 1 : Enabled
# Number of minutes between forced scheduler
# retention: scheduler backup of elements state so a
# can start with previous states and not UNKNOWN
# by default 60 (minutes)
# Minimal delay before state of elements start to
# You can change this parameter if some of your
# On big configurations, wait longer at startup,
# Maximum duration (in seconds) of the initial
# do check which is ALIVE or DEAD. If a daemon didn't
# be declared as DEAD and a spare will take its
# Which user/group to run the daemon as.
# Lock file (with pid) for arbiter daemon
# Enable or not the arbiter to run.
# default: 1 (enabled)

```

```

modules_dir=/var/lib/shinken/modules                                # Path to the modules code directory.

#####
##### Arbiter daemon HTTP(S) listening #####

instead of HTTP protocol.                                         # If enabled, the arbiter daemon will listen in HTTPS
                                                                    # Note: default pem/cert and key files are for sample
only. You need to generate                                        # your own with your PKI.
                                                                    # by default: 0 (disabled)

use_ssl=0
ca_cert=/etc/shinken/certs/ca.pem
server_cert=/etc/shinken/certs/server.cert
server_key=/etc/shinken/certs/server.key

certificates name checks.                                         # Should the arbiter connections will force the HTTPS
                                                                    # If enabled and a distant certificate is not the
same as the daemon address, then                                  # the connection will be refused.

hard_ssl_name_check=0                                             # Which HTTP backend to start the listening daemon
                                                                    # Currently only auto is managed.

with.
http_backend=auto

                                                                    # Which addr to bind for the arbiter daemon
                                                                    # by default: 0.0.0.0 (means all interfaces)

bind_addr=0.0.0.0

#####

#####
##### Daemon data export #####

data ( like host name, realm name, ... )                          # Set a private password to allow dump with sensible
                                                                    # (if void or missing, only anonymous dump is
allowed)
#daemon__export_data__password=

#####

#####
##### User parameters customizations #####

it in this file.                                                 # If you need to customise a value in this file, set
cfg_file=/etc/shinken-user/configuration/daemons/arbiter_cfg_overload.cfg

                                                                    # If you need to customise element (host, check, ...)
default properties value, set it in this directory.
cfg_dir=/etc/shinken-user/configuration/monitoring_policy

                                                                    # For your custom global DATA.

cfg_dir=/etc/shinken-user/configuration/global-data

#####

```

## Options de configuration

En créant ou éditant votre fichier de configuration, gardez à l'esprit que :

- les lignes commençant par le caractère "#" sont considérées comme des commentaires
- les noms de variable sont sensibles aux majuscules/minuscules **max\_plugins\_output\_length**

Le fichier principal de configuration est "shinken.cfg".

- Il est situé dans le répertoire **"/etc/shinken/**.
- ⚠ L'édition de ce fichier doit être faite avec l'encodage utf-8

Ci-dessous, la liste des paramètres utilisés. ( *Pour les autres paramètres (non réglés par défaut) voir la page [Configuration avancée \( shinken.cfg\)](#)* ).

## Options utilisées par défaut

### Cfg dir et Cfg files

Format :

```
cfg_dir=<directory_name>  
cfg_file=<file_name>
```

Ceux-ci sont des assertions, et non des paramètres. L'Arbiter les considère comme des ordres pour ouvrir d'autre(s) fichier(s) de configuration. Pour le `cfg_dir`, l'Arbiter lit uniquement les fichiers se terminant par ".cfg". L'Arbiter lit les directives de manière récursive pour les fichiers, mais ne considère plus les lignes à l'intérieur comme assertions.

Cela signifie que les fichiers `cfg_dir` ou `cfg_file` sont considérés comme paramètres en dehors de `Shinken.cfg`. L'Arbiter gère le fichier principal de configuration différemment des autres fichiers.



Ces deux options ne permettent plus d'importer des éléments de configuration ( *hôtes, Checks, clusters, etc...* )

## Intervalle de sauvegarde automatique de la rétention

Format :

```
retention_update_interval=<minutes>
```

Défaut :

```
retention_update_interval=60
```

Ce paramètre détermine l'intervalle (en minutes) entre chaque sauvegarde de rétention automatique de données par le Scheduler en opération normale. Si vous mettez cette valeur à 0, il ne sauvegardera pas les données de rétention à intervalles réguliers, mais seulement à l'arrêt et au redémarrage.

## Propagation maximum pour les hôtes et services

Format :

```
max_service_check_spread=<minutes>  
max_host_check_spread=<minutes>
```

Défaut :

```
max_service_check_spread=30  
max_host_check_spread=30
```

Cette option détermine l'écart de temps maximum (en minutes) pour vérifier tous les hôtes/checks (qui sont planifiés pour être vérifiés régulièrement). Cette option garantira que les vérifications initiales se feront dans la période de temps définie. Par défaut, la valeur est 30 (minutes).

## Timeout pour les Checks sur les Services/Hôtes

Format :

```
check_running_timeout=<seconds>
```

Défaut :

```
check_running_timeout=60
```

Il s'agit du nombre maximum de secondes qu'autorise Shinken Enterprise pour lancer les hôtes/checks. Si les vérifications dépassent cette limite, elles sont supprimées et un statut CRITICAL est retourné. Une erreur timeout sera également loggué.

Il y a souvent une confusion répandue, sur ce que cette option fait vraiment. Elle est destinée à être utilisée comme un mécanisme de dernier rempart, pour tuer les plugins qui se comportent mal. Elle doit être réglée sur une valeur haute (quelque chose comme 60 secondes ou plus), de sorte que chaque vérification soit dans ce délai. Si une vérification dure plus longtemps, Shinken Enterprise va la tuer, estimant que le process est bloqué.

## Status de sortie du Timeout

Format :

*timeout\_exit\_status*=[0,1,2,3]

Défaut :

***timeout\_exit\_status*=2**

Valeur de retour définie par Shinken Enterprise en cas de timeout. **0** pour "OK", **1** pour "UNKNOWN", **2** pour "WARNING", **3** pour "CRITICAL"

## Historique de changement d'état

Format :

*flap\_history*=<int>

Défaut :

***flap\_history*=20**

Cette option est utilisée pour définir la taille de l'historique des changements d'états ou non gardés par le Scheduler pour réaliser le calcul de l'état flapping. Par défaut, la valeur est de 20 changements d'états ou non gardés.

- La taille mémoire est pour le démon Scheduler est de : (nombres d'hôtes + nombres cluster + nombres checks) \* ( ( flap\_history \* 240 ) + 2960).
- Par exemple, pour 1000 hôtes + 10000 checks : (1000 + 10000) \* ( (20 \* 24) + 296) = 8.14Mo

## Longueur maximum de la sortie des plugins

Format :

*max\_plugins\_output\_length*=<int>

Défaut :

***max\_plugins\_output\_length*=65536**

Cette option est utilisée pour définir la taille max en bytes pour les retours de plugins de checks. Si vous voyez des valeurs tronquées, comme pour de gros checks de disque, augmentez la valeur.

## Activation du changement d'état pour les problèmes/impacts

Format :

*enable\_problem\_impacts\_states\_change*=<0/1>

Défaut :

***enable\_problem\_impacts\_states\_change*=1**

Cette option est utilisée si on applique le changement d'état lorsqu'un hôte ou un check est impacté par un problème causé. L'état sera changé à UNKNOWN pour un check et UNREACHABLE pour un hôte jusqu'au lancement du prochain check. Le changement d'état ne compte pas comme une tentative, c'est juste pour la console afin que l'utilisateur sache que ces objets ont des problèmes et que leurs états précédents n'étaient pas sûrs.

## Désactivation de la notification des anciens paramètres nagios

Format :

*disable\_old\_nagios\_parameters\_whining*=<0/1>

Défaut :

**`disable_old_nagios_parameters_whining=0`**

Si 1, désactive toutes les notifications et messages à la vérification de la configuration.

## Options de fuseau horaire

Format :

**`use_timezone=<tz from tz database>`**

Défaut :

**`use_timezone=""`**

Cette option permet d'outrepasser le fuseau horaire défini par défaut sous lequel l'instance Shinken Enterprise tourne. C'est très utile si vous avez plusieurs instances qui doivent tourner sur le même serveur, mais avec des fuseaux horaires différents. Si rien n'est spécifié, Shinken Enterprise utilisera le fuseau horaire du système.

## Macros d'environnement

Format :

**`enable_environment_macros=<0/1>`**

Défaut :

**`enable_environment_macros=0`**

Cette option détermine si le démon Shinken Enterprise va rendre disponibles les variables comme variables d'environnement pour les checks, notifications, gestionnaires d'événements, etc. Dans des installations importantes, cela peut être problématique, car il nécessite du CPU supplémentaire pour calculer les valeurs des macros et les rendre disponibles. Cela augmente également la communication réseau entre les Schedulers et les Pollers. ( Voir la page [Les Variables \( Remplacement dynamique de contenu - Anciennement les Macros \)](#) )

- 0 = ne rend pas les macros disponibles en tant que variables d'environnement
- 1 = rendent les macros disponibles comme variables d'environnement

## Log des états initiaux

Format :

**`log_initial_states=<0/1>`**

Défaut :

**`log_initial_states=1`**

Cette variable détermine si Shinken Enterprise loggue tous les états initiaux des hôtes et des checks si le résultat est un état OK. Les états initiaux ne sont normalement loggués que lorsqu'il y a un problème sur le premier check. Activer cette option est utile si vous avez une application qui scanne le fichier log pour définir des statistiques à long terme.

- 0 = ne loggue pas les états initiaux
- 1 = loggue les états initiaux

## Lancement de la commande du gestionnaire d'événements pendant les périodes de maintenance

Format :

**`no_event_handlers_during_downtimes=<0/1>`**

Défaut :

**`no_event_handlers_during_downtimes=1`**

Cette option détermine si Shinken Enterprise va lancer la commande du gestionnaire d'événements lorsque l'hôte ou le check est en maintenance planifiée. ( Voir la page [Gestionnaire d'événements](#) )

- 0 = Lancement de la commande du gestionnaire d'événements ( comportement Nagios )
- 1 = Ne lance pas la commande du gestionnaire d'événements

## Lancement de la commande du gestionnaire d'événements à chaque changement d'état

Format :

**event\_handler\_hard\_state\_trigger\_on\_any\_status\_change=<0/1>**

Défaut :

**event\_handler\_hard\_state\_trigger\_on\_any\_status\_change=0**

Autorise le gestionnaire d'évènements à exécuter sa commande lors du changements de statut des hôtes, clusters et checks quand le statut est confirmé ( "**HARD**" ), en plus de son fonctionnement normal.

( Voir la page [Gestionnaire d'événements](#) )

## Affichage des logs au format date

Format :

**human\_timestamp\_log=<0/1>**

Défaut :

**human\_timestamp\_log=1**

Cette option permet d'afficher les logs avec un format de date différent :

- 1 = lisible par un humain
- 0 = format timestamp

## Partie démon Arbiter

Les paramètres suivants sont communs à tous les démons.

### Répertoire de travail

Format :

**workdir=<directory>**

Défaut :

**workdir=/var/run/shinken/**

Cette variable spécifie le répertoire de travail du démon.

Dans le cas de l'Arbiter, si la valeur est vide ou absente, c'est le répertoire du paramètre lock\_file qui sera pris.

### Fichier de verrouillage

Format :

**lock\_file=<file\_name>**

Exemple :

**lock\_file=/var/lib/shinken/arbiterd.pid**

Cette option spécifie l'emplacement du fichier lock que l'Arbiter doit créer lorsqu'il tourne en tant que démon ( démarré avec l'argument de la ligne de commande "-d" ). Ce fichier contient le PID de l'Arbiter qui tourne.

### Fichier de log local

Format:

**local\_log=<filename>**

Défaut:

***local\_log=/var/log/shinken/arbiterd.log'***

Cette variable spécifie l'emplacement du fichier log file pour le démon.

## Niveau de log

Format :

***log\_level=[DEBUG,INFO,WARNING,ERROR,CRITICAL]***

Défaut :

***log\_level=WARNING***

Cette variable spécifie le niveau de logs remonté par l'Arbiter. Pour les autres démons, cela peut être défini dans leur fichier /etc/shinken/daemons/\*.ini local

## Utilisateur du daemon

Défini dans brokerd.ini, brokerd-windows.ini, pollerd.ini, pollerd-windows.ini, reactionnerd.ini, schedulerd.ini and schedulerd-windows.ini.

Format :

***shinken\_user=username***

Défaut :

***shinken\_user=<current user>***

User sous lequel le process de l'Arbiter ( *process principal* ) va tourner.

Après le démarrage initial du programme, Shinken Enterprise va réduire ses privilèges et tournera en tant que cet user.

## Groupe d'utilisateur du daemon

Format :

***shinken\_group=groupname***

Défaut :

***shinken\_group=<current group>***

Groupe sous lequel le process de l'Arbiter (process principal) va tourner.

## Répertoire des modules

Format :

***modules\_dir=<dirname>***

Défaut :

***modules\_dir=/var/lib/shinken/modules***

Chemin vers le répertoire stockant les modules

## Daemon activé

Format :

***daemon\_enabled=[0/1]***

Défaut :

***daemon\_enabled=1***

Si 0, le démon ( *Arbiter* ) NE FONCTIONNE PAS

## Utilisation du SSL

Format :

***use\_ssl=[0/1]***

Défaut :

***use\_ssl=0***

Utiliser SSL ou pas. Vous devez l'activer dans les autres démons également.

## Fichier de l'autorité de certification

Format :

***ca\_cert=<filename>***

Défaut :

***ca\_cert=/etc/certs/ca.pem***

Certificat de la Certification Authority (CA) avec le chemin complet.

## Certificat serveur

Format :

***server\_cert=<filename>***

Défaut :

***server\_cert=/etc/certs/server.cert***

Certificat serveur pour SSL avec le chemin complet.

## Clé du certificat

Format :

***server\_key=<filename>***

Défaut :

***server\_key=/etc/certs/server.key***

Clé serveur pour SSL avec le chemin complet

## Vérification stricte de la correspondance de nom

Format :

***hard\_ssl\_name\_check=[0/1]***

Défaut :

***hard\_ssl\_name\_check=0***

Si à 1, active la vérification stricte de la correspondance entre le nom du serveur et le nom défini dans le certificat.

## Moteur HTTP

Format :

***http\_backend=[auto]***

Défaut :

***http\_backend=auto***

Spécifie quel moteur HTTP utiliser.  
Actuellement, seule auto est gérée.

## Interface d'écoute

Format :

***bind\_addr=[Adresse IP]***

Défaut :

***bind\_addr=0.0.0.0***

Définit l'interface qui sera en écoute sur le réseau. La valeur 0.0.0.0 (par défaut) permet d'écouter sur toutes les interfaces.

## Options d'export des données

### Mot de passe

Format :

***daemon\_\_export\_data\_\_password=<chaîne de caractère>***

Défaut :

***daemon\_\_export\_data\_\_password=***

Permet de définir un mot de passe pour les appels d'extraction des données des démons.

Par défaut, il n'y a pas de mot de passe, ce qui interdit l'export de donnée avec des données sensibles ( *comme les noms d'élément, le nom des royaumes, ...* )

- Voir la page [shinken-scheduler-export-data - export des données du Scheduler](#)

Attention : le caractère " ; " est interprété comme le début d'un commentaire donc votre mot de passe sera mal interprété s'il contient un " ; ".