

Collecteur syncui (Fourni les éléments présents dans l'Interface de Configuration pour le mélange des sources)

Sommaire

- [Description](#)
- [Configuration](#)
 - [Ajouter un fichier de configuration](#)
 - [Exemple de fichier de configuration](#)
 - [Détails des sections composant le fichier de configuration](#)
 - [Identification de la source](#)
 - [Ordre de la source](#)

Description

Cette source se charge de fournir les données des éléments de l'interface de configuration lors du mélange des sources, puis en modifiant l'ordre d'import de cette source, on peut influencer sur la création des différences.

Cela implique que cette source permet de choisir si les modifications de l'interface prévalent sur celle d'autre source.

Par exemple :

Nous avons un collecteur Active Directory qui donne comme numéro de téléphone 12 34 sur mon contact Mr Smith.

Problème cet Active Directory n'est pas à jour, donc j e change dans l'interface le numéro de téléphone du contact par 43 21.

Si la source syncui est **en dessous** de la source Active Directory alors l'interface va proposer une différence de 43 21 vers 12 34.

Si la source syncui est **au dessus** de la source Active Directory alors l'interface ne va pas proposer de différence sur ce numéro de téléphone.

Voir la page [Le mélange des sources & les clés de synchronisation \(sync-key\)](#) pour plus de détail sur le fonctionnement du mélange de source.

C'est une source **interne** qui ne peut ni être enlevée de la liste des sources ni être désactivée.

Configuration

À l'installation, la source est automatiquement créée et ne possède pas de fichier de configuration.

Le seul paramètre configurable pour cette source est son ordre.

Il est possible de modifier ce paramètre de deux manières :

- Via l'interface de configuration
- En créant un fichier de configuration



Le seul paramètre de la source syncui qui peut être est son ordre d'import.

Ajouter un fichier de configuration

Comme expliqué précédemment, il est possible de modifier l'ordre de la source via un fichier de configuration. Celui-ci n'étant pas inclus à l'installation de Shinken, il faut le créer.

Pour cela, vous pouvez suivre les instructions suivantes :

- Copier le fichier de définition de la source d'exemple : `/etc/shinken-user-example/configuration/daemons/synchronizers/sources/syncui/syncui-example.cfg` dans le répertoire de définition des sources **/etc/shinken/sources/** et modifier son nom .
(`/etc/shinken/sources/syncui.cfg`)

```
cp /etc/shinken-user-example/configuration/daemons/synchronizers/sources/syncui/syncui-example.cfg
/etc/shinken/sources/syncui.cfg
```

- Mettre les droits d'écriture au fichier

```
chmod -R 664 /etc/shinken/sources/syncui.cfg
```

- Modifier le paramètre "order" pour y mettre la valeur voulu. (Voir le Chapitre : [source_order](#))
- Redémarrez le Synchronizer pour qu'il puisse prendre en compte le changement de configuration

```
service shinken-synchronizer restart
```

Exemple de fichier de configuration

Vous trouverez un exemple dans `/etc/shinken-user-example/configuration/daemons/synchronizers/sources/syncui/syncui-example.cfg`

```
define source {
    #===== Source identity =====
    # Source name. Must be unique
    source_name          syncui

    # Module type (to load module code). Do not edit.
    module_type          syncui-import

    #===== Order =====
    # order: source order for a source imply if a source is before another source when merging data
    order                0
}
```

Détails des sections composant le fichier de configuration

Identification de la source

```
...
#===== Source identity =====
# Source name. Must be unique
source_name          syncui

# Module type (to load module code). Do not edit.
module_type          syncui-import
...
```

Nom	Type	Unité	Défaut	Commentaire
source_name	Texte	---	syncui	Ne peut être modifié
module_type	Texte	---	syncui-import	Ne peut être modifié

Ordre de la source

```
...
#===== Order =====
# order: source order for a source imply if a source is before another source when merging data
order                0
...
```

Nom	Type	Unité	Défaut	Commentaire
-----	------	-------	--------	-------------

order	Entier positif	---	0	<p>L'ordre de la source dans l'interface de configuration (<i>A un impact dans la fusion des données lors des imports de sources</i>).</p> <p>Voir la page Le mélange des sources & les clés de synchronisation (sync-key) pour plus d'information au sujet des m élange de source .</p> <div data-bbox="537 302 1468 407"><p>Remarque</p><p><i>Si vous changez l'ordre depuis l'interface (page d'accueil), le fichier .cfg sera mis à jour.</i></p></div> <div data-bbox="537 428 1468 533"><p>Remarque</p><p><i>La valeur "0" sera remplacée par le nombre de sources afin que la syncui soit en dernière</i></p></div>
-------	----------------	-----	---	--