

Modèle windows

Sommaire

- Contexte
- Sommaire des checks
- Les données
 - Les données communes pour tous les checks
 - Les données spécifiques
 - Pour le check "Services - Modèle windows"
 - Pour le check "EventLogSystem - Modèle windows"
 - Pour le check "Memory - Modèle windows"
 - Pour le check "Network Interface - Modèle windows"
 - Pour le check "Reboot - Modèle windows"
 - Pour le check "Swap - Modèle windows"
 - Pour le check "CPU - Modèle windows"
 - Pour le check "Disks - Modèle windows"
 - Pour le check "EventLogApplication - Modèle windows"
 - Les données DFE (Duplicate Foreach)
- Comment appliquer un modèle d'hôte à un hôte
 - Application du modèle via l'interface de Configuration
 - Application du modèle via un collecteur d'import de fichiers au format .cfg

Contexte

Le modèle **windows** vous permet de superviser des hôtes sur lesquels est installé le système d'exploitation Windows

- Il vous donnera les statistiques d'interface réseau, l'utilisation du matériel (*CPU, mémoire, disques...*), ainsi que les services et le temps depuis le dernier redémarrage.

Si le besoin de modifier certains éléments (*commandes, checks ou modèles d'hôtes*) se présente, il faut lire la page [Les bonnes pratiques d'utilisation d'un pack livré par Shinken](#)).

Sommaire des checks

Nom	Description
Services	Vérifie le nombre de services Windows en erreur d'un système d'exploitation Windows. (voir la page Services - Modèle windows)
EventLogSystem	Vérifie la quantité d'événements présents dans le journal des événements Windows du système. (voir la page EventLogSystem - Modèle windows)
Memory	Vérifie l'utilisation de la mémoire RAM de la machine. (voir la page Memory - Modèle windows)
Network Interface	Renvoie le statut et utilisation des différentes interfaces réseaux du système d'exploitation. (voir la page Network Interface - Modèle windows)
Reboot	Effectue une mesure sur le temps passé depuis le démarrage d'une machine Windows. (voir la page Reboot - Modèle windows)
Swap	Analyse les statistiques d'utilisation des fichiers de pages mémoire d'un système d'exploitation Windows. (voir la page Swap - Modèle windows)

CPU	renvoie les statistiques d'utilisation des processeurs du système d'exploitation Windows. (voir la page CPU - Modèle windows)
Disks	Analyse les statistiques d'utilisation des disques d'un système d'exploitation Windows. (voir la page Disks - Modèle windows)
EventLogApplication	Vérifie la quantité d'événements présents dans le journal des événements Windows des applications. (voir la page EventLogApplication - Modèle windows)

Les données


Les données communes pour tous les checks

Nom	Modifiable sur	Défaut	Valeur par défaut à l'installation de Shinken	Description
DOMAIN USERSHORT	l'Hôte (Onglet Données)	\$DOMAINUSERSHORT\$	shinken_user	Nom d'utilisateur utilisé, sans le domaine
DOMAIN PASSWORD	l'Hôte (Onglet Données)	\$DOMAINPASSWORD\$	superpassword	Mot de passe de l'utilisateur
DOMAIN	l'Hôte (Onglet Données)	\$DOMAIN\$	MYDOMAIN	Nom du domaine Active Directory du compte. Si vide, alors c'est le domaine du serveur qui sera utilisé, ou un compte local s'il n'est pas dans un domaine Active Directory.
DOMAIN USER	l'Hôte (Onglet Données)	\$_HOSTDOMAIN\$\ \$_HOSTDOMAINUSERSHORT\$	MYDOMAIN\shinken_user	Nom complet utilisé pour se connecter, il faut par défaut DOMAIN\DOMAINUSERSHORT. <ul style="list-style-type: none"> À n'utiliser que si vous ne souhaitez pas utiliser les variables DOMAINUSERSHORT et DOMAIN, et que votre connexion se fait sur un autre format que Domaine /utilisateur.
WINDOW S_SECURITY _MECHANISMS	l'Hôte (Onglet Données)	integrity	integrity	Niveau de sécurité utilisé pour se connecter sur le serveur Windows : <ul style="list-style-type: none"> integrity : (par défaut) valeur de sécurité élevée connect: valeur de sécurité faible, qui sera bloquée sur les serveurs Windows à partir de mi-2022 (voir la page l'article de microsoft sur le sujet), à partir des serveurs Windows 2008. <ul style="list-style-type: none"> Cette valeur ne doit être utilisée que sur de vieux serveurs qui ne gèrent pas les connexions au niveau <i>integrity</i>.

Les données spécifiques


Pour le check "[Services - Modèle windows](#)"

Nom	Modifiable sur	Unité	Défaut	Valeur par défaut à l'installation de Shinken	Description
-----	----------------	-------	--------	---	-------------


_WIND OWS_E XCLUD ED_AU TO_SE RVICES	l'Hôte <i>(Onglet Données)</i>	-	Service Google Update \ (gupdate)\Remote Registry Software Protection Windows Biometric Service Microsoft Edge Update Service (edgeupdate)15	Service Google Update \ (gupdate)\Remote Registry Software Protection Windows Biometric Service Microsoft Edge Update Service (edgeupdate)	Permet d'exclure des services du test.
_WIND OWS_A UTO_S ERVIC ES_WA RN	l'Hôte <i>(Onglet Données)</i>	seconde	0	0	Nombre minimum de services en erreur à partir duquel le check passe en avertissement.
_WIND OWS_A UTO_S ERVIC ES_CR IT	l'Hôte <i>(Onglet Données)</i>	seconde	1	1	Nombre minimum de services en erreur à partir duquel le check passe en critique.
_WIND OWS_E XCLUD ED_AU TO_TI MEOUT	l'Hôte <i>(Onglet Données)</i>	seconde	15	15	<p>Cette donnée spécifie le nombre de secondes au-delà duquel la commande est interrompue. Certaines requêtes et un réseau avec une latence élevée peuvent nécessiter une augmentation de la valeur par défaut.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Si le temps dépasse 60 secondes, il faut modifier la propriété "temps maximum d'exécution d'un check" pour qu'elle dépasse cette valeur (voir la page La surcharge des propriétés pour un check)</p> </div>

Pour le check "[EventLogSystem - Modèle windows](#)"

Nom	Modifiable sur	Unité	Défaut	Valeur par défaut à l'installation de Shinken	Description
_WINDOWS_E VENT_LOG_W ARN	l'Hôte <i>(Onglet Données)</i>	-	1	1	Définis la quantité d'événements présents dans le journal des événements Windows des applications à partir duquel le check passe en avertissement
_WINDOWS_E VENT_LOG_C RIT	l'Hôte <i>(Onglet Données)</i>	-	60	2	Définis la quantité d'événements présents dans le journal des événements Windows des applications à partir duquel le check passe en critique


_WINDOWS_E VENT_LOG_T IMEOUT	l'Hôte <i>(Onglet Données)</i>	seconde	60	60	<p>Cette donnée spécifie le nombre de secondes au-delà duquel la commande est interrompue. Certaines requêtes et un réseau avec une latence élevée peuvent nécessiter une augmentation de la valeur par défaut.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;">  Si le temps dépasse 60 secondes, il faut modifier la propriété "temps maximum d'exécution d'un check" pour qu'elle dépasse cette valeur (voir la page La surcharge des propriétés pour un check) </div>
------------------------------------	---	---------	----	----	---

Pour le check "Memory - Modèle windows"


Nom	Modifiable sur	Unité	Défaut	Valeur par défaut à l'installation de Shinken	Description
WINDOWS ALL_MEM_W ARN	l'Hôte <i>(Onglet Données)</i>	%	80	80	Il définit le pourcentage d'utilisation de la mémoire à partir duquel le check passe en avertissement.
WINDOWS ALL_MEM_C RIT	l'Hôte <i>(Onglet Données)</i>	%	90	90	Il définit le pourcentage d'utilisation de la mémoire à partir duquel le check passe en critique.
WINDOWS ALL_MEM_T IMEOUT	l'Hôte <i>(Onglet Données)</i>	seconde	15	15	<p>Cette donnée spécifie le nombre de secondes au-delà duquel la commande est interrompue. Certaines requêtes et un réseau avec une latence élevée peuvent nécessiter une augmentation de la valeur par défaut..</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;">  Si le temps dépasse 60 secondes, il faut modifier la propriété "temps maximum d'exécution d'un check" pour qu'elle dépasse cette valeur (voir la page La surcharge des propriétés pour un check) </div>

Pour le check "Network Interface - Modèle windows"


Nom	Modifiable sur	Unité	Défaut	Valeur par défaut à l'installation de Shinken	Description
WINDOWS NETWORK_I NTERFACE	l'Hôte <i>(Onglet Données)</i>	-	*	*	Nom de l'interface réseau à superviser.
WINDOWS NETWORK_I NTERFACE_ DELAY	l'Hôte <i>(Onglet Données)</i>	seconde	2	2	Les métriques se terminant par "PerSec" représentent des moyennes calculées sur une période définie. La donnée _WINDOWS_NETWORK_INTERFACE_DELAY détermine la période sur laquelle cette moyenne est calculée. Pour cette raison, plus le délai est long et plus la valeur de la métrique est significative.

_WINDOWS_NETWORK_INTERFACE_TIMEOUT	l'Hôte (Onglet Données)	seconde	15	15	<p>Cette donnée spécifie le nombre de secondes au-delà duquel la commande est interrompue. Certaines requêtes et un réseau avec une latence élevée peuvent nécessiter une augmentation de la valeur par défaut.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Si le temps dépasse 60 secondes, il faut modifier la propriété "temps maximum d'exécution d'un check" pour qu'elle surpasse cette valeur (voir la page La surcharge des propriétés pour un check)</p> </div>
------------------------------------	------------------------------	---------	----	----	---

Pour le check "Reboot - Modèle windows"

Nom	Modifiable sur	Unité	Défaut	Valeur par défaut à l'installation de Shinken	Description
_WINDOWS_REBOOT_WARN	l'Hôte (Onglet Données)	minute	15	15	Temps en dessous duquel le check passe en avertissement.
_WINDOWS_REBOOT_CRIT	l'Hôte (Onglet Données)	minute	5	5	Temps en dessous duquel le check passe en critique.
_WINDOWS_REBOOT_TIMEOUT	l'Hôte (Onglet Données)	seconde	15	15	<p>Cette donnée spécifie le nombre de secondes au-delà duquel la commande est interrompue. Certaines requêtes et un réseau avec une latence élevée peuvent nécessiter une augmentation de la valeur par défaut.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Si le temps dépasse 60 secondes, il faut modifier la propriété "temps maximum d'exécution d'un check" pour qu'elle surpasse cette valeur (voir la page La surcharge des propriétés pour un check)</p> </div>

Pour le check "Swap - Modèle windows"


Nom	Modifiable sur	Unité	Défaut	Valeur par défaut à l'installation de Shinken	Description
_WINDOWS_SWAP_TIMEOUT	l'Hôte (Onglet Données)	seconde	15	15	<p>Cette donnée spécifie le nombre de secondes au-delà duquel la commande est interrompue. Certaines requêtes et un réseau avec une latence élevée peuvent nécessiter une augmentation de la valeur par défaut.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Si le temps dépasse 60 secondes, il faut modifier la propriété "temps maximum d'exécution d'un check" pour qu'elle surpasse cette valeur (voir la page La surcharge des propriétés pour un check)</p> </div>

Pour le check "CPU - Modèle windows"

Nom	Modifiable sur	Unité	Défaut	Valeur par défaut à l'installation de Shinken	Description

_WINDO WS_ALL _CPU_W ARN	l'Hôte <i>(Onglet Données)</i>	%	80	80	Il définit le pourcentage d'utilisation des processeurs à partir duquel le check passe en avertissement.
_WINDO WS_ALL _CPU_C RIT	l'Hôte <i>(Onglet Données)</i>	%	90	90	Il définit le pourcentage d'utilisation des processeurs à partir duquel le check passe en critique.
_WINDO WS_ALL _CPU_D ELAY	l'Hôte <i>(Onglet Données)</i>	seconde	2	2	Les métriques se terminant par "PerSec" représentent des moyennes calculées sur une période définie. La donnée _WINDOWS_ALL_CPU_DELAY détermine la période sur laquelle cette moyenne est calculée. Pour cette raison, plus le délai est long et plus la valeur de la métrique est significative.
_WINDO WS_ALL _CPU_T IMEOUT	l'Hôte <i>(Onglet Données)</i>	seconde	15	15	<p>Cette donnée spécifie le nombre de secondes au-delà duquel la commande est interrompue. Certaines requêtes et un réseau avec une latence élevée peuvent nécessiter une augmentation de la valeur par défaut.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Si le temps dépasse 60 secondes, il faut modifier la propriété "temps maximum d'exécution d'un check" pour qu'elle dépasse cette valeur (voir la page La surcharge des propriétés pour un check)</p> </div>

Pour le check "Disks - Modèle windows"

Nom	Modifiable sur	Unité	Défaut	Valeur par défaut à l'installation de Shinken	Description
_WINDOWS _DISK_WA RN	l'Hôte <i>(Onglet Données)</i>	-	80	80	Il définit le pourcentage d'utilisation de l'espace disque à partir duquel le check passe en avertissement.
_WINDOWS _DISK_CR IT	l'Hôte <i>(Onglet Données)</i>	-	90	90	Il définit le pourcentage d'utilisation de l'espace disque à partir duquel le check passe en critique.
_WINDOWS _DISK_TI MEOUT	l'Hôte <i>(Onglet Données)</i>	secondes	15	15	<p>Cette donnée spécifie le nombre de secondes au-delà duquel la commande est interrompue. Certaines requêtes et un réseau avec une latence élevée peuvent nécessiter une augmentation de la valeur par défaut.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Si le temps dépasse 60 secondes, il faut modifier la propriété "temps maximum d'exécution d'un check" pour qu'elle dépasse cette valeur (voir la page La surcharge des propriétés pour un check)</p> </div>

Pour le check "EventLogApplication - Modèle windows"

Nom	Modifiable sur	Unité	Défaut	Valeur par défaut à l'installation de Shinken	Description
_WINDOWS_EVENT_LOG_WARN	l'Hôte (Onglet Données)	-	1	1	Nombre minimum d'événements présents dans le journal des événements Windows en erreur à partir duquel le check passe en avertissement.
_WINDOWS_EVENT_LOG_CRIT	l'Hôte (Onglet Données)	-	2	2	Nombre minimum d'événements présents dans le journal des événements Windows en erreur à partir duquel le check passe en critique.
_WINDOWS_EVENT_LOG_TIMEOUT	l'Hôte (Onglet Données)	secondes	60	60	Cette donnée spécifie le nombre de secondes au-delà duquel la commande est interrompue. Certaines requêtes et un réseau avec une latence élevée peuvent nécessiter une augmentation de la valeur par défaut. <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Si le temps dépasse 60 secondes, il faut modifier la propriété "temps maximum d'exécution d'un check" pour qu'elle surpasse cette valeur (voir la page La surcharge des propriétés pour un check)</p> </div>

Les données DFE (Duplicate Foreach)


Pas de données DFE pour ce modèle

Comment appliquer un modèle d'hôte à un hôte

Application du modèle via l'interface de Configuration

Dans l'interface de Configuration :

- créer ou éditer un hôte (voir la page [Editer un Hôte](#)),
- ajouter le modèle "windows" dans la propriété "Modèles d'hôte hérités" à l'aide du menu déroulant.



Application du modèle via un collecteur d'import de fichiers au format .cfg

Dans votre fichier de définition de vos éléments à importer via votre collecteur :

- créer ou éditer la définition de votre hôte,
- ajouter la valeur "windows" (selon vos besoins), dans la propriété "use",
- importer le contenu du fichier via un collecteur de type "cfg-file-import" (voir la page [Collecteur de type \(cfg-file-import \) - Import depuis des fichiers au format .cfg](#)).

```
define host {
    host_name    mon_hôte_windows
    use          windows
}
```