

Grafana - v8.3.2

Sommaire

- [Introduction](#)
- [Installation](#)
 - [RHEL / CentOS 7 - RHEL / Alma / Rocky 8 - RHEL / Alma / Rocky 9](#)
 - [Debian 13](#)
 - [Activation du service](#)
- [Connexion avec Graphite](#)
 - [Grafana sur un serveur différent du serveur Graphite](#)
 - [RHEL / CentOS 7 - RHEL / Alma / Rocky 8 - RHEL / Alma / Rocky 9](#)
 - [Debian 13](#)
 - [Gestion des certificats SSL/TLS par Grafana](#)
- [Intégration dans Shinken](#)
 - [Créer un tableau de bord \(dashboard \)](#)
 - [Récupération de l'URL à intégrer dans Shinken](#)
 - [Passage en HTTPS](#)
 - [Lien vers le mapping nomuuid nécessaire pour Grafana, et suivi des requêtes](#)
 - [Paramètres de connexion aux serveurs d'inventaire](#)
 - [Autoriser les connexions aux serveurs d'inventaire](#)
 - [Configurer les modules de métrologie Graphite](#)
 - [Ouvrir le port du serveur d'inventaire sur le firewall \(firewalld \)](#)
 - [Compatibilité historique](#)
 - [Configuration de l'accès à MongoDB](#)
 - [Connexion vers un cluster MongoDB](#)
 - [Connexion vers un démon mongod](#)
 - [Connexion directe au serveur MongoDB](#)
 - [Connexion par SSH au serveur MongoDB](#)
- [Mise à jour d'une version supérieure à 5.4.0](#)
 - [RHEL / CentOS 7 - RHEL / Alma / Rocky 8 - RHEL / Alma / Rocky 9](#)
 - [Debian 13](#)
 - [Autoriser l'intégration dans le widget "Page Web"](#)
- [Authentification avec le widget Page Web](#)
 - [Installation de HAProxy](#)
 - [RHEL / CentOS 7 - RHEL / Alma / Rocky 8 - RHEL / Alma / Rocky 9](#)
 - [Debian 13](#)
 - [Configuration de SELinux](#)
 - [Configuration de HAProxy](#)
 - [Log HAProxy](#)
 - [RHEL / CentOS 7 - RHEL / Alma / Rocky 8 - RHEL / Alma / Rocky 9](#)
 - [Debian 13](#)

Contexte

La commande de notification **notify-host-by-email** permet d'envoyer un mail de notification

? Unknown Attachment

Paramétrage

La commande utilise la définition suivante :

```
$NOTIFPLUGINDIR$/notify_by_email.py --title-tpl $NOTIFPLUGINDIR$/host_alert_title_template.tpl --content-tpl
$NOTIFPLUGINDIR$/host_alert_content_template.tpl -F "$SENDER$" -r "$CONTACTEMAIL$" -n "$NOTIFICATIONTYPE$" -H
"$HOSTNAME$"
--address "$HOSTADDRESS$" --url $MAILURL$ --huuid $HOSTUUID$ --state $HOSTSTATE$ --last-state
$LASTHOSTSTATEID$ --last-change
$LASTHOSTSTATECHANGE$ --last-check "$DATE$ $TIME$" --output "$HOSTOUTPUT$" --long-output "$LONGHOSTOUTPUT$"
--ack-author "$ACKAUTHOR$"
--ack-data "$ACKDATA$" --downtime-comment "$HOSTDOWNTIMECOMMENT$" --downtime-author "$HOSTDOWNTIMEAUTHOR$" --
first-notification-delay
"$HOSTFIRSTNOTIFICATIONDELAY$" --notification-number "$HOSTNOTIFICATIONNUMBER$" --realm "$HOSTREALM$"
```

Données de configuration du script d'envoi de mail

Error rendering macro 'excerpt-include'

No link could be created for 'NEW_PAGE - 003.5.6 - SEF-11240 - Utilisation des méthodes de notifications livrées par Shinken'.

Données de fonctionnement indispensable pour une notification minimal

Nom	Modifiable sur	Description																						
HOSTNAME	L'hôte (Ongl et Général)	Nom de l'hôte																						
NOTIFICATIONTYPE	<i>non modifiable</i>	Le type de notification à envoyer. Cela correspond au type d'événement qui a été constaté sur l'élément. <table border="1"><thead><tr><th>Type de notification</th><th>Description</th></tr></thead><tbody><tr><td>PROBLEM</td><td><i>Le statut de l'élément est non OK.</i></td></tr><tr><td>RECOVERY</td><td><i>L'élément avait un problème, mais est de nouveau dans un statut OK.</i></td></tr><tr><td>ACKNOWLEDGEMENT</td><td><i>Un utilisateur a envoyé par l'interface web un accusé de réception par rapport à un problème survenu à un hôte ou à un check. Indique le nom et le motif de la prise en compte.</i></td></tr><tr><td>FLAPPINGSTART</td><td>L'élément est entré d'un contexte de FLAPPING.</td></tr><tr><td>FLAPPINGSTOP</td><td>L'élément est sorti d'un contexte de FLAPPING.</td></tr><tr><td>FLAPPINGDISABLED</td><td>La détection a été désactivée pendant la durée du FLAPPING.</td></tr><tr><td>DOWNTIMESTART</td><td>L'élément est entré d'une période programmée d'indisponibilité. Indique le nom et le motif de l'arrêt</td></tr><tr><td>DOWNTIMESTOP</td><td>L'élément est sorti d'une période programmée d'indisponibilité.</td></tr><tr><td>DOWNTIMECANCELLED</td><td>La période programmée d'indisponibilité de l'élément a été annulée en cours.</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Type de notification	Description	PROBLEM	<i>Le statut de l'élément est non OK.</i>	RECOVERY	<i>L'élément avait un problème, mais est de nouveau dans un statut OK.</i>	ACKNOWLEDGEMENT	<i>Un utilisateur a envoyé par l'interface web un accusé de réception par rapport à un problème survenu à un hôte ou à un check. Indique le nom et le motif de la prise en compte.</i>	FLAPPINGSTART	L'élément est entré d'un contexte de FLAPPING.	FLAPPINGSTOP	L'élément est sorti d'un contexte de FLAPPING.	FLAPPINGDISABLED	La détection a été désactivée pendant la durée du FLAPPING.	DOWNTIMESTART	L'élément est entré d'une période programmée d'indisponibilité. Indique le nom et le motif de l'arrêt	DOWNTIMESTOP	L'élément est sorti d'une période programmée d'indisponibilité.	DOWNTIMECANCELLED	La période programmée d'indisponibilité de l'élément a été annulée en cours.		
Type de notification	Description																							
PROBLEM	<i>Le statut de l'élément est non OK.</i>																							
RECOVERY	<i>L'élément avait un problème, mais est de nouveau dans un statut OK.</i>																							
ACKNOWLEDGEMENT	<i>Un utilisateur a envoyé par l'interface web un accusé de réception par rapport à un problème survenu à un hôte ou à un check. Indique le nom et le motif de la prise en compte.</i>																							
FLAPPINGSTART	L'élément est entré d'un contexte de FLAPPING.																							
FLAPPINGSTOP	L'élément est sorti d'un contexte de FLAPPING.																							
FLAPPINGDISABLED	La détection a été désactivée pendant la durée du FLAPPING.																							
DOWNTIMESTART	L'élément est entré d'une période programmée d'indisponibilité. Indique le nom et le motif de l'arrêt																							
DOWNTIMESTOP	L'élément est sorti d'une période programmée d'indisponibilité.																							
DOWNTIMECANCELLED	La période programmée d'indisponibilité de l'élément a été annulée en cours.																							
HOSTADDRESS	L'hôte (Ongl et Général)	Adresse de l'hôte																						
HOSTSTATE	<i>non modifiable</i>	État courant de l'hôte (<i>OK, CRITICAL</i>)																						

Données pour compléter l'affichage du contenu du mail

Error rendering macro 'excerpt-include'

No link could be created for 'NEW_PAGE - 003.6 - SEF-11240 - notify-host-by-email-with-images - Commande de notification'.

Exemples

Notification type - PROBLEM

? Unknown Attachment

Notification type - RECOVERY

? Unknown Attachment