

Paramétrage de l'interface de Visualisation

Sommaire

- Concepts
- SSL et certificats
 - Activation du HTTPS
 - Certificats
- Le port d'écoute
- Paramétrage SSO
- Modules
- Langues
- Affichage des tuiles
 - Configuration par défaut
 - Configuration "contexte et statut"
 - Configuration "le statut avant tout"
 - Paramétrer sa configuration

Contexte

Ce guide vous permettra d'installer Shinken Entreprise sur un serveur Linux.

Une fois le guide d'installation suivi, vous aurez rapidement accès à l'interface de Configuration et de Visualisation de Shinken dans une architecture par défaut, c'est-à-dire sur un serveur simple, sur lequel tous les démons seront activés.

Si votre serveur fait parti d'une architecture distribuée, il vous faudra passer à la phase de configuration de vos démons

- noms et IP des serveurs,
- royaume,
- spare,
- Tag des Pollers,
- rétention de données...

En ce qui concerne la procédure de mise à jour, le script "d'update" vous permettra de mettre à jour votre serveur Shinken de manière complète, même si quelques démons sont seulement activés.

La configuration de votre serveur Shinken ne sera pas modifiée.

Important

Lors de l'installation de Shinken Entreprise, le système de gestion de base de données orientée documents **MongoDB** est mis en place avec la version **v3.0.15**. Ce système de base de données permettra le bon fonctionnement de l'interface de Configuration et de Visualisation. Utilisé avec une base MongoDB, **Graphite**, quant à lui, est un outil pour stocker les métriques de vos sondes.

Pour ne pas créer de dysfonctionnement, **nous vous demandons de ne pas mettre à jour MongoDB / Graphite**. Veuillez simplement laisser en place les versions fournies par nos services.



Afin de prévenir tout risque, les démons Shinken Entreprise refuseront de démarrer si la version installée de **MongoDB** n'est pas celle préconisée.



Si une version différente de **MongoDB** est déjà présente sur le serveur, l'installation sera interrompue



Si vous faites une mise à jour de Shinken Entreprise depuis une version antérieure à la 2.6.1 et que la version de **MongoDB** installée n'est pas la 2.6.9, la mise à jour sera interrompue

Installation de Shinken Entreprise

Prérequis

- Environnement requis : **RHEL/Centos 6.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 et 7.9 [64bits]**

Shinken Entreprise a choisi les distributions produites par Red Hat: **Red Hat Enterprise Linux (RHEL)** et **CentOS (Community enterprise Operating System)**.

Ces distributions Linux, principalement destinées aux serveurs, sont stables, performantes et compatibles avec une très grande majorité des environnements professionnels. La distribution CentOS est elle aussi très performante (basée sur une distribution commerciale **RHEL** de qualité).

Attention - Enregistrement Redhat

Lors d'une installation de distribution Redhat Enterprise Linux (commerciale), il faut rattacher votre souscription Redhat à votre système.

Voici les commandes à utiliser depuis le serveur:

```
1/ subscription-manager register  
( -> Nom d'utilisateur / mot de passe )
```

et il faut également l'attacher à l'OS en cours:

```
2/ subscription-manager attach
```

Yum pourra alors être utilisé correctement car l'abonnement sera valide (et donc Shinken pourra être installé)

Prérequis CPU

Le langage de programmation python n'ayant actuellement pas la possibilité d'utiliser plusieurs processus (*multithreading*), chaque daemon utilise un ou plusieurs processus :

- Synchronizer
 - 1 pour l'UI de configuration
 - 1 pour le daemon
- Broker
 - 1 / Web UI

- 1 pour le daemon
- Arbiter
- Receiver
- Reactionner
- Scheduler
- Poller

Extraction du package et installation

- **Installation automatique :**

- Il faut être loggué en tant que root,

```
$id
uid=0(root) gid=0(root)
```

- Et que le umask du compte root soit à 0022

```
$umask 0022
```

- « Décompresser » le package qui vous a été transmis :
 - tar zxvf shinken-enterprise_V02.08.XX-**LANGUAGE**.tar.gz
 - Cela vous créera un répertoire **shinken-entreprise** contenant le script d'installation et les dépendances nécessaires à l'installation.
- Déplacez-vous à la base du répertoire **shinken-entreprise** (**cd shinken-entreprise_V02.08.XX-**LANGUAGE****) et exécutez le script :

```
./install.sh
```

- Il installera **Shinken Enterprise** et ses composants automatiquement.
 - Le SDK VMWare nécessaire aux checks est maintenant installé automatiquement (*nécessitait une installation manuelle dans les versions précédentes*).
 - Pour obtenir plus d'informations sur la consommation des démons et améliorer le fonctionnement de Shinken lorsqu'il est installé sur une machine virtuelle VMWare, le paquet "open-vm-tools" doit être installé manuellement:

```
yum install open-vm-tools
```

Vérification du bon fonctionnement

- **Vérification:**
 - Pour vérifier que Shinken Enterprise est bien installé, configuré et fonctionnel, lancez la commande :

shinken-healthcheck

Votre licence Shinken Enterprise n'est pas installée, c'est normal, dirigez-vous dans la section [Clé de licence](#) plus bas sur cette page afin d'installer votre clé.

L'installation complète fera sur le même serveur :

- l'installation du moteur Shinken Enterprise, des modules et des dépendances.
- l'activation de **tous** les démons (*Synchronizer, Arbiter, Scheduler, Poller, Reactionner, Broker, Receiver*).

Pour une installation distribuée, voir la page [Architecture Distribuée](#)

Accès aux interfaces web

Interface Utilisateur (UI) de configuration

Une fois Shinken Enterprise installé, pour accéder à l'UI de configuration, vous devez pointer votre navigateur Web vers l'adresse affichée durant l'installation.

- Par défaut, l'interface de configuration est accessible sur le port dédié **7766** (*via le protocole HTTP*). Par exemple : <http://192.168.0.1:7766>

L'adresse IP (ou FQDN si votre résolution DNS est opérationnelle) correspond à votre serveur hébergeant le daemon **Synchronizer**.

Voir la page [Paramétrage de l'interface de Configuration](#) pour plus d'information.

Interface Utilisateur (UI) de visualisation

Une fois Shinken Enterprise installé, pour accéder à l'UI de visualisation, vous devez pointer votre navigateur Web vers l'adresse affichée durant l'installation.

- Par défaut, l'interface de configuration est accessible sur le port dédié **7767** (*via le protocole HTTP*). Par exemple : <http://192.168.0.1:7767>

L'adresse IP (ou FQDN si votre résolution DNS est opérationnelle) correspond à votre serveur hébergeant le daemon **Broker**.

Voir la page [Paramétrage de l'interface de Visualisation](#) pour plus d'information.

Présence du guide d'utilisateur dans le package

Le guide d'utilisateur (en français) est maintenant intégré au package d'installation.

Vous pouvez le retrouver à l'intérieur de shinken-enterprise_V02.08.XX-**LANGUAGE**.tar.gz dans le répertoire /tools/documentation/ui-visualisation/

Il vous suffira qu'un utilisateur, via son navigateur internet, ouvre le fichier "index.html" afin de pouvoir parcourir le guide d'utilisateur, contenant la documentation liée à l'UI de visualisation.

Installation (Mode avancé)

Choisir les démons activés pendant le processus d'installation

- Il faut être logué en tant que root,

```
$id
uid=0(root) gid=0(root)
```

- Et que le umask du compte root soit à 0022

```
$umask 0022
```

- « Dé-tarez » le package qui vous a été transmis :
 - tar xzvf shinken-enterprise_V02.08.XX-**LANGUAGE**.tar.gz
 - Cela vous créera un répertoire **shinken-enterprise** contenant le script d'installation et les dépendances nécessaires à l'installation.
- Déplacez-vous dans le répertoire (**cd shinken-enterprise_V02.08.XX-**LANGUAGE****) et lancez la commande **./install.sh** mais avec des options basées sur les démons que vous souhaitez activer :
 - **--pollernode**: active le démon Poller (*dédié au lancement des checks*)
 - **--reactionnnode**: active le démon Reactionner (*dédié au lancement des notifications*)
 - **--schedulernode**: active le démon Scheduler (*planificateur des checks*)
 - **--arbiternode**: active le démon Arbiter (*rôle de distribution centrale*)
 - **--receivernode**: active le démon Receiver (*reçois les checks passifs*)
 - **--synchronizernode**: active le démon Synchronizer (*gère la configuration*)
 - **--brokernode**: active le démon Broker (*export des données*)

Exemple

Vous pouvez par exemple installer Shinken Enterprise et activer directement le Scheduler et le Poller en même temps en tapant la commande

```
./install.sh --schedulernode --pollernode
```

- Pour vérifier que les démons sélectionnés de Shinken Enterprise sont bien mis à jour, configurés et fonctionnels, lancez la commande :

```
shinken-healthcheck
```

Shinken-healthcheck vérifiera alors que Shinken Enterprise est bien configuré et en cours d'exécution (*seulement pour les démons installés*)

- **Après l'installation initiale, si vous souhaitez activer/désactiver des démons**, utilisez la commande d'activation détaillée dans le chapitre [Activation/Désactivation des démons](#).
- **Lors d'une mise à jour, le script update.sh prend en compte les démons qui sont activés ou non.**

Les différents addons sont automatiquement activés lors de l'installation:

- **nagvis-shinken-architecture**: Activé lors d'une installation d'un Arbiter (*plus de détails dans la page de documentation dédiée: [Activation et configuration de la fonctionnalité](#)*)
- **nagvis**: Activé lors d'une installation d'un Broker (*plus de détails dans la page de documentation dédiée: [NagVis \(Addon \)](#)*)

Mise en place du chiffrement

Vous pouvez mettre en place le [Chiffrement des données sensibles](#) de façon automatique au moment de l'installation.

Si vous n'avez jamais activé le chiffrement des données sensibles, nous vous conseillons de procéder à l'installation sans activer le chiffrement et de découvrir la fonctionnalité par la lecture du chapitre [Chiffrement des données sensibles](#).

Une clé de chiffrement sera alors générée lors du processus d'installation et la base de données du Synchronizer sera chiffrée.

Pour cela, lancez la commande suivante :

```
./install.sh --activate-encryption <nom de clé> --disable-important-notices-user-input
```

- Le paramètre **--activate-encryption** permet d'activer le chiffrement. Le nom de la clé est optionnel toutefois il vous sera demandé lors de l'exécution du programme d'installation si vous ne le précisez pas.
- Le paramètre **--disable-important-notices-user-input** permet de désactiver les prompts vous demandant confirmation avant de continuer le processus.



Il vous est cependant fortement conseillé de lire les informations fournies lors de l'installation.

La mise en place automatique du chiffrement nécessite dans tous les cas d'effectuer l'export et la sauvegarde de la clé générée lors du processus. Veuillez consulter [shinken-protected-fields-keyfile-export](#) pour plus d'informations.

Shinken-healthcheck vous permettra de vérifier la bonne configuration des démons et du chiffrement.

Mise en place d'un serveur sans connexion internet

Dans le cas d'un serveur qui n'a pas de connexion internet, il faut lancer l'installeur avec le paramètre suivant:

- **--disable-epel** : permet de ne pas installer le repository epel sur le serveur

Accès à un repository yum

Il est à noter que le serveur doit avoir un accès à un repository yum valide (ayant également les paquets présents dans epel) en cas de conflits de versions des rpm entre ce que propose l'installeur et ce qui est déjà installé sur le serveur.

Mise en place d'un serveur avec des repository internes (non publics)

Dans le cas d'un serveur qui n'a accès qu'à des repository internes qui ne sont pas forcément à jour par rapport aux repository centos/redhat officiel, il faut lancer avec:

- **--package-update-only-on-conflict** : permet de ne pas chercher à mettre à jour les paquets déjà installés et ainsi tente d'éviter d'installer des paquets trop à jour par rapport au repository interne qui n'est pas à jour

Accès à un repository yum

Il est à noter que le serveur doit tout de même avoir accès à un repository valide, et des conflits de paquets peuvent survenir dans le cas de nouveaux paquets installés et que dans ce cas seul yum requêtant les repository peut les résoudre (arrive dans le cas de paquets de l'installeur trop à jour par rapport à ce qui est disponible dans le repository).

Clé de licence Shinken Enterprise

Une fois Shinken Enterprise installé, la commande **shinken-healthcheck** lancée depuis votre serveur Arbiter affichera un message d'erreur au sujet de la licence:

La licence par défaut installée est une licence d'essai. Vous ne pourrez placer en supervision qu'un très faible nombre d'hôtes.

? Unknown Attachment

Le service Commercial de Shinken Enterprise a dû vous envoyer une licence nominative vous permettant d'utiliser pleinement le produit.

La licence est un fichier qui a le nom suivant : **user.key** et cette licence est nominative et limitée dans le temps.

Pour l'installer, rien de plus simple, il suffit de :

- Placer ce fichier sur le serveur hébergeant l'Arbiter et sur les serveurs hébergeant le ou les UIs de Visualisation , dans le chemin suivant : **/etc/shinken/user.key**
- Redémarrez alors Shinken Enterprise via la commande : **service shinken restart**

Relancez alors la commande **shinken-healthcheck** le message d'erreur de licence doit avoir disparu et voici un exemple d'information de licence valide :

? Unknown Attachment

Si vous n'avez pas de clé de licence ou que celle-ci a expiré, contactez-nous : contact@shinken-solutions.com

Résolution des problèmes liés à l'installation

Lors de l'installation des dépendances, si une machine n'est pas connectée à internet ou connectée à un repository privé, il arrive que les scripts d'installation ou de mise à jour échouent.

Dans ce cas, des fichiers sont créés dans le "home" de l'utilisateur avec lequel est effectuée l'installation/mise à jour. Ces fichiers contiennent plus de détails sur les erreurs rencontrées et peuvent être envoyés à votre contact de support Shinken Entreprise pour la correction du problème.

? Unknown Attachment

For each installation, a folder is created in `~/shinken/versions_and_patch_installations/` and named as follows:

```
YYYY-MM-DD-HHhMMmSS-install-VXX.XX.XX
```

Ce dossier contient les fichiers suivants:

- Affichage du script d'installation (*installation seulement*): `shinken.enterprise.install.log`
- Détails d'installation des paquets: `shinken.enterprise.install.detail.log`
- Nettoyage de la configuration: `sanatize.update.log`
- Affichage du script de mise à jour (*mise à jour seulement*): `shinken.enterprise.update.log`
- Backup de la configuration et données utilisateur (*mise à jour seulement*)

En cas de soucis avec les installations de packages via yum, les erreurs seront présentes dans les fichiers:

- `/tmp/install.txt`
- `/tmp/install_bogus.txt`

Cas spécifique de la mise à jour d'un cluster Mongo

Dans la version V02.07.00, la base Mongoddb est mise à jour. Lorsque Mongoddb a été configuré pour fonctionner en tant que cluster, le comportement du script de mise à jour de Shinken Entreprise a été modifié pour prendre en compte cette configuration particulière.

Des explications détaillées sont présentes dans la page de documentation dédiée: [Inférieur à V02.07.00 - Montée de version en Mongoddb 3.0 \(réalisée automatiquement sous conditions \)](#)