

Onglet Graphiques

Onglet Général

? Unknown Attachment

- **Nom du Check**
 - Cette propriété est utilisée pour définir le nom du check. Les caractères suivants sont interdits : ~!%^&*"'|<>?,()=+
2 checks associés sur le même hôte ne peuvent pas avoir le même nom.
 - 🚫 Un caractère non autorisé provoquera un compteur erreur
 - ★ Ce champ ne peut pas rester vide
- **Modèles de Check hérité**
 - Les modèles de checks qui sont attachés à l'hôte pour hériter de leurs propriétés et leurs données.
 - L'ordre des modèles est important.
 - Une valeur définie dans 2 modèles prendra la valeur du modèle le plus proche du début de la liste.
 - Si vous définissez une valeur pour une propriété ou une donnée, elle sera prioritaire sur celle héritée de modèles.
- **Attaché sur les groupes d'hôtes**
 - Cette propriété est utilisée pour attacher ce check sur un ou plusieurs groupes d'hôtes.
Utilisez la virgule (,) pour spécifier plusieurs hôtes.
- **Attaché sur les hôtes**
 - Cette propriété est utilisée pour attacher ce check sur un ou plusieurs hôtes.
Utilisez le menu déroulant pour spécifier un ou plusieurs hôtes.
- **URL externe**
 - Cette propriété est utilisée pour définir une URL qui peut être utilisée pour fournir plus d'informations sur cet hôte.
N'importe quelle URL valide peut être mise, commençant par **http://**
Cette URL sera disponible dans l'interface de visualisation dans le volet détail présentant l'hôte.
Cela peut être pratique si vous désirez faire une description écrite détaillée de l'hôte, une procédure de reprise sur panne, ... qui sera visible pour les autres membres de l'équipe.
 - 🚫 Une url qui ne commence pas par **http://** ou **https://** provoquera un compteur erreur
- **Liste des URL externes**
 - Clé d'import: notes_multi_url

Cette propriété est utilisée pour définir plusieurs URL qui peuvent être utilisées pour fournir plus d'informations sur cet hôte.
 - (1) Nom de l'URL (label pour l'interface de visualisation), Le nom à afficher est optionnel (mais son absence montrera toujours un warning dans l'interface)
 - (2) Adresse de l'URL, N'importe quelle URL valide peut être utilisée, commençant par **http://** or **https://**
 - (3) Icône pour l'UI de visualisation
 - (4) Type d'affichage (Nouvelle onglet, pop-up de différente taille, ou ne pas l'afficher)
 - (5) Valeur à copier-coller dans un fichier cfg pour retrouver cette propriété dans l'état

? Unknown Attachment



Une url externe peut contenir le mot clé ##USER## qui sera remplacé par le nom de l'utilisateur courant dans l'interface de Visualisation

Ces URL seront disponibles pour tout module accroché au module (ex: dans l'interface de Visualisation, elles seront affichées).
Cela peut être pratique si vous désirez faire une description écrite détaillée de l'hôte, une procédure de reprise sur panne, ou toute autre information qui sera visible pour les autres membres de l'équipe.

🚫 Une URL qui ne commence pas par **http://** ou **https://** provoquera un compteur erreur

- **Activé**
 - Permettre que cet élément soit pris en compte lors du passage de Staging en Production.
- **Pack**
 - Cette propriété permet de définir dans quel pack se trouve le check.

Onglet Données

Cet onglet définit des données qui pourront être utilisées par des [Variables](#), notamment à l'utilisation de la [Commande](#) de check. Consultez ces pages pour plus d'info



Si vous donnez un nom de donnée protégée à l'une de vos données, vous ne pourrez plus modifier ce nom par la suite.

- Vous devrez le supprimer puis le re-cr  er si vous voulez le renommer.

Cette modification est interdite afin d'  viter qu'une donn  e prot  g  e devienne visible, en changeant son nom.

La valeur de la donn  es pouvant   tre longue, il est possible d'agrandir le champ de la valeur afin d'am  liorer la lisibilit   du champs.

? Unknown Attachment

Pour agrandir le champ de la valeur, il faut maintenir le clic sur l'ic  ne ? situ  e en bas    droite du champ et r  ajuster verticalement .



L'agrandissement manuel du champ n'est pas disponible pour le navigateur Internet Explorer. Mais les champs avec des valeurs longues sont automatiquement agrandis jusqu'   une certaine taille lorsque la valeur du champ d  passe une ligne.

? Unknown Attachment

Onglet Supervision

? Unknown Attachment

- **P  riode de DOWNTIME r  currente**
 - Cette propri  t   permet de d  finir une p  riode de temps pendant laquelle l'h  te sera en maintenance. En maintenance, les checks de l'h  te seront toujours ex  cut  s (donc il n'y aura pas de manques dans les m  triques ou l'historique de l'h  te), mais les notifications et les commandes du gestionnaire d'  v  nement ne seront pas lanc  es.
- **P  riode de v  rification**
 - Cette propri  t   permet de choisir la p  riode de supervision o   sont faites les v  rifications de l'  tat de l'h  te par Shinken.
- **Commande de v  rification**
 - Cette propri  t   permet de sp  cifier la commande qui est employ  e pour v  rifier si le check est dans un statut en OK ou CRITIQUE. Si vous laissez vide cette propri  t  , la commande de contr  le par d  faut sera employ  e.
★ Ce champ ne peut pas rester vide
- **Nombre maximum de tentatives de confirmation du statut du check**
 - Cette propri  t   permet de d  finir le nombre de tentatives o   Shinken recommencera la commande de v  rification d'un check si son r  sultat est autre chose que le statut OK
Mettre cette valeur    1 impliquera que Shinken g  n  rera une alerte d  s qu'il n'est plus en   tat OK, sans r  essayer
Si vous ne d  sirez pas que Shinken fasse de v  rification de statut de ce check, laissez cette propri  t      1, mais la commande de v  rification doit   tre vide
   Une valeur non num  rique provoquera un compteur erreur
★ Ce champ ne peut pas rester vide
- **Intervalle entre les v  rifications (X minutes)**
 - Cette propri  t   permet de d  finir le temps entre 2 v  rifications de l'  tat du check.
   Une valeur non num  rique provoquera un compteur erreur
★ Ce champ ne peut pas rester vide
- **Intervalle de nouvelles tentatives de v  rification d'  tat (X minutes)**
 - Cette propri  t   permet de d  finir le temps d'attente avant de relancer la commande de v  rification du check apr  s un premier   tat diff  rent de OK.
Ce nombre est en minutes.
Une fois que le nombre de relances de commandes de v  rifications a atteint la valeur **max_check_attempts**, le dernier   tat r  cup  r   est valid   et la cadence des v  rifications revient    la valeur normale, d  finie dans la propri  t   **Intervalle entre les v  rifications**
   Une valeur non num  rique provoquera un compteur erreur
★ Ce champ ne peut pas rester vide
- **Temps maximum d'ex  cution d'un check**
 - Cette propri  t   permet de d  finir la valeur en **secondes** du temps maximum permis pour le lancement d'une commande de supervision. Pass   ce d  lai, la commande sera termin  e. Si le check ou la commande d  finit   galement ce param  tre, leur valeur sera prioritaire par rapport    celle de l'h  te.
Aucune valeur ou une valeur    -1, indique qu'il n'y a pas de Temps maximum d  fini.

Si ni l'hôte, ni le check, ni la commande ne définissent ce paramètre, alors la valeur définie globalement pour Shinken (via le fichier shinken.cfg et le paramètre check_running_timeout) sera utilisée à la place.

⊖ Une valeur non numérique provoquera un compteur erreur

- **Seuil d'alerte de l'utilisation CPU (sec)**
 - Nombre de secondes que peut consommer une commande avant d'apparaître en Warning dans le check 'Scheduler - Performance' La valeur sera récupérée dans l'ordre, par la commande, par l'élément Check, par l'élément Hôte, ou par la valeur par défaut (shinken.cfg:warning_threshold_cpu_usage)
- ⊖ Une valeur non numérique provoquera un compteur erreur
- **Les commandes de vérifications sont ordonnancées et lancées par Shinken**
 - Cette propriété permet de définir si Shinken ordonnance et lance la commande de vérification pour déterminer l'état de ce check. Ses valeurs peuvent être:
 - True: Shinken va ordonnancer et lancer la commande de vérification
 - False: Shinken ne va pas ordonnancer et lancer la commande de vérification
- **Shinken accepte les états reçus depuis des outils externes pour cet hôte**
 - Cette propriété permet de définir si Shinken accepte les résultats de commandes de checks depuis des outils externes pour cet hôte. Les résultats externes seront reçus via le démon Receiver de Shinken. Les valeurs possibles sont:
 - True: accepte les résultats de commandes de checks externes
 - False: n'accepte pas ces résultats
- **Duplicate for each - Dupliqué pour chaque valeur de la Donnée de l'hôte**
 - Cette propriété est utilisée pour générer plusieurs checks dans l'arbitre avec une seule définition de check dans le Synchronizer. Shinken comprend cette propriété comme : Crée un check pour chaque Valeur de cette propriété. Le nom du check doit contenir un \$KEY\$. En créant un check pour chaque valeur, Shinken remplacera le \$KEY\$ par cette Valeur. \$KEY\$ est aussi utilisable dans la **commande de vérification** si nécessaire, pour son exécution. Des paramètres peuvent être fournis aux checks (appelés \$VALUE\$ si il n'y en a qu'un ou \$VALUE_x_\$, avec x allant de 1 à n).
- ⊖ Une valeur non valide provoquera un compteur erreur
- **Valeur par défaut des arguments du Duplicate for each**
 - Vous pouvez fournir plusieurs arguments pour chaque valeur définie dans la donnée de l'hôte utilisé par la fonctionnalité Duplicate for Each. Mais si la liste des arguments devient grande et plusieurs fois la même, il est inutile de les répéter.
 - Prenons le cas d'une base de données avec un port par défaut et une connexion sécurisée en SSL:
 - La donnée DATABASE contient DB1, DB2, DB3
 - Si on définit les arguments sur chaque base, on aurait dans la donnée DATABASE : DB1\$(1521)\$\$(ssl)\$, DB2\$(1521)\$\$(ssl)\$,DB3\$(1521)\$\$(ssl)\$
 - Définir un port particulier sur DB2 donnerait DB1\$(1521)\$\$(ssl)\$,DB2\$(20000)\$\$(ssl)\$,DB3\$(1521)\$\$(ssl)\$
 - Mais plus simplement, si vous définissez dans cette propriété de valeur par défaut des arguments **\$(1521)\$\$(ssl)\$**, alors la propriété DATABASE sur l'hôte pourra avoir cette forme simplifiée DB1,DB2\$(20000)\$\$(ssl)\$,DB3
- ⊖ Un format non valide provoquera un compteur erreur


Onglet Notifications

? Unknown Attachment

- **Notifications activées**
 - Cette propriété permet de définir si Shinken va envoyer des notifications aux utilisateurs listés comme cibles (Utilisateurs ou Groupes d'utilisateurs) sur ce check.
 - Les notifications sont envoyées:
 - Premièrement après la fin de la période de nouvelle tentative, une fois que l'état CRITICAL est confirmé.
 - ensuite après chaque **intervalle de notification**, exprimé en minutes
 - quand l'hôte redevient OK
 - Les valeurs possibles sont :
 - Vrai: Shinken va envoyer les notifications
 - Faux: Shinken n'enverra pas les notifications
- **Utilisateurs**
 - Cette propriété est utilisée pour définir quels sont les utilisateurs à notifier.
- **Groupes d'utilisateurs**
 - Cette propriété est utilisée pour définir quels sont les groupes d'utilisateurs à notifier.
- **Intervalle de temps entre les notifications (x minutes)**
 - Cette propriété permet de définir les intervalles de temps entre les notifications. Cette valeur est en minutes. Note: la valeur 0 sur cette propriété signifie que seule la première notification sera envoyée.
- ⊖ Une valeur non numérique provoquera un compteur erreur

- **Période de temps de notification**
 - Cette propriété permet de définir la période de temps durant laquelle les notifications sont autorisées. En dehors de cette période, aucune notification ne sera envoyée. Par défaut, il n'y a pas de période de temps, et donc les notifications ne seront jamais bloquées.
- **Options de notification**
 - Cette propriété permet de définir quels sont états de l'hôte qui provoquent l'envoi des notifications. La valeur est une liste d'options séparées par des virgules:
 - d: envoie une notification sur un état CRITIQUE
 - r: envoie une notification lors d'un rétablissement (signifie que l'hôte redevient OK)
 - f: envoie une notification quand l'hôte commence ou sort du contexte FLAPPING
 - s: envoie une notification quand l'hôte entre ou sort d'une période de maintenance
 - n: n'envoie aucune notification
Par défaut, toutes les notifications sont autorisées.
 - 🚫 Une option non autorisée provoquera un compteur erreur
- **Décalage de la première notification**
 - Cette propriété permet de définir combien de minutes Shinken doit attendre avant d'envoyer la première notification. Ce temps additionnel peut être mis à profit par les utilisateurs pour prendre en compte l'hôte depuis l'interface de visualisation avant que la notification ne soit envoyée. Par défaut la valeur est 0, ceci signifie que la première notification sera envoyée sans attendre.
 - 🚫 Une valeur non numérique provoquera un compteur erreur
- **Escalades**
 - Cette propriété permet de lier ce check à une ou plusieurs définitions d'escalade. Si, au bout d'un certain temps (défini dans l'escalade), le check n'est toujours pas revenu OK ou pas pris en compte (Contexte ACKNOWLEDGE ou DOWNTIME), la règle d'escalade sera appliquée.

Onglet Expert



- **Tag de poller**
 - Cette propriété permet de définir le poller_tag du check. Le check ne sera exécuté que par les Pollers qui ont cette valeur dans leur paramètre poller_tags. Par défaut, la valeur de **Tag de Poller** est *non taggué*, donc toutes les Pollers n'ayant aucun poller_tag prendront en compte les checks d'un hôte non taggué, car la valeur par défaut pour les Pollers est aussi *non taggué*. Veuillez consulter la page [Le Poller](#) pour plus d'informations sur les tags de poller.
- **Tag de reactionner**
 - Cette propriété permet de définir le reactionner_tag de l'hôte. Tous les notifications sur l'hôte ne seront exécutées que par les Reactionners qui ont cette valeur dans leur paramètre reactionner_tags. Par défaut, la valeur de **Tag de Reactionner** est *non taggué*, donc les Reactionners n'ayant aucun reactionner_tag prendront en compte les checks d'un hôte non taggué, car la valeur par défaut pour les Reactionners est aussi *non taggué*.
- **Impact métier**
 - Cette propriété permet de définir l'importance métier que l'on donne à un check. (valeur entre 0 et 5):
 - du moins important (0)
 - au plus important (5)
La valeur par défaut est 2.
- **Envoyer une notification à chaque retour en erreur du check**
 - Cette propriété permet de forcer Shinken à envoyer une notification pour chaque retour en erreur d'un check. Si non forcé, Shinken va vérifier l'état du check avant de lancer une notification (avec un nombre maximum de confirmation du statut), puis ne va envoyer de notification que tous les **intervalle de notifications** (typiquement une fois par jour par défaut). Mais si cette option est activée, ces vérifications seront désactivées, et une notification sera envoyée pour chaque check retournant un statut en erreur.
- **Vérification que l'état reçu des outils externes ne soit pas expiré**
 - Cette propriété permet de définir si Shinken doit vérifier que la date de réception du dernier état reçu des outils externes ne soit pas expirée (trop vieille). Si la date est plus antérieure à la période d'expiration, alors Shinken va forcer l'exécution de la commande de check. Ses valeurs peuvent être:
 - Activé: Shinken va vérifier l'expiration
 - Désactivé: Shinken ne vérifiera pas l'expiration
- **Seuil d'expiration des états reçus des outils externes (x secondes)**
 - Cette propriété permet de définir quand Shinken doit forcer la commande pour check si le dernier état reçu des outils externes est antérieur à ce seuil. Cette valeur est en secondes.

— Une valeur non numérique provoquera un compteur erreur

- **Détection du flapping activée**

- Cette propriété permet de définir si la détection du Contexte FLAPPING est actif sur cette hôte.
Peut être:
 - Vrai: active la détection du contexte FLAPPING.
 - Faux: désactive la détection du contexte FLAPPING.

- **Options de la détection du flapping**

- Cette propriété permet de définir quel statut d'un check sont pris en compte pour le calcul de pourcentage de FLAPPING.
C'est une combinaison de l'un ou de plusieurs valeurs:
 - o = statut OK
 - d = statuts CRITICAL
 - u = statuts UNREACHABLELe séparateur est la virgule.
o est obligatoire.
Exemple: o,d,u
— Une option non autorisée provoquera un compteur erreur

- **Sortie du Contexte FLAPPING**

- Sur les 21 derniers statuts, chaque fois qu'un statut est différent du précédent (de OK a Warning par exemple), le % de FLAPPING augmente. Donc pour 10 changements, cela représentera un % de FLAPPING de 50% et pour 20, cela représentera 100%.
Si ce % calculé est **supérieur** au % **d'entrée dans le Contexte FLAPPING**, alors le Contexte de check deviendra FLAPPING.

- **Entrée du Contexte FLAPPING**

- Sur les 21 derniers Statuts, chaque fois qu'un statut est différent du précédent (de OK a Warning par exemple), le % de Flapping augmente. Donc 10 changements représentera une % de flapping de 50% et 20 représentera 100%.
Si ce % calculé est **supérieur** au % **de sortie du Contexte FLAPPING**, alors le Contexte du check ne sera plus FLAPPING.

- **Lire et stocker les métriques**

- Cette propriété permet de définir si Shinken doit lire et stocker les métriques issues de la commande de vérification.
Les valeurs possibles sont:
 - Vrai: Shinken va lire et stocker les métriques issues de la commande de vérification de l'hôte
 - Faux: Shinken ne va pas lire et stocker les métriques issues de la commande de vérification de l'hôte

- **Gestionnaire d'événements activé**

- Cette propriété permet de définir si Shinken va lancer une commande (définie par le paramètre **Commande lancée par le gestionnaire d'événements**) à des étapes spécifiques du statut de l'hôte:
 - quand l'hôte passe d'un état OK à un état à problème (CRITICAL ou UNKNOWN)
 - à chaque vérification additionnelle, donc un nombre **maximum de confirmation du statut**Si la propriété est:
 - Vrai: va lancer la commande quand nécessaire
 - Faux: ne va pas lancer cette commande

- **Commande lancée par le gestionnaire d'événements**

- Cette propriété permet de définir la commande que lancera le gestionnaire d'événement pour cet hôte.

- **Modulations d'impact métier**

- Cette propriété permet de définir une ou plusieurs modulations d'impact métier. Les modulations ont une période de temps durant laquelle elles sont actives.
Pendant cette période, la valeur d'impact métier du check sera changée par celle de la modulation.
Si aucune modulation d'impact métier n'est définie, le check aura le même comportement que son hôte.

- **Modulations de données**

- Cette propriété permet de définir une ou plusieurs modulations de données. Les modulations ont une période de temps durant laquelle elles sont actives.
Pendant cette période, les données du check seront changées par celle de la modulation.

- **Modulations des résultats**

- Cette propriété permet de définir une ou plusieurs modulations de résultats. (maximum 4). Les modulations de résultats redéfinissent le statut de sortie d'un check, en fonction de son statut initial, d'une période de temps, ou de sa sortie.
Par défaut, la propriété prendra la valeur de son hôte ou son modèle d'hôte.

- **Ordre de définition**

- Ordre de définition
— Une valeur non numérique provoquera un compteur erreur