

Éditer les valeurs par défaut - Widget Météo - Édition JSON - Météo

Sommaire

[Concept](#)

[Définir les valeurs par défaut du widget "météo" dans une météo](#)

Concept

Pour éviter d'avoir à configurer toutes les valeurs, la plupart des champs de configuration utilisent une configuration par défaut.

- Le premier niveau est défini par l'administrateur Shinken dans des fichiers de configuration, qui sera utilisé pour toutes les météo.

(voir la page [Configuration de la disposition par défaut des widgets - webui-module-service-weather](#))

- Le deuxième niveau se situe au niveau de la météo pour définir le comportement du **widget météo** pour cette météo **uniquement**.

Définir les valeurs par défaut du widget "météo" dans une météo

Dans le chapitre "**layouts**" de la grille, il suffit de définir / compléter le chapitre "**weather_widget_layout**".

Certains paramètres ne peuvent pas avoir de valeur par défaut (*il faudra donc définir ces paramètres pour chaque widget*) :

- position_x,
- position_y,
- type,
- item.

Les paramètres suivants sont configurables par défaut :

- Pour la zone de gauche (*paramètre left_area*) :
 - icon_type
- Pour la zone en haut à gauche (*paramètre top_right_area*)
 - displayed
 - icon_type
- Pour la zone SLA (*paramètre sla_area*)
 - displayed
 - show_icon
- Pour la zone du nom de l'élément (*paramètre name_area*)
 - property_used_as_name
 - nb_lines_max
 - vertical_align
 - font_zoom_percent
- La couleur de fond (*paramètre background*)
- La hauteur (*paramètre height*)
- La largeur (*paramètre width*)

Pour connaître les valeurs à saisir pour ces paramètres, se référer au chapitre décrivant la configuration du contenu d'un widget (voir la page [Widget Météo - Édition JSON - Météo](#))

Si la valeur "**default**" est utilisée pour un paramètre qui l'accepte, la valeur sera alors celle présente dans le fichier de configuration du module "webui-module-service-weather".

(voir la page [Configuration de la disposition par défaut des widgets - webui-module-service-weather](#))



Il ne faut définir que les valeurs pour lesquelles on souhaite mettre un paramètre par défaut.

```

...
"layouts" : {
  "weather_widget_layout" : {
    "width" : 10,
    "height" : 3,
    "content" : {
      "layout" : {
        "background" : "context_then_status",
        "information_to_display" : {
          "left_area" : {
            "icon_type" : "context_then_status"
          },
          "top_right_area" : {
            "displayed" : false,
            "icon_type" : "quality_service_icon"
          },
          "sla_area" : {
            "displayed" : true,
            "show_icon" : false
          },
          "name_area" : {
            "property_used_as_name" : "item_name",
            "nb_lines_max" : "2",
            "vertical_align" : "middle",
            "font_zoom_percent" : "default"
          }
        }
      }
    }
  },
},
}
...

```