

CPU by SNMPv1v2 (pour le modèle qnap-by-SNMPv1v2__all-volumes)

Sommaire

Contexte	
Paramétrage	
Données utilisées provenant du modèle	
Données communes pour les checks du modèle	
Données spécifiques pour ce check	
Données DFE (Duplicate Foreach)	
Données utilisées provenant du check	
Données globales	
Propriétés de l'hôte	
Résultat	
Exemple	
Interprétation des données	
Statut	
Résultat	
Résultat Long	
Métriques	
Interprétation des métriques	
Exemple	
Erreurs et pré-requis	
Erreurs de connexion (communes à tous les checks)	
WARNING – No SNMP response received before timeout.	

Contexte

Le check **CPU by SNMPv1v2** permet de vérifier l'utilisation du CPU sur la baie de stockage QNAP.

Il retourne la valeur de CPU consommé en pourcentage, au moment de la vérification.

Le changement de statut repose sur une seule règle :

- Si le pourcentage de consommation CPU dépasse les seuils définis (*warning* ou *critical*), alors le statut du check change automatiquement.

Ce check permet donc :

- de surveiller la consommation CPU
- d'anticiper les anomalies.
- d'anticiper les surcharges.

Pour résumer, ce check est un indicateur clé pour assurer que la baie de stockage dispose de ressources suffisantes pour fonctionner.

Statut	Nom de check	Résultat	Résultat Long
	CPU by SNMPv1v2	 CPU usage 4.00% (warn=80%, crit=90%)	-

Paramétrage

Le check utilise la ligne de commande suivante :

```
$GLOBAL_QNAP-BY-SNMP_SHINKEN_PLUGINS$ /check-qnap.py
-H $HOSTADDRESS$
-p $_HOSTQNAP-BY-SNMP__PORT$
-T $_HOSTQNAP-BY-SNMP__TIMEOUT$
-v 2c
-C $_HOSTQNAP-BY-SNMP__COMMUNITY$
-m cpu
-w $_HOSTQNAP-BY-SNMP__CPU__CPU-WARN$
-c $_HOSTQNAP-BY-SNMP__CPU__CPU-CRIT$
```

Données utilisées provenant du modèle

Données communes pour les checks du modèle

Nom	Modifiable sur	Unité	Défaut	Valeur par défaut à l'installation du pack	Description
QNAP-BY-SNMP__PORT	l'Hôte (Onglet Données)	--	161	161	Port de connexion SNMP.
QNAP-BY-SNMP__TIMEOUT	l'Hôte (Onglet Données)	--	60	60	Timeout de connexion SNMP.
QNAP-BY-SNMP__COMMUNITY	l'Hôte (Onglet Données)	--	public	public	La communauté SNMP pour se connecter à la baie de stockage.

Données spécifiques pour ce check

Nom	Modifiable sur	Unité	Défaut	Valeur par défaut à l'installation du pack	Description
QNAP-BY-SNMP__CPU__CPU-CRIT	l'Hôte (Onglet Données)	%	90	90	Définis le pourcentage de consommation CPU à partir duquel le check passe en CRITIQUE . Il suffit que le pourcentage de consommation CPU dépasse ce seuil pour que le check change d'état.
QNAP-BY-SNMP__CPU__CPU-WARN	l'Hôte (Onglet Données)	%	80	80	Définis le pourcentage de consommation CPU à partir duquel le check passe en ATTENTION . Il suffit que le pourcentage de consommation CPU dépasse ce seuil pour que le check change d'état.

Données DFE (Duplicate Foreach)

Pas de données DFE pour ce check

Données utilisées provenant du check

Pas de données provenant du check pour ce modèle

Données globales

Nom	Modifiable sur	Unité	Défaut	Valeur par défaut à l'installation	Description
USERPLUGINS\$ IR	Non modifiable (Sauf Admin Shinken)	--	/var/lib/shinken-user/libexec	/var/lib/shinken-user/libexec	Chemin absolu contenant les sondes installées par Shinken.

GLOBAL_QNAP - BY - SNMP_SHINKEN_VENDOR	Non modifiable (Sauf Admin Shinken)	--	shinken-additional-packs	shinken-additional-packs	Dossier fourni par Shinken.
GLOBAL_QNAP - BY - SNMP_SHINKEN_PACKNAME	Non modifiable (Sauf Admin Shinken)		qnap-by-SNMP__shinken	qnap-by-SNMP__shinken	Dossier contenant les sondes.
GLOBAL_QNAP - BY - SNMP_SHINKEN_PLUGINSDIR	Non modifiable (Sauf Admin Shinken)	--	\$USERPLUGINDIR\$ /\$GLOBAL_QNAP - BY - SNMP_SHINKEN_VENDOR\$ /\$GLOBAL_QNAP - BY - SNMP_SHINKEN_PACKNAME\$	/var/lib/shinken-user /libexec/shinken-additional-packs/qnap-by-SNMP__shinken	Chemin absolu du dossier contenant les sondes du pack qnap-by-SNMP__shinken (<i>non modifiable</i>).

Propriétés de l'hôte

Nom	Modifiable sur	Unité	Défaut	Valeur par défaut	Description
HOSTADDRESS	l'Hôte (Onglet Général)	--	Nom de l'hôte	Nom de l'hôte	Adresse de l'hôte

Résultat

Exemple

Statut	Nom de check	Résultat	Résultat Long
	CPU by SNMPv1v2	 CPU usage 4.00% (warn=80%, crit=90%)	-

Interprétation des données

Statut

- Il peut prendre 3 états **OK** / **CRITIQUE** / **ATTENTION** .
 - Le statut va dépendre du retour de sonde et de la configuration spécifique du check pour les données suivantes :
 - QNAP-BY-SNMP__CPU__CPU-WARN**
 - QNAP-BY-SNMP__CPU__CPU-CRIT**
 - Ci-dessous, un tableau récapitulatif des différents retours possibles :



Le texte de la colonne "Affichage des seuils" montre les paramètres utilisés et leur valeur définie sur l'équipement supervisé.

Critical	Warning
cpu usage in % > 90%	> 80%
CPU-CRIT	CPU-WARN

Situation	Statut	Exemple								
- Le pourcentage de consommation CPU dépasse la valeur de : - QNAP-BY-SNMP__CPU__CPU-CRIT	CRITIQUE	<table><tr><th>Statut</th><th>Nom de check</th><th>Résultat</th><th>Résultat Long</th></tr><tr><td></td><td>CPU by SNMPv1v2</td><td> CRITICAL CPU usage 95.00% (warn=80%, crit=90%)</td><td>-</td></tr></table>	Statut	Nom de check	Résultat	Résultat Long		CPU by SNMPv1v2	CRITICAL CPU usage 95.00% (warn=80%, crit=90%)	-
Statut	Nom de check	Résultat	Résultat Long							
	CPU by SNMPv1v2	CRITICAL CPU usage 95.00% (warn=80%, crit=90%)	-							

- Le pourcentage de consommation CPU dépasse la valeur de : - QNAP-BY-SNMP_CPU_CPU-WARN	ATTENTION	Statut	Nom de check	Résultat	Résultat Long
			CPU by SNMPv1v2	WARNING CPU usage 85.00% (warn=80%, crit=90%)	-

Résultat

Le résultat court affiche, en une ligne, la consommation CPU en pourcentage sur la baie de stockage. Ce retour compact permet de pouvoir visualiser l'information même avec la taille des lignes réduite dans l'interface de visualisation.

Résultat Long

Pas de résultat long pour ce check

Métriques

Interprétation des métriques

Nom de la métrique	Unité	Description	Seuil d'avertissement	Seuil critique
cpu_used_pct	%	Retourne l'utilisation en pourcentage du CPU au moment de la vérification (<i>Correspond au "%" affiché dans le résultat long du check</i>).	QNAP-BY-SNMP_CPU_CPU-WARN	QNAP-BY-SNMP_CPU_CPU-CRIT

Exemple

Métrique	Valeur	Seuil d'avertissement	Seuil critique
cpu_used_pct	4.00%	80	90

Erreurs et pré-requis

Erreurs de connexion (communes à tous les checks)

WARNING – No SNMP response received before timeout.

L'authentification SNMP n'a pas pu s'effectuer.

Statut	Nom de check	Résultat	Résultat Long
	Hardware Health by SNMPv1v2	UNKNOWN Hardware health SNMP request failed: Timeout: No Response from 172.17.0.11:10161	-

Résolution :

Possibles raisons :

- La communauté SNMP utilisée ne correspond pas à la communauté configurée sur l'équipement.
- La connexion SNMP n'est pas autorisée sur l'équipement.
- Les connexions SNMP entre le poller de Shinken et l'équipement sont bloquées.