

shinken-synchronizer

Sommaire

Contexte
Description du modèle
Checks
Paramètre du check
Détail des commandes

Lister des démons

Concept

Cet outil est utilisé pour lister les démons configurés sur le serveur Shinken.

Il ne listera pas l'ensemble des démons de l'architecture Shinken (*potentiellement distribuée avec d'autres serveurs*), mais **uniquement les démons présents en local sur le serveur.**

Utilisation

La commande suivante permet de lister les démons en local :

```
shinken-daemons-list
```

Options

Option	Valeur par défaut	Description
<code>--version</code>	---	Version de Shinken.
<code>--help, -h</code>	---	Aide de la commande.

Exemple de résultats

```
$ shinken-daemons-list
-- arbiter      - [id:0] arbiter-master      : ENABLED | configuration in: /etc/shinken/shinken.cfg
-- broker      - [id:0] broker-master          : ENABLED | configuration in: /etc/shinken/daemons
/brokerd.ini
-- poller      - [id:0] poller-master          : ENABLED | configuration in: /etc/shinken/daemons
/pollerd.ini
  poller      - [id:1] Poller-2              : ENABLED | configuration in: /etc/shinken/daemons
/pollerd-1.ini
-- reactionner - [id:0] reactionner-master     : ENABLED | configuration in: /etc/shinken/daemons
/reactionnerd.ini
-- receiver    - [id:0] receiver-master       : ENABLED | configuration in: /etc/shinken/daemons
/receiverd.ini
-- scheduler   - [id:0] scheduler-master      : ENABLED | configuration in: /etc/shinken/daemons
/schedulerd.ini
-- synchronizer - [id:0] synchronizer-master   : ENABLED | configuration in: /etc/shinken/synchronizer
cfg
```

Activer un ou plusieurs démons Shinken

Concept

Cet outil est utilisé pour activer un démon Shinken sur le serveur Shinken.

En plus d'activer le démon en local sur le serveur Shinken, il faudra modifier la configuration sur l'Arbiter pour qu'il envoie une configuration au démon local.

Utilisation

La commande suivante permet d'activer des démons en local :

```
shinken-daemons-enable [poller synchronizer scheduler reactionner receiver broker]
```

Options

Option	Valeur par défaut	Description
<code>--version</code>	---	Version de Shinken.
<code>--help, -h</code>	---	Aide de la commande.
<code>--force</code>	---	Ignore l'état précédent avant d'effectuer le changement.
<code>--id</code> <code>ARG</code>	---	Active une instance spécifique d'un démon. Si l'option est non renseignée, toutes les instances sont activées.



Les paramètres de connexion à la base MongoDB sont nécessaires uniquement lors de l'activation d'un Synchronizer.

Unable to render {include} The included page could not be found.

Exemple de résultats

Activation des démons Reactionner et Poller sur le serveur (toutes les instances) :

```
$ shinken-daemons-enable reactionner poller
[id:0] reactionner-master : ENABLED
[id:1] Poller-2           : ENABLED
[id:0] poller-master      : ENABLED
```

Activation du démon Poller ayant l'id 1 sur le serveur :

```
$ shinken-daemons-enable poller --id=1
[id:1] Poller-2           : ENABLED
```

Désactiver un ou plusieurs démons Shinken

Concept

Cet outil est utilisé pour désactiver un démon Shinken sur le serveur Shinken.

En plus de désactiver le démon en local sur le serveur Shinken, il faudra modifier la configuration sur l'Arbiter pour qu'il n'envoie plus de configuration au démon local.

Utilisation

La commande suivante permet de désactiver des démons en local :

```
shinken-daemons-disable [poller synchronizer scheduler reactionner receiver broker]
```

Options

Option	Valeur par défaut	Description
<code>--version</code>	---	Version de Shinken.
<code>--help, -h</code>	---	Aide de la commande.
<code>--force</code>	---	Ignore l'état précédent avant d'effectuer le changement.
<code>--id</code> <code>ARG</code>	---	Désactive une instance spécifique d'un démon. Si l'option est non renseignée, toutes les instances sont désactivées.

Exemple de résultats

Désactivation des démons Reactionner et Poller sur le serveur (toutes les instances) :

```
$ shinken-daemons-disable reactionner poller
[id:0] reactionner-master : DISABLED
[id:1] Poller-2           : DISABLED
[id:0] poller-master      : DISABLED
```

Désactivation du démon Poller ayant l'id 1 sur le serveur :

```
$ shinken-daemons-disable poller --id=1
[id:1] Poller-2           : DISABLED
```