

Création d'un écouteur

Chemin du fichier

Les fichiers de définition des écouteurs se trouvent dans le dossier `/etc/shinken/listeners/`. Il doit y avoir un fichier `cfg` par source.

La source `listener-shinken` est une source interne et ne présente pas de fichier de configuration.

Structure du fichier de type écouteur

La structure d'un fichier de module écouteur respecte la définition précisée dans la [configuration des sources](#).

Voici la liste des options spécifiques pour un écouteur.

Nom de l'option	Valeurs possibles	Effet sur le fonctionnement de la source
<code>listener_name</code>	< un nom >	Cette option remplace l'option <code>source_name</code> . Sera le nom affiché de la source dans l'interface. Ce nom ne doit pas dépasser 40 caractères. Un nom trop long empêchera le Synchronizer de démarrer.
<code>module_type</code>	<code>listener-rest</code>	Définit la source comme un module de type écouteur.
<code>import_interval</code>	<code>0</code>	Cette source ne peut être importé automatiquement.
<code>host</code>	< une adresse IP >	L'adresse IP d'écoute du module. Pour écouter sur toutes les adresses de la machine, mettre <code>0.0.0.0</code>
<code>port</code>	< un entier >	Définit le port d'écoute du module. Doit être entre 1024 et 65535