

Présentation détaillée

Sommaire

- Organisation de la fonctionnalité
- Génération des représentations visuelles de l'architecture
 - Arbre des royaumes
 - Vue détaillée de l'architecture globale
 - Vue détaillée par royaume
- Génération des hôtes dans l'interface de Configuration
- Fonctionnement et rôle du module architecture-export
 - Envoi d'une description d'architecture
 - Réception d'une architecture
 - Cas d'utilisations
 - Envoi d'une architecture sur une Sup de sup
 - Envoi de plusieurs architectures sur une Sup de sup
 - Envoi d'une architecture sur soi-même (comportement par défaut)
 - Envois mutuels

Contexte

La commande de notification **notify-host-by-email-with-images** permet d'envoyer un mail de notification

? Unknown Attachment

Paramétrage

La commande utilise la définition suivante :

```
$NOTIFPLUGINDIR$/notify_by_email.py --title-tpl $NOTIFPLUGINDIR$/host_alert_title_template.tpl --content-tpl
$NOTIFPLUGINDIR$/host_alert_content_template.tpl -F "$SENDER$" -r "$CONTACTEMAIL$" -n $NOTIFICATIONTYPE$ -H
"$HOSTNAME$"
--address "$HOSTADDRESS$" --url $MAILURL$ --huuid $HOSTUUID$ --state $HOSTSTATE$ --last-state
$LASTHOSTSTATEID$ --last-change
$LASTHOSTSTATECHANGE$ --last-check "$DATE$ $TIME$" --output "$HOSTOUTPUT$" --long-output "$LONGHOSTOUTPUT$"
--with-images --ack-author
"$ACKAUTHOR$" --ack-data "$ACKDATA$" --downtime-comment "$HOSTDOWNTIMECOMMENT$" --downtime-author
"$HOSTDOWNTIMEAUTHOR$"
--first-notification-delay "$HOSTFIRSTNOTIFICATIONDELAY$" --notification-number "$HOSTNOTIFICATIONNUMBER$" --
realm "$HOSTREALM$"
```

Données de configuration du script d'envoi de mail

Error rendering macro 'excerpt-include'

No link could be created for 'Utilisation des méthodes de notifications MAIL livrées par Shinken'.

Données de fonctionnement indispensable pour une notification minimal

Error rendering macro 'excerpt-include'


No link could be created for 'notify-host-by-email - Commande de notification'.

Données pour compléter l'affichage du contenu du mail

Nom	Modifiable sur	Description
HOSTUUID	<i>non modifiable</i>	UUID de l'hôte, généré par Shinken lors de sa création
LASTHOSTSTATECHANGE	<i>non modifiable</i>	Etat précédent de l'hôte
LASTHOSTSTATEID	<i>non modifiable</i>	ID de l'état précédent de l'hôte
HOSTFIRSTNOTIFICATIONDELAY	L'hôte (Onglet Notifications)	Nombre de minutes à attendre avant d'envoyer la première notification pour un service
HOSTNOTIFICATIONNUMBER	<i>non modifiable</i>	Nombre actuel de notifications pour cet événement
HOSTREALM	L'hôte (Onglet Général)	Nom du royaume auquel appartient l'hôte
HOSTOUTPUT	<i>non modifiable</i>	La sortie du check à l'origine de la notification
LONGHOSTOUTPUT	<i>non modifiable</i>	La sortie longue du check à l'origine de la notification
DATE	<i>non modifiable</i>	La date d'exécution de la commande
TIME	<i>non modifiable</i>	L'heure d'exécution de la commande
ACKAUTHOR	<i>non modifiable</i>	L'auteur du contexte "Prise en compte"
ACKDATA	<i>non modifiable</i>	Le message d'un contexte "Prise en compte"
HOSTDOWNTIMECOMMENT	<i>non modifiable</i>	Le commentaire de la période programmée d'indisponibilité
HOSTDOWNTIMEAUTHOR	<i>non modifiable</i>	L'auteur de la période programmée d'indisponibilité

Exemples

Notification type - PROBLEM



Notification type - RECOVERY

