

# Module synchronizer-module-database-backup

## Sommaire

[Introduction](#)  
[Configuration de la sauvegarde](#)  
[Exemple de définition](#)

## Introduction

Shinken Entreprise V02.06.00 introduit un nouveau module permettant d'effectuer une sauvegarde automatique à intervalles réguliers de la base de données du Synchronizer.

- Cela vous permettra, en cas de mauvaise manipulation, de restaurer facilement une ancienne version.
- Par défaut, une sauvegarde est effectuée toutes les heures, et les données sont conservées pendant 21 jours. Ces paramètres sont configurables, et il est possible de définir des périodes pendant lesquelles la fréquence de sauvegarde est différente.
- Cette sauvegarde nécessite à priori 200 Mo de RAM.

Cette fonctionnalité est activée automatiquement à l'installation d'une version V02.06.XX ( *ou ultérieure* ) mais aussi lors de la mise à jour depuis une version V02.05.XX.



Ce module ne remplace pas une sauvegarde complète et régulière ! En effet, elle ne sauvegarde que les données de la base MongoDB du Synchronizer en l'état. Les fichiers de configuration, les logs, les SLA, les métriques et les données utilisateur ne sont pas traités par ce module.

Pour la gestion des sauvegardes complètes, veuillez-vous référer à [Shinken-backup et Shinken-restore, les commandes de sauvegarde et de restauration](#) .



La page [Restaurer une sauvegarde automatique de la base de données du Synchronizer](#) explique comment restaurer l'une de ces sauvegardes.

## Configuration de la sauvegarde

La sauvegarde est effectuée par un module nommé **synchronizer-module-database-backup** chargé dans le Synchronizer.

Le fichier de configuration est le suivant : **/etc/shinken/modules/synchronizer-module-database-backup.cfg**



Lorsque vous modifiez les paramètres de ce module, vous devez redémarrer le Synchronizer pour les prendre en compte.

Voici les paramètres relatifs à la définition des sauvegardes :

Nom du paramètre	Description	Valeur par défaut
backup_rate	Fréquence de sauvegarde ( <i>en minutes</i> )	60
enable_specific_backup_interval_during_working_hours	Permet de spécifier une fréquence de sauvegarde différente durant les "horaires de travail". <ul style="list-style-type: none"><li>• 0 = Périodes "horaires de travail" non activées</li><li>• 1 = Périodes de travail activées</li></ul>	0
days_worked	Jours pendant lesquels les "horaires de travail" sont appliqués. 0=lundi, 6=dimanche Ils sont spécifiés sous la forme d'un intervalle "jour_de_départ"- "jour_de_fin" <b>Exemple</b> : 0-4 signifie "du lundi au vendredi"	0-6
work_hours_start	Pour chaque jour spécifié dans <b>days_worked</b> , heure de début de la période au format HH:MM ( <i>Obligatoire si enable_specific_backup_interval_during_working_hours est à 1</i> )	Aucun


work_hours_end	Pour chaque jour spécifié dans <b>days_worked</b> , heure de fin de la période au format HH:MM ( <i>Obligatoire si enable_specific_backup_interval_during_working_hours est à 1</i> )	Aucun
backup_interval_during_working_hours	Fréquence de sauvegarde appliquée durant les horaires de travail ( <i>en minutes</i> )	15

Voici les paramètres système du module :

Nom du paramètre	Description	Valeur par défaut
backup_directory	Répertoire où les sauvegardes seront stockées	/var/shinken-user/backup/synchronizer-module-database-backup
backup_name	Chaîne de caractère qui sera ajoutée à l'horodatage pour former le nom des fichiers de sauvegarde	synchronizer_localhost

## Exemple de définition

Dans le répertoire **/etc/shinken/modules/**, voici un exemple de définition qui permet la définition du module synchronizer-module-database-backup (à placer dans un fichier .cfg) :

 Il est conseillé d'éditer les fichiers .cfg avec l'encodage utf-8

```

#=====  

# Configuration Database Backup  

#=====  

# Daemons that can load this module:  

# - synchronizer  

# This module backup the configuration mongo database  

#=====  

define module {  

    # Shinken Enterprise. Lines added by import core. Do not remove it, it's used by Shinken Enterprise to  

    # update your objects if you re-import them.  

    _SE_UUID          core-module-91dad8dedeac11e8a43d484d7eb6be52  

    _SE_UUID_HASH     83f1c80c198953bd295e3e0b5b285939  

    # End of Shinken Enterprise part  

    #=====  

    # Module name. Must be unique  

    module_name       synchronizer-module-database-backup  

    # Module type (to load module code). Do not edit.  

    module_type       synchronizer_module_database_backup  

    #=====  

    # Backup Rate =====  

    # The default backup rate in minutes  

    backup_rate       60  

    #=====  

    # Work hours =====  

    # You can use the work hours to define a period of time. During this time period, the rate will be  

    # modified. Disable by default  

    enable_specific_backup_interval_during_working_hours      0  

    # Set the works hours. Format is HH:MM  

    #work_hours_start    08:00  

    #work_hours_end      18:00  

    # The days worked in the week to 0 (monday) to 6 (sunday). If not defined, all the days use this  

    # timeperiod  

    #days_worked        0-4  

    # Rate to backup during non works hours in minutes  

    #backup_interval_during_working_hours    15  

    #=====  

    # Location and name =====  

    backup_directory    /var/shinken-user/backup/synchronizer-module-database-backup  

    backup_name         synchronizer_localhost  

    #=====  

    # Retention =====  

    retention_days      21  

}

```