

Broker - Les logs du module webui-module-authentication-LDAP

Sommaire

- Initialisation du module
 - Lecture des fichiers de mapping
 - Résumé de la configuration chargée
 - Première connexion au serveur LDAP
- Authentification d'un utilisateur
 - Les logs en INFO
 - Les logs de WARNING
 - Les logs en ERROR

Contexte

La commande de notification **for-demo_notify-service-by-email** permet d'envoyer un mail de notification

? Unknown Attachment

Paramétrage

```
$NOTIFPLUGINDIR$/notify_by_email.py --title-tpl $NOTIFPLUGINDIR$/service_alert_title_template.tpl --content-tpl $NOTIFPLUGINDIR$/service_alert_content_template.tpl -F "$SENDER$" -r "$CONTACTEMAIL$" -n $NOTIFICATIONTYPE$ -H "$HOSTNAME$" --address "$HOSTADDRESS$" --url $MAILURL$ --huuid $HOSTUUID$ --serviceuuid $SERVICEUUID$ --check "$SERVICEDESC$" --state $SERVICESTATE$ --last-state $LASTSERVICESTATEID$ --last-change $LASTSERVICESTATECHANGE$ --last-check "$DATE$ $TIME$" --output "$SERVICEOUTPUT$" --long-output "$LONGSERVICEOUTPUT$" --ack-author "$ACKAUTHOR$" --ack-data "$ACKDATA$" --downtime-comment "$SERVICEDOWNTIMECOMMENT$" --downtime-author "$SERVICEDOWNTIMEAUTHOR$" --first-notification-delay "$SERVICEFIRSTNOTIFICATIONDELAY$" --notification-number "$SERVICENOTIFICATIONNUMBER$" --realm "$HOSTREALM$" --thresholds-display "$SERVICETHRESHOLDSDISPLAY$"
```

Données communes

| Nom | Modifiable sur | Unités | Défaut | Valeur par défaut à l'installation de Shinken | Description |
|----------------|-----------------------------------|--------|--|---|---|
| MAILURL | /etc/shinken/resource.d/email.cfg | --- | http://127.0.0.1:7767 | http://127.0.0.1:7767 | L'adresse de l'UI de visualisation de Shinken. (dans le but par exemple de donner au contact un lien vers l'élément). |
| SENDER | /etc/shinken/resource.d/email.cfg | --- | shinken@localhost | shinken@localhost | L'adresse mail de l'envoyeur, pour une notification mail. |
| NOTIFPLUGINDIR | /etc/shinken/resource.d/email.cfg | --- | /var/lib/shinken/libexec/notifications | /var/lib/shinken/libexec/notifications | Le répertoire dans lequel se trouve la commande de notification à exécuter. |

Données de fonctionnement

| Nom | Modifiable sur | Description |
|-----|----------------|-------------|
|-----|----------------|-------------|

| CONTACTEMAIL | l'utilisateur (Onglet Général) | email de l'utilisateur à notifier | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|----------------------|-------------|---------|------------------------------------|----------|---|-----------------|---|---------------|--|--------------|--|------------------|---|---------------|---|--------------|---|-------------------|--|--|--|
| HOSTNAME | L'hôte (Onglet Général) | nom de l'hôte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOTIFICATIONTYPE | --- | <p>Le type de notification à envoyer. Cela correspond au type d'événement qui a été constaté sur l'élément.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Type de notification</th> <th>Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PROBLEM</td> <td>Le statut de l'élément est non OK.</td> </tr> <tr> <td>RECOVERY</td> <td>L'élément avait un problème, mais est de nouveau dans un statut OK.</td> </tr> <tr> <td>ACKNOWLEDGEMENT</td> <td>Un utilisateur a envoyé par l'interface web un accusé de réception par rapport à un problème survenu à un hôte ou à un check. Indique le nom et le motif de la prise en compte.</td> </tr> <tr> <td>FLAPPINGSTART</td> <td>L'élément est entré d'un contexte de FLAPPING.</td> </tr> <tr> <td>FLAPPINGSTOP</td> <td>L'élément est sorti d'un contexte de FLAPPING.</td> </tr> <tr> <td>FLAPPINGDISABLED</td> <td>La détection a été désactivée pendant la durée du FLAPPING.</td> </tr> <tr> <td>DOWNTIMESTART</td> <td>L'élément est entré d'une période programmée d'indisponibilité. Indique le nom et le motif de l'arrêt</td> </tr> <tr> <td>DOWNTIMESTOP</td> <td>L'élément est sorti d'une période programmée d'indisponibilité.</td> </tr> <tr> <td>DOWNTIMECANCELLED</td> <td>La période programmée d'indisponibilité de l'élément a été annulée en cours.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Type de notification | Description | PROBLEM | Le statut de l'élément est non OK. | RECOVERY | L'élément avait un problème, mais est de nouveau dans un statut OK. | ACKNOWLEDGEMENT | Un utilisateur a envoyé par l'interface web un accusé de réception par rapport à un problème survenu à un hôte ou à un check. Indique le nom et le motif de la prise en compte. | FLAPPINGSTART | L'élément est entré d'un contexte de FLAPPING. | FLAPPINGSTOP | L'élément est sorti d'un contexte de FLAPPING. | FLAPPINGDISABLED | La détection a été désactivée pendant la durée du FLAPPING. | DOWNTIMESTART | L'élément est entré d'une période programmée d'indisponibilité. Indique le nom et le motif de l'arrêt | DOWNTIMESTOP | L'élément est sorti d'une période programmée d'indisponibilité. | DOWNTIMECANCELLED | La période programmée d'indisponibilité de l'élément a été annulée en cours. | | |
| Type de notification | Description | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROBLEM | Le statut de l'élément est non OK. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RECOVERY | L'élément avait un problème, mais est de nouveau dans un statut OK. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACKNOWLEDGEMENT | Un utilisateur a envoyé par l'interface web un accusé de réception par rapport à un problème survenu à un hôte ou à un check. Indique le nom et le motif de la prise en compte. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FLAPPINGSTART | L'élément est entré d'un contexte de FLAPPING. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FLAPPINGSTOP | L'élément est sorti d'un contexte de FLAPPING. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FLAPPINGDISABLED | La détection a été désactivée pendant la durée du FLAPPING. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOWNTIMESTART | L'élément est entré d'une période programmée d'indisponibilité. Indique le nom et le motif de l'arrêt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOWNTIMESTOP | L'élément est sorti d'une période programmée d'indisponibilité. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOWNTIMECANCELLED | La période programmée d'indisponibilité de l'élément a été annulée en cours. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HOSTREALM | L'hôte (Onglet Général) | Nom du royaume auquel appartient l'hôte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HOSTADDRESS | L'hôte (Onglet Général) | Adresse de l'hôte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVICEDESC | Le check (Onglet Général) | Nom/description du check | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATE | --- | La date d'exécution de la commande | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIME | --- | L'heure d'exécution de la commande | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVICESTATE | --- | État courant du check (OK, WARNING, UNKNOWN, CRITICAL) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


| | | |
|---------------------------------------|-----|--|
| LASTSERVICEST ATEID | --- | Numéro correspondant à l'état précédent du check (0=UP, 1=DOWN, ou 2=UNREACHABLE) |
| LASTSERVICEST ATECHANGE | --- | Date au format timestamp du dernier changement d'état du check |
| SERVICEOUTPUT | --- | Résultat de la dernière vérification du check |
| SERVICEFIRSTN OTIFICATIONDE LAY | --- | Nombre de minutes à attendre avant d'envoyer la première notification pour un service |
| SERVICENOTIFI CATIONNUMBER | --- | N° d'ordre d'une notification pour un événement donné |

Données pour compléter l'affichage du contenu du mail

| Nom | Modifiable sur | Description |
|------------------------|----------------|---|
| LONGSERVICEOUTPUT | | Résultat long de la dernière vérification du check |
| ACKAUTHOR | --- | L'auteur du contexte "Prise en compte" |
| ACKDATA | --- | Le message d'un contexte "Prise en compte" |
| SERVICEDOWNTIMECOMMENT | --- | Le commentaire de la période programmée d'indisponibilité |
| SERVICEDOWNTIMEAUTHOR | --- | L'auteur de la période programmée d'indisponibilité |

Exemple

Notification type - PROBLEM



Notification type - RECOVERY

