


```
$PLUGINSDIR$/check_shinken_broker_module_visualisation_ui.py -H "$HOSTADDRESS$" -p "$ARG1$" -w "$ARG2$" --shinkenversion "$SHINKENVERSION$" --timeout "$_HOSTCHECK_SHINKEN_TIMEOUT$" -n "$_HOSTNB_LINE_UNAVAILABILITY$"
```

Données utilisées provenant du modèle

Données communes pour les checks du modèle

Provenant du modèle **shinken**

Nom	Modifiable sur	Unité	Défaut	Valeur par défaut à l'installation de Shinken	Description
CHECK_SHINKEN_TIMEOUT	l'Hôte (Onglet Données)	seconde	3	3	Temps maximum durant lequel le check va attendre une réponse du démon.

Provenant du modèle **shinken-broker-module-visualisation-ui**

Nom	Modifiable sur	Unité	Défaut	Valeur par défaut à l'installation de Shinken	Description
SSH_KEY	l'Hôte (Onglet Données)	---	\$SSH_KEY\$	\$SSH_KEYS	Chemin vers la clé ssh de l'utilisateur shinken, sur le serveur hébergeant le Poller qui exécutera le check. - Cette clé doit être présente dans les clefs autorisées du compte utilisateur utilisé pour se connecter sur le serveur supervisé (voir la donnée <i>SSH_USER</i> si dessous). Modèles définissant cette donnée : - Modèle shinken-graphite - Modèle shinken-broker-module-metrology-writer - Modèle shinken-broker-module-visualisation-ui
SSH_KEY_PASSPHRASE	l'Hôte (Onglet Données)	---	\$SSH_KEY_PASSPHRASE\$	\$SSH_KEY_PASSPHRASES	Phrase secrète utilisée pour déverrouiller la clé privée de l'utilisateur (si celle-ci est protégée par une <i>passphrase</i>). La clé privée déverrouillée est ensuite utilisée pour authentifier l'utilisateur. Modèles définissant cette donnée : <i>similaire que SSH_KEY</i>
SSH_PORT	l'Hôte (Onglet Données)	---	\$SSH_PORT\$	\$SSH_PORTS	Port de connexion SSH. Modèles définissant cette donnée : <i>similaire que SSH_KEY</i>
SSH_USER	l'Hôte (Onglet Données)	---	\$SSH_USERS\$	\$SSH_USERS	Nom de l'Utilisateur pour se connecter sur le serveur supervisé. Modèles définissant cette donnée : <i>similaire que SSH_KEY</i>

Nom	Modifiable sur	Unité	Défaut	Valeur par défaut à l'installation de Shinken	Description
BROKER_PORT	l'Hôte (Onglet Données)	---	7772	7772	Configuration du port de communication avec le Broker. Modèles définissant cette donnée : - Modèle shinken-broker-module-visualisation-ui - Modèle shinken-by-API__broker__module-visualisation-ui__report-handler - Modèle shinken-broker-module-metrology-writer - Modèle shinken-broker Note : Cette valeur remplacera la valeur \$ARG1\$ dans la commande

Nom	Modifiable sur	Unité	Défaut	Valeur par défaut à l'installation de Shinken	Description
NB_LINE_UNAVAILABILITY	l'Hôte (Onglet Données)	---	5	5	Nombre des dernières configurations reçues, ainsi que le temps d'indisponibilité du module causé par leur réception à afficher dans le résultat long. Modèles définissant cette donnée : - Modèle shinken-broker-module-visualisation-ui - Modèle shinken-by-API__broker__module-report-builder
WEBUI_MODULE_NAME	Modèle d'hôte (Onglet Données)	---	WebUI	WebUI	Configuration du nom du module de l'Interface de Visualisation qui porte le module à superviser. Modèles définissant cette donnée : - Modèle shinken-broker-module-visualisation-ui-sla-reader - Modèle shinken-broker-module-visualisation-ui-event-manager-reader - Modèle shinken-broker-module-visualisation-ui

Données spécifiques pour ce check

Pas de données spécifiques pour ce check.

Les données DFE (Duplicate Foreach)

Nom	Modifiable sur	Unité	Défaut	Valeur par défaut à l'installation de Shinken	Description
MODULE_INSTANCE	l'Hôte (Onglet Données)	---	broker-master-WebUI-webui\${_HOSTBROKER_PORT}\${_HOSTWEBUI_MODULE_NAME}\$	broker-master-WebUI-webui\${_HOSTBROKER_PORT}\${_HOSTWEBUI_MODULE_NAME}\$	Nom de ou des Brokers à superviser (séparés par une virgule), leurs ports et le nom du module à superviser (Ici la WebUI) , exemple "Broker-Master\$(7772)\$(WebUI)\$,Broker-Spare\$(8772)\$(WebUI)\$". Check(s) impacté(s) : - Broker - \$KEY\$ - Module Visualisation UI - Broker - \$KEY\$ - Module Visualisation UI - Metrology Reader

Données utilisées provenant du check

Pas de données provenant du check pour ce check.

Paramètre du check

- Vu que le check est exécuté sur un Poller, il faut permettre à ce dernier d'accéder aux serveurs graphite en SSH.
 - D'où la nécessité de paramétrer les données **SSH_KEY**, **SSH_KEY_PASSPHRASE**, **SSH_PORT**, **SSH_USER**.

- REMARQUE : il est obligatoire en l'état du check actuel que cette même clef soit autorisée sur tous les serveurs graphites surveillés.
- Si un autre check Shinken a déjà été paramétré avec une clé SSH pour accéder au serveur graphite, il est bien sûr possible de reprendre cette même clé.

Données globales

Nom	Modifiable sur	Unité	Défaut	Valeur par défaut à l'installation de Shinken	Description
PLUGINS_DIR	Non modifiable (Sauf Admin Shinken)	---	/var/lib/shinken/libexec	/var/lib/shinken/libexec	Chemin absolu du dossier contenant la sonde (<i>non modifiable</i>).
SHINKEN_VERSION	Non modifiable	---	---	---	Numéro de version du shinken utilisé pour la comparaison avec le shinken surveillé.

Propriétés de l'hôte

Nom	Modifiable sur	Unité	Défaut	Valeur par défaut à l'installation de Shinken	Description
HOSTADDRESS	l'Hôte (Onglet Général)	---	Nom de l'hôte	Nom de l'hôte	Adresse de l'hôte

Résultat

Exemple

Pour chaque configuration qu'elle a reçue, il y a :

- La date de création de la configuration
- Le nom de l'Arbiter ayant envoyé la configuration
- Le nom de l'architecture
- UUID de la configuration
- L'heure du début de l'indisponibilité de la WebUI
- Parties de configuration de surveillance reçues
- Le temps d'indisponibilité de la WebUI

Description des erreurs

Le Broker est en cours d'arrêt

Lorsque le Broker est en cours d'arrêt, le check le signale, et les informations relatives au module ne sont plus disponibles

[WARNING] The broker is performing a shutdown.

Le broker n'a pas reçu de configuration

Statut	Nom de check	Résultat	Résultat Long
	Broker - broker-master-WebUI - Module Visualisation UI	[WARNING] No configuration given by an Arbiter for now.	-

Métriques

Nom	Unité	Description
nb_checks	---	Nombre de checks géré par la WebUI
nb_clusters	---	Nombre de clusters géré par la WebUI
nb_contacts	---	Nombre de contacts géré par la WebUI
nb_hosts	---	Nombre d'hôtes géré par la WebUI
unavailability_time_per_minute	minute	Le temps d'indisponibilités de la WebUI par minutes