

Poller - Les logs du module poller--module-last-configuration-recorder

Sommaire

- Erreurs rencontrées à l'initialisation du module - CHAPITRE [CREATION]
 - Problèmes d'accès au dossier de stockage de la configuration des démons
 - Problèmes d'accès au dossier de stockage de la configuration du module
- Initialisation du module - CHAPITRE [INITIALISATION]
 - Affichage des paramètres de configuration fournis par le démon
 - Affichage des paramètres de configuration reçus de l'Arbiter
- Chargement des dernières données reçues de l'Arbiter, précédemment enregistrées - CHAPITRE [LOADER]
 - Chargement de la dernière configuration du démon
 - Erreur survenant lors de la lecture du fichier de configuration du démon
 - Chargement du dernier inventaire (Uniquement pour Broker et Receiver)
 - Erreur survenant lors de la lecture du fichier d'inventaire
 - Chargement des données des modèles d'hôtes (Uniquement pour Receiver)
 - Erreur survenant lors de la lecture du fichier des données des modèles d'hôtes
- Gestion des données reçues de l'Arbiter - CHAPITRE [RECORDER]
 - Enregistrement de la configuration du démon
 - Erreur survenant lors de l'enregistrement de la configuration du démon
 - Enregistrement de l'inventaire (Uniquement pour Broker et Receiver)
 - Erreur survenant lors de l'enregistrement de l'inventaire
 - Enregistrement des données des modèles reçus de l'Arbiter (Uniquement pour Receiver)
 - Erreur survenant lors de l'enregistrement des données des modèles d'hôtes
 - Suppression de la configuration enregistrée quand le démon est désactivé
 - Erreur survenant lors de la suppression d'un fichier
 - Enregistrement d'une configuration du module reçue de l'Arbiter
 - Modification du dossier de stockage des données à enregistrer
 - Erreur survenant lors de la copie des données dans le nouveau dossier
 - Erreur survenant lors de la suppression des données de l'ancien dossier

Erreurs rencontrées à l'initialisation du module - CHAPITRE [CREATION]

Problèmes d'accès au dossier de stockage de la configuration des démons

```
[YYYY-MM-DD HH:MM:SS] ERROR : [ DAEMON_NAME ] [ MODULES-MANAGER ] [ CREATION ] [ MODULE_NAME ] The
module has failed to init raising exception: Failed to create daemon configuration directory
DAEMON_CONFIGURATION_DIRECTORY with error ERROR_MESSAGE.
[YYYY-MM-DD HH:MM:SS] ERROR : [ DAEMON_NAME ] [ MODULES-MANAGER ] [ CREATION ] [ MODULE_NAME ] PYTHON
ERROR STACK TRACE
```

Problèmes d'accès au dossier de stockage de la configuration du module

```
[YYYY-MM-DD HH:MM:SS] ERROR : [ DAEMON_NAME ] [ MODULES-MANAGER ] [ CREATION ] [ MODULE_NAME ] The
module has failed to init raising exception: Failed to write module configuration to file /etc/shinken
/daemons/last_configuration_recorder/DAEMON_TYPE/X with error : ERROR_MESSAGE.
[YYYY-MM-DD HH:MM:SS] ERROR : [ DAEMON_NAME ] [ MODULES-MANAGER ] [ CREATION ] [ MODULE_NAME ] PYTHON
ERROR STACK TRACE
```

Initialisation du module - CHAPITRE [INITIALISATION]

Affichage des paramètres de configuration fournis par le démon

```
[YYYY-MM-DD HH:MM:SS] INFO : [ DAEMON_NAME ] [ MODULE_NAME ] [ INITIALISATION ] -
DAEMON_TYPE__module_last_configuration_recorder__daemon_id — : X
[YYYY-MM-DD HH:MM:SS] INFO : [ DAEMON_NAME ] [ MODULE_NAME ] [ INITIALISATION ] -
DAEMON_TYPE__module_last_configuration_recorder__daemon_type — : DAEMON_TYPE
```

Affichage des paramètres de configuration reçus de l'Arbiter

```
[YYYY-MM-DD HH:MM:SS] INFO : [ DAEMON_NAME ] [ MODULE_NAME ] [ INITIALISATION ] -  
DAEMON_TYPE__module_last_configuration_recorder__directory — : /var/lib/shinken/persistent_data  
/last_configuration_recorder/daemons  
[YYYY-MM-DD HH:MM:SS] INFO : [ DAEMON_NAME ] [ MODULE_NAME ] [ INITIALISATION ] -  
DAEMON_TYPE__module_last_configuration_recorder__enable — : 1
```

Chargement des dernières données reçues de l'Arbiter, précédemment enregistrées - CHAPITRE [LOADER]

Chargement de la dernière configuration du démon

```
[YYYY-MM-DD HH:MM:SS] INFO : [ DAEMON_NAME ] [ MODULE_NAME ] [ CONFIGURATION ] [ LOADER ] loading  
configuration from file [ CONFIGURATION_FILE ] for daemon DAEMON_NAME
```

Erreur survenant lors de la lecture du fichier de configuration du démon

```
[YYYY-MM-DD HH:MM:SS] ERROR : [ DAEMON_NAME ] [ MODULE_NAME ] [ CONFIGURATION ] [ LOADER ] Could not  
load configuration from configuration file CONFIGURATION_FILE with error ERROR_MESSAGE  
[YYYY-MM-DD HH:MM:SS] ERROR : [ DAEMON_NAME ] [ MODULE_NAME ] [ CONFIGURATION ] [ LOADER ] PYTHON  
ERROR STACK TRACE
```

Chargement du dernier inventaire (*Uniquement pour Broker et Receiver*)

```
[YYYY-MM-DD HH:MM:SS] INFO : [ DAEMON_NAME ] [ MODULE_NAME ] [ CONFIGURATION ] [ LOADER ] loading  
inventories from file [ INVENTORIES_FILE ] for daemon DAEMON_NAME
```

Erreur survenant lors de la lecture du fichier d'inventaire

```
[YYYY-MM-DD HH:MM:SS] ERROR : [ DAEMON_NAME ] [ MODULE_NAME ] [ CONFIGURATION ] [ LOADER ] Could not  
load inventories from file INVENTORIES_FILE with error ERROR_MESSAGE  
[YYYY-MM-DD HH:MM:SS] ERROR : [ DAEMON_NAME ] [ MODULE_NAME ] [ CONFIGURATION ] [ LOADER ] PYTHON  
ERROR STACK TRACE
```

Chargement des données des modèles d'hôtes (*Uniquement pour Receiver*)

```
[YYYY-MM-DD HH:MM:SS] INFO : [ DAEMON_NAME ] [ MODULE_NAME ] [ CONFIGURATION ] [ LOADER ] loading  
host mapping from file [ HOST_DATA_FILE ] for daemon DAEMON_NAME
```

Erreur survenant lors de la lecture du fichier des données des modèles d'hôtes

```
[YYYY-MM-DD HH:MM:SS] ERROR : [ DAEMON_NAME ] [ MODULE_NAME ] [ CONFIGURATION ] [ LOADER ] Could not  
load host mapping from file HOST_DATA_FILE with error ERROR_MESSAGE  
[YYYY-MM-DD HH:MM:SS] ERROR : [ DAEMON_NAME ] [ MODULE_NAME ] [ CONFIGURATION ] [ LOADER ] PYTHON  
ERROR STACK TRACE
```

Gestion des données reçues de l'Arbiter - CHAPITRE [RECORDER]

Enregistrement de la configuration du démon

```
[YYYY-MM-DD HH:MM:SS] INFO : [ DAEMON_NAME ] [ MODULE_NAME ] [ CONFIGURATION ] [ RECORDER ] Saving  
configuration to file [ CONFIGURATION_FILE ] for daemon DAEMON_NAME
```

Erreur survenant lors de l'enregistrement de la configuration du démon

```
[YYYY-MM-DD HH:MM:SS] ERROR : [ DAEMON_NAME ] [ MODULE_NAME ] [ CONFIGURATION ] [ RECORDER ] Could not save configuration to file CONFIGURATION_FILE with error ERROR_MESSAGE
[YYYY-MM-DD HH:MM:SS] ERROR : [ DAEMON_NAME ] [ MODULE_NAME ] [ CONFIGURATION ] [ RECORDER ] PYTHON ERROR STACK TRACE
```

Enregistrement de l'inventaire (*Uniquement pour Broker et Receiver*)

```
[YYYY-MM-DD HH:MM:SS] INFO : [ DAEMON_NAME ] [ MODULE_NAME ] [ CONFIGURATION ] [ RECORDER ] Saving inventories to file [ INVENTORIES_FILE ] for daemon DAEMON_NAME
```

Erreur survenant lors de l'enregistrement de l'inventaire

```
[YYYY-MM-DD HH:MM:SS] ERROR : [ DAEMON_NAME ] [ MODULE_NAME ] [ CONFIGURATION ] [ RECORDER ] Could not save inventories to file INVENTORIES_FILE with error ERROR_MESSAGE
[YYYY-MM-DD HH:MM:SS] ERROR : [ DAEMON_NAME ] [ MODULE_NAME ] [ CONFIGURATION ] [ RECORDER ] PYTHON ERROR STACK TRACE
```

Enregistrement des données des modèles reçues de l'Arbiter (*Uniquement pour Receiver*)

```
[YYYY-MM-DD HH:MM:SS] INFO : [ DAEMON_NAME ] [ MODULE_NAME ] [ CONFIGURATION ] [ RECORDER ] Saving host mapping to file [ HOST_DATA_FILE ] for daemon DAEMON_NAME
```

Erreur survenant lors de l'enregistrement des données des modèles d'hôtes

```
[YYYY-MM-DD HH:MM:SS] ERROR : [ DAEMON_NAME ] [ MODULE_NAME ] [ CONFIGURATION ] [ RECORDER ] Could not save host mapping to file HOST_DATA_FILE with error ERROR_MESSAGE
[YYYY-MM-DD HH:MM:SS] ERROR : [ DAEMON_NAME ] [ MODULE_NAME ] [ CONFIGURATION ] [ RECORDER ] PYTHON ERROR STACK TRACE
```

Suppression de la configuration enregistrée quand le démon est désactivé

```
[YYYY-MM-DD HH:MM:SS] INFO : [ DAEMON_NAME ] [ MODULE_NAME ] [ CONFIGURATION ] [ RECORDER ]
DAEMON_NAME has been disabled by Arbiter, removing possibly recorded configuration
[YYYY-MM-DD HH:MM:SS] INFO : [ DAEMON_NAME ] [ MODULE_NAME ] [ CONFIGURATION ] [ RECORDER ]
Successfully removed file CONFIGURATION_FILE
```

Sur le Broker et le Receiver, les données d'inventaire, si présentes, sont également supprimées :

```
[YYYY-MM-DD HH:MM:SS] INFO : [ DAEMON_NAME ] [ MODULE_NAME ] [ CONFIGURATION ] [ RECORDER ]
Successfully removed file INVENTORIES_FILE
```

Sur le Receiver, les données des modèles sont également supprimées si elles sont présentes

```
[YYYY-MM-DD HH:MM:SS] INFO : [ DAEMON_NAME ] [ MODULE_NAME ] [ CONFIGURATION ] [ RECORDER ]
Successfully removed file HOST_DATA_FILE
```

Erreur survenant lors de la suppression d'un fichier

```
[YYYY-MM-DD HH:MM:SS] INFO : [ DAEMON_NAME ] [ MODULE_NAME ] [ CONFIGURATION ] [ RECORDER ] Failed to remove file FILE with error ERROR_MESSAGE
```

Enregistrement d'une configuration du module reçue de l'Arbiter

```
[YYYY-MM-DD HH:MM:SS] INFO    : [ DAEMON_NAME    ] [ MODULE_NAME      ] [ CONFIGURATION ] [ RECORDER ] Saving
module default configuration to [ /etc/shinken/daemons/last_configuration_recorder/DAEMON_TYPE/X ]
```

Modification du dossier de stockage des données à enregistrer

DAEMON_TYPE__module_last_configuration_recorder__directory :

Lorsque le paramètre du dossier d'enregistrement des données du démon est modifié, le module transfère les données de l'ancien dossier vers le nouveau

```
[YYYY-MM-DD HH:MM:SS] INFO    : [ DAEMON_NAME    ] [ MODULE_NAME      ] [ CONFIGURATION ] [ RECORDER ] Moving
previous retention data from directory [ PREVIOUS_DIRECTORY ] to [ NEW_DIRECTORY ]
```

Erreur survenant lors de la copie des données dans le nouveau dossier

```
[YYYY-MM-DD HH:MM:SS] WARNING : [ DAEMON_NAME    ] [ MODULE_NAME      ] [ CONFIGURATION ] [ RECORDER ] Could
not copy OLD_RETENTION_FILE to NEW_RETENTION_FILE with error ERROR_MESSAGE
```

Erreur survenant lors de la suppression des données de l'ancien dossier

```
[YYYY-MM-DD HH:MM:SS] WARNING : [ DAEMON_NAME    ] [ MODULE_NAME      ] [ CONFIGURATION ] [ RECORDER ] Could
not remove file OLD_RETENTION_FILE with error ERROR_MESSAGE
```