

Poller - Les logs du module poller--module-last-configuration-recorder

Sommaire

Erreurs rencontrées à l'initialisation du module - CHAPITRE [CREATION]
 Problèmes d'accès au dossier de stockage de la configuration des démons
 Problèmes d'accès au dossier de stockage de la configuration du module
Initialisation du module - CHAPITRE [INITIALISATION]
 Affichage des paramètres de configuration fournis par le démon
 Affichage des paramètres de configuration reçus de l'Arbiter
Chargement des dernières données reçues de l'Arbiter, précédemment enregistrées - CHAPITRE [LOADER]
 Chargement de la dernière configuration du démon
 Erreur survenant lors de la lecture du fichier de configuration du démon
 Chargement du dernier inventaire (Uniquement pour Broker et Receiver)
 Erreur survenant lors de la lecture du fichier d'inventaire
 Chargement des données des modèles d'hôtes (Uniquement pour Receiver)
 Erreur survenant lors de la lecture du fichier des données des modèles d'hôtes
Gestion des données reçues de l'Arbiter - CHAPITRE [RECORDER]
 Enregistrement de la configuration du démon
 Erreur survenant lors de l'enregistrement de la configuration du démon
 Enregistrement de l'inventaire (Uniquement pour Broker et Receiver)
 Erreur survenant lors de l'enregistrement de l'inventaire
 Enregistrement des données des modèles reçus de l'Arbiter (Uniquement pour Receiver)
 Erreur survenant lors de l'enregistrement des données des modèles d'hôtes
 Suppression de la configuration enregistrée quand le démon est désactivé
 Erreur survenant lors de la suppression d'un fichier
 Enregistrement d'une configuration du module reçue de l'Arbiter
 Modification du dossier de stockage des données à enregistrer
 Erreur survenant lors de la copie des données dans le nouveau dossier
 Erreur survenant lors de la suppression des données de l'ancien dossier

Erreurs rencontrées à l'initialisation du module - CHAPITRE [CREATION]

Problèmes d'accès au dossier de stockage de la configuration des démons

```
[YYYY-MM-DD HH:MM:SS] ERROR : [ DAEMON_NAME ] [ MODULES-MANAGER ] [ CREATION ] [ MODULE_NAME ] The
module has failed to init raising exception: Failed to create daemon configuration directory
DAEMON_CONFIGURATION_DIRECTORY with error ERROR_MESSAGE.
[YYYY-MM-DD HH:MM:SS] ERROR : [ DAEMON_NAME ] [ MODULES-MANAGER ] [ CREATION ] [ MODULE_NAME ] PYTHON
ERROR STACK TRACE
```

Problèmes d'accès au dossier de stockage de la configuration du module

```
[YYYY-MM-DD HH:MM:SS] ERROR : [ DAEMON_NAME ] [ MODULES-MANAGER ] [ CREATION ] [ MODULE_NAME ] The
module has failed to init raising exception: Failed to write module configuration to file /etc/shinken
/daemons/last_configuration_recorder/DAEMON_TYPE/X with error : ERROR_MESSAGE.
[YYYY-MM-DD HH:MM:SS] ERROR : [ DAEMON_NAME ] [ MODULES-MANAGER ] [ CREATION ] [ MODULE_NAME ] PYTHON
ERROR STACK TRACE
```

Initialisation du module - CHAPITRE [INITIALISATION]

Affichage des paramètres de configuration fournis par le démon

```
[YYYY-MM-DD HH:MM:SS] INFO : [ DAEMON_NAME ] [ MODULE_NAME ] [ INITIALISATION ] -
DAEMON_TYPE__module_last_configuration_recorder__daemon_id --- : X
[YYYY-MM-DD HH:MM:SS] INFO : [ DAEMON_NAME ] [ MODULE_NAME ] [ INITIALISATION ] -
DAEMON_TYPE__module_last_configuration_recorder__daemon_type - : DAEMON_TYPE
```

Affichage des paramètres de configuration reçus de l'Arbiter

```
[YYYY-MM-DD HH:MM:SS] INFO : [ DAEMON_NAME ] [ MODULE_NAME ] [ INITIALISATION ] -  
DAEMON_TYPE__module_last_configuration_recorder__directory — : /var/lib/shinken/persistent_data  
/last_configuration_recorder/daemons  
[YYYY-MM-DD HH:MM:SS] INFO : [ DAEMON_NAME ] [ MODULE_NAME ] [ INITIALISATION ] -  
DAEMON_TYPE__module_last_configuration_recorder__enable — : 1
```

Chargement des dernières données reçues de l'Arbiter, précédemment enregistrées - CHAPITRE [LOADER]

Chargement de la dernière configuration du démon

```
[YYYY-MM-DD HH:MM:SS] INFO : [ DAEMON_NAME ] [ MODULE_NAME ] [ CONFIGURATION ] [ LOADER ] loading  
configuration from file [ CONFIGURATION_FILE ] for daemon DAEMON_NAME
```

Erreur survenant lors de la lecture du fichier de configuration du démon

```
[YYYY-MM-DD HH:MM:SS] ERROR : [ DAEMON_NAME ] [ MODULE_NAME ] [ CONFIGURATION ] [ LOADER ] Could not  
load configuration from configuration file CONFIGURATION_FILE with error ERROR_MESSAGE  
[YYYY-MM-DD HH:MM:SS] ERROR : [ DAEMON_NAME ] [ MODULE_NAME ] [ CONFIGURATION ] [ LOADER ] PYTHON  
ERROR STACK TRACE
```

Chargement du dernier inventaire (*Uniquement pour Broker et Receiver*)

```
[YYYY-MM-DD HH:MM:SS] INFO : [ DAEMON_NAME ] [ MODULE_NAME ] [ CONFIGURATION ] [ LOADER ] loading  
inventories from file [ INVENTORIES_FILE ] for daemon DAEMON_NAME
```

Erreur survenant lors de la lecture du fichier d'inventaire

```
[YYYY-MM-DD HH:MM:SS] ERROR : [ DAEMON_NAME ] [ MODULE_NAME ] [ CONFIGURATION ] [ LOADER ] Could not  
load inventories from file INVENTORIES_FILE with error ERROR_MESSAGE  
[YYYY-MM-DD HH:MM:SS] ERROR : [ DAEMON_NAME ] [ MODULE_NAME ] [ CONFIGURATION ] [ LOADER ] PYTHON  
ERROR STACK TRACE
```

Chargement des données des modèles d'hôtes (*Uniquement pour Receiver*)

```
[YYYY-MM-DD HH:MM:SS] INFO : [ DAEMON_NAME ] [ MODULE_NAME ] [ CONFIGURATION ] [ LOADER ] loading  
host mapping from file [ HOST_DATA_FILE ] for daemon DAEMON_NAME
```

Erreur survenant lors de la lecture du fichier des données des modèles d'hôtes

```
[YYYY-MM-DD HH:MM:SS] ERROR : [ DAEMON_NAME ] [ MODULE_NAME ] [ CONFIGURATION ] [ LOADER ] Could not  
load host mapping from file HOST_DATA_FILE with error ERROR_MESSAGE  
[YYYY-MM-DD HH:MM:SS] ERROR : [ DAEMON_NAME ] [ MODULE_NAME ] [ CONFIGURATION ] [ LOADER ] PYTHON  
ERROR STACK TRACE
```

Gestion des données reçues de l'Arbiter - CHAPITRE [RECORDER]

Enregistrement de la configuration du démon

```
[YYYY-MM-DD HH:MM:SS] INFO : [ DAEMON_NAME ] [ MODULE_NAME ] [ CONFIGURATION ] [ RECORDER ] Saving  
configuration to file [ CONFIGURATION_FILE ] for daemon DAEMON_NAME
```

Erreur survenant lors de l'enregistrement de la configuration du démon

```
[YYYY-MM-DD HH:MM:SS] ERROR : [ DAEMON_NAME ] [ MODULE_NAME ] [ CONFIGURATION ] [ RECORDER ] Could not save configuration to file CONFIGURATION_FILE with error ERROR_MESSAGE
[YYYY-MM-DD HH:MM:SS] ERROR : [ DAEMON_NAME ] [ MODULE_NAME ] [ CONFIGURATION ] [ RECORDER ] PYTHON ERROR STACK TRACE
```

Enregistrement de l'inventaire (*Uniquement pour Broker et Receiver*)

```
[YYYY-MM-DD HH:MM:SS] INFO : [ DAEMON_NAME ] [ MODULE_NAME ] [ CONFIGURATION ] [ RECORDER ] Saving inventories to file [ INVENTORIES_FILE ] for daemon DAEMON_NAME
```

Erreur survenant lors de l'enregistrement de l'inventaire

```
[YYYY-MM-DD HH:MM:SS] ERROR : [ DAEMON_NAME ] [ MODULE_NAME ] [ CONFIGURATION ] [ RECORDER ] Could not save inventories to file INVENTORIES_FILE with error ERROR_MESSAGE
[YYYY-MM-DD HH:MM:SS] ERROR : [ DAEMON_NAME ] [ MODULE_NAME ] [ CONFIGURATION ] [ RECORDER ] PYTHON ERROR STACK TRACE
```

Enregistrement des données des modèles reçues de l'Arbiter (*Uniquement pour Receiver*)

```
[YYYY-MM-DD HH:MM:SS] INFO : [ DAEMON_NAME ] [ MODULE_NAME ] [ CONFIGURATION ] [ RECORDER ] Saving host mapping to file [ HOST_DATA_FILE ] for daemon DAEMON_NAME
```

Erreur survenant lors de l'enregistrement des données des modèles d'hôtes

```
[YYYY-MM-DD HH:MM:SS] ERROR : [ DAEMON_NAME ] [ MODULE_NAME ] [ CONFIGURATION ] [ RECORDER ] Could not save host mapping to file HOST_DATA_FILE with error ERROR_MESSAGE
[YYYY-MM-DD HH:MM:SS] ERROR : [ DAEMON_NAME ] [ MODULE_NAME ] [ CONFIGURATION ] [ RECORDER ] PYTHON ERROR STACK TRACE
```

Suppression de la configuration enregistrée quand le démon est désactivé

```
[YYYY-MM-DD HH:MM:SS] INFO : [ DAEMON_NAME ] [ MODULE_NAME ] [ CONFIGURATION ] [ RECORDER ]
DAEMON_NAME has been disabled by Arbiter, removing possibly recorded configuration
[YYYY-MM-DD HH:MM:SS] INFO : [ DAEMON_NAME ] [ MODULE_NAME ] [ CONFIGURATION ] [ RECORDER ]
Successfully removed file CONFIGURATION_FILE
```

Sur le Broker et le Receiver, les données d'inventaire, si présentes, sont également supprimées :

```
[YYYY-MM-DD HH:MM:SS] INFO : [ DAEMON_NAME ] [ MODULE_NAME ] [ CONFIGURATION ] [ RECORDER ]
Successfully removed file INVENTORIES_FILE
```

Sur le Receiver, les données des modèles sont également supprimées si elles sont présentes

```
[YYYY-MM-DD HH:MM:SS] INFO : [ DAEMON_NAME ] [ MODULE_NAME ] [ CONFIGURATION ] [ RECORDER ]
Successfully removed file HOST_DATA_FILE
```

Erreur survenant lors de la suppression d'un fichier

```
[YYYY-MM-DD HH:MM:SS] INFO : [ DAEMON_NAME ] [ MODULE_NAME ] [ CONFIGURATION ] [ RECORDER ] Failed to remove file FILE with error ERROR_MESSAGE
```

Enregistrement d'une configuration du module reçue de l'Arbiter

```
[YYYY-MM-DD HH:MM:SS] INFO : [ DAEMON_NAME ] [ MODULE_NAME ] [ CONFIGURATION ] [ RECORDER ] Saving
module default configuration to [ /etc/shinken/daemons/last_configuration_recorder/DAEMON_TYPE/X ]
```

Modification du dossier de stockage des données à enregistrer

DAEMON_TYPE__module_last_configuration_recorder__directory :

Lorsque le paramètre du dossier d'enregistrement des données du démon est modifié, le module transfère les données de l'ancien dossier vers le nouveau

```
[YYYY-MM-DD HH:MM:SS] INFO : [ DAEMON_NAME ] [ MODULE_NAME ] [ CONFIGURATION ] [ RECORDER ] Moving
previous retention data from directory [ PREVIOUS_DIRECTORY ] to [ NEW_DIRECTORY ]
```

Erreur survenant lors de la copie des données dans le nouveau dossier

```
[YYYY-MM-DD HH:MM:SS] WARNING : [ DAEMON_NAME ] [ MODULE_NAME ] [ CONFIGURATION ] [ RECORDER ] Could
not copy OLD_RETENTION_FILE to NEW_RETENTION_FILE with error ERROR_MESSAGE
```

Erreur survenant lors de la suppression des données de l'ancien dossier

```
[YYYY-MM-DD HH:MM:SS] WARNING : [ DAEMON_NAME ] [ MODULE_NAME ] [ CONFIGURATION ] [ RECORDER ] Could
not remove file OLD_RETENTION_FILE with error ERROR_MESSAGE
```