

# Éditer les valeurs par défaut - Widget Météo - Édition JSON - Météo

## Sommaire

[Concept](#)

[Définir les valeurs par défaut du widget "météo" dans une météo](#)

## Concept

Pour éviter d'avoir à configurer toutes les valeurs, la plupart des champs de configuration utilisent une configuration par défaut.

- Le premier niveau est défini par l'administrateur Shinken dans des fichiers de configuration, qui sera utilisé pour toutes les météo.

( voir la page [Configuration de la disposition par défaut des widgets - webui-module-service-weather](#) )

- Le deuxième niveau se situe au niveau de la météo pour définir le comportement du **widget météo** pour cette météo **uniquement**.

## Définir les valeurs par défaut du widget "météo" dans une météo

Dans le chapitre "**layouts**" de la grille, il suffit de définir / compléter le chapitre "**weather\_widget\_layout**".

Certains paramètres ne peuvent pas avoir de valeur par défaut ( *il faudra donc définir ces paramètres pour chaque widget* ) :

- position\_x,
- position\_y,
- type,
- item.

Les paramètres suivants sont configurables par défaut :

- Pour la zone de gauche ( *paramètre left\_area* ) :
  - icon\_type
- Pour la zone en haut à gauche ( *paramètre top\_right\_area* )
  - displayed
  - icon\_type
- Pour la zone SLA ( *paramètre sla\_area* )
  - displayed
  - show\_icon
- Pour la zone du nom de l'élément ( *paramètre name\_area* )
  - property\_used\_as\_name
  - nb\_lines\_max
  - vertical\_align
  - font\_zoom\_percent
- La couleur de fond ( *paramètre background* )
- La hauteur ( *paramètre height* )
- La largeur ( *paramètre width* )

Pour connaître les valeurs à saisir pour ces paramètres, se référer au chapitre décrivant la configuration du contenu d'un widget ( voir la page [Widget Météo - Édition JSON - Météo](#) )

Si la valeur "**default**" est utilisée pour un paramètre qui l'accepte, la valeur sera alors celle présente dans le fichier de configuration du module "webui-module-service-weather".

( voir la page [Configuration de la disposition par défaut des widgets - webui-module-service-weather](#) )



Il ne faut définir que les valeurs pour lesquelles on souhaite mettre un paramètre par défaut.

```
...
"layouts" : {
  "weather_widget_layout" : {
    "width" : 10,
    "height" : 3,
    "content" : {
      "layout" : {
        "background" : "context_then_status",
        "information_to_display" : {
          "left_area" : {
            "icon_type" : "context_then_status"
          },
          "top_right_area" : {
            "displayed" : false,
            "icon_type" : "quality_service_icon"
          },
          "sla_area" : {
            "displayed" : true,
            "show_icon" : false
          },
          "name_area" : {
            "property_used_as_name" : "item_name",
            "nb_lines_max" : "2",
            "vertical_align" : "middle",
            "font_zoom_percent" : "default"
          }
        }
      }
    }
  },
}
}
...
```