

Configuration du module (synchronizer-collector-linker)

Sommaire

- Contexte
- Configuration générale
- Options de mélange des sources
 - Mode de mélange des sources
 - Détecter les nouveaux éléments
 - Calculer les différences
 - Suppression des éléments absents
- Choix de l'espace où seront placés les éléments importés
 - Mettre dans l'espace
 - Utilisateur utilisé pour la sauvegarde des changements
- Paramètres spécifiques à la source
- Clés de synchronisation
 - Propriétés par défaut utilisé pour la construction des clés de synchronisation

Concept

Pour éviter d'avoir à configurer toutes les valeurs, la plupart des champs de configuration utilisent une configuration par défaut.

- Le premier niveau est défini par l'administrateur Shinken dans des fichiers de configuration, qui sera utilisé pour toutes les météo.

(voir la page [Configuration de la disposition par défaut des widgets - webui-module-service-weather](#))

- Le deuxième niveau se situe au niveau de la météo pour définir le comportement du **widget titre** pour cette météo **uniquement**.

Les valeurs définies seront disponibles pour l'édition du widget titre (voir la page [Widget Titre - Édition visuelle - Météo](#))

Édition du widget

Le widget titre comporte deux parties :

- Les dimensions
- La zone du label

? Unknown Attachment

Dimensions

? Unknown Attachment

Largeur

Permet de modifier la largeur.

- Valeurs possibles :**
 - Un nombre entier positif,
 - Contraintes :**
 - doit être inférieur à la largeur de la grille.
 - Toute la largeur,
 - Par défaut.

Spécificité

- Clé dans le JSON = **width**.
- La **valeur par défaut** est configurable dans la météo ou dans les fichiers de configuration du module de la météo (voir la page [Concept et paramétrage des widgets - Édition JSON - Météo](#)).

Hauteur

Permet de modifier la hauteur.

Spécificité

- Valeurs possibles :
 - Un nombre entier positif,
 - **Contraintes** :
 - doit être inférieur à la hauteur de la grille.
 - Par défaut.

- Clé dans le JSON = **height**.

- La **valeur par défaut** est configurable dans la météo ou dans les fichiers de configuration du module de la météo (voir la page [Concept et paramétrage des widgets - Édition JSON - Météo](#)).

Zone du label

? Unknown Attachment

Alignement du texte

Permet de choisir l'alignement du texte.

- Valeurs possibles :
 - Milieu (*alignement centré*),
 - Gauche (*alignement à gauche*),
 - Droite (*alignement à droite*),
 - Par défaut.

Remarque :

- Clé dans le JSON = **text_align**.
- La **valeur par défaut** est configurable dans la météo ou dans les fichiers de configuration du module de la météo (voir la page [Concept et paramétrage des widgets - Édition JSON - Météo](#)).

Couleur du texte

Permet de changer la couleur du texte affiché.

Valeurs possibles :

- Une couleur,
 - **Contraintes** :
 - doit respecter l'un des formats suivants :
 - format RGB (*ex : rgb(255, 255, 255)*),
 - format hexadécimal HTML (*ex : #000000*),
 - nom de couleur en anglais (*ex : red*).
 - Les caractères " , ; et ' sont interdits.
- Par défaut.

Remarque :

- Clé dans le JSON = **text_color**.
- La **valeur par défaut** est configurable dans la météo ou dans les fichiers de configuration du module de la météo (voir la page [Concept et paramétrage des widgets - Édition JSON - Météo](#)).

Zoom du texte

Permet de changer la taille de la police du texte affiché.

Valeurs possibles :

- Un nombre entier positif,
 - **Contraintes** :
 - doit être un pourcentage (*nombre entier ex : 25 pour 25%, 300 pour 300%*).
 - Remarque :
 - une valeur trop petite rendra le texte illisible.
 - une valeur trop grande pourra être tronquée, car elle pourrait dépasser la taille donnée au widget séparateur.
- Par défaut.

Remarque :

- Clé dans le JSON = **font_zoom_percent**.

- La **valeur par défaut** est configurable dans la météo ou dans les fichiers de configuration du module de la météo (voir la page [Concept et paramétrage des widgets - Édition JSON - Météo](#)).