

Paramètres globaux (synchronizer.cfg)

Sommaire

- [Concept](#)
- [Exemple de fichier de configuration](#)
- [Détails des sections composant le fichier de configuration](#)
 - [Paramètres de fonctionnement interne \(à ne pas modifier \)](#)
 - [Les logs du démon](#)
 - [Les logs d'activité des utilisateurs \(authentification et session \)](#)
 - [Système et sécurité](#)
 - [Paramètres système du démon](#)
 - [Configuration des adresses](#)
 - [Configuration de la base de données](#)
 - [Configuration de l'interface de configuration](#)
 - [Configuration interface](#)
 - [Clés de chiffrement](#)
 - [Authentification par SSO](#)
 - [Protection des données sensibles \(à ne pas modifier \)](#)
 - [Configuration interface](#)
 - [Langue](#)
 - [Sources](#)
 - [Page production](#)
 - [Paramètre d'utilisateurs \(à ne pas modifier \)](#)

Description

Le module Graphite-Perfdata permet d'envoyer et stocker les métriques dans un serveur Graphite (via Carbon). Il est possible de modifier des paramètres via le fichier de configuration ci-dessous.

Les métriques sont associées aux UUID des éléments de Shinken. Cela permet d'éviter d'avoir à réécrire toutes les métriques suite à la modification du nom d'un hôte ou d'un check.

Pour faciliter la consultation des métriques avec des outils externes à Shinken, le module fournit une API qui permet de récupérer les relations UUID nom (inventaire),

- il peut envoyer les informations sur les éléments modifiés lors d'un chargement de configuration au serveur de métrologie
- il permet la récupération des relations UUID nom via un serveur qui fournit les données d'inventaire

Pour assurer la transition vers ces mécanismes sans interruption de service, le module stocke également l'inventaire en base de données.

Cela permet d'assurer une compatibilité avec le fonctionnement historique de Shinken avec Graphite.

Cet enregistrement en base de données est voué à disparaître.

Activation du module

Le module Graphite-Perfdata est un module qui peut être activé seulement sur le démon Broker.

- L'activation du module s'effectue en ajoutant le nom de ce module dans le fichier de configuration du démon Broker.
- Pour ce faire, ouvrir le fichier de configuration du Broker à l'emplacement **/etc/shinken/brokers/nom_du_broker.cfg**, et ajouter le nom de votre module "Graphite-Perfdata".

Exemple: par défaut, nous livrons un module dont le nom est "Graphite-Perfdata":

```
define broker {
    ...
    modules          Module 1, Module 2, Module 3, Graphite-Perfdata
    ...
}
```

Pour prendre en compte le changement de configuration, redémarrer l'Arbiter:

```
service shinken-arbiter restart
```

Configuration

La configuration du module se trouve par défaut dans le fichier `/etc/shinken/modules/graphite.cfg`

- Vous trouverez aussi systématiquement un exemple dans `/etc/shinken-user-example/configuration/daemons/brokers/modules/graphite_perfdata/graphite_perfdata-example.cfg`

Exemple de fichier de configuration

```
#####
# Graphite-Perfdata
#####
# Daemons that can load this module:
# - broker (to save sla information into a mongodb database)
# This module send metrics into a graphite (carbon) server
# CFG_FORMAT_VERSION 1
#####

define module {

    # #
    #     MODULE IDENTITY     #
    # #

    # Module name [ Must be unique ]                                [ MANDATORY ]
    #
    module_name                                           Graphite-Perfdata

    # Module type [ Do not edit ]                                    [ MANDATORY ]
    #
    module_type                                           graphite_perfdata

    # #
    #     STORED METRICS     #
    # #

    # Restrict stored metrics
    # You can specify a list of realms whose metrics will be managed
    #
    #     Default : empty => ( Store metrics from all realms and all sub realms )
    #     ...      : list of realms => ( format is realm names, coma separated )
    #     Example : East, West
    #
    # broker_module_graphite_perfdata__realm_store_only

    # Store Warning Threshold
    #
    #     Default : Enable => 1 ( warning threshold will be stored as well as its metric value )
    #     ...      : Disable => 0 ( warning threshold will not be be stored )
    #
    # broker_module_graphite_perfdata__store_warning_threshold 1

    # Store Error Threshold
    #
    #     Default : Enable => 1 ( error threshold will be stored as well as its metric value )
    #     ...      : Disable => 0 ( error threshold will not be be stored )
    #
    # broker_module_graphite_perfdata__store_error_threshold 1

    # #
    #     NETWORK TIMEOUT     #
    # #

    # Connect Timeout
    #
    #     Default : 4 ( seconds )
    #
    # broker_module_graphite_perfdata__connect_timeout 4

    # Send Timeout
    #
    #     Default : 4 ( seconds )
    #
    # broker_module_graphite_perfdata__send_timeout 4

    # #
    #     METRIC SEND     #
    # #

    # Metrology server parameters #
}
```

```

# Graphite writer ( carbon ) address
# IP address or FQDN of carbon-cache or carbon-relay instance to send metrics to
#
#     Default : localhost
#
# broker_module_graphite_perfdata_writer_host      localhost

# Graphite writer ( carbon ) port
# tcp port of carbon-cache or carbon-relay instance to send metrics to
#
#     Default : 2003
#
# broker_module_graphite_perfdata_writer_port      2003

# Resources Usage #

# Number of workers
# This module will use workers in the Broker, each worker will manage a shard of all hosts/checks.
# This parameter is used by the Broker to set the number of workers.
# Each worker will use one CPU, which will balance the metrology processing load among CPUs.
#
#     Default : 1
#
# broker_module_graphite_perfdata_writer_nb_workers 1

# Pending metrics count limit
# Maximal number of pending metrics to be sent the module keeps, before discarding new ones
# This parameter makes it possible to limit memory size needed by each worker of this module
#
#     Default : 0 => Limit is disabled ( all data is kept )
#
# broker_module_graphite_perfdata_writer_pending_nb_limit 0

# Batch mode tuning #

# Batch send interval
# Delay, in seconds, between batch send.
# In the meantime, metrics accumulate for the next batch.
# This parameter makes it possible to avoid excessive solicitations of metrology server,
# and to group metrology server writes.
#
#     Default : 10
#     ...      : 0 => Disable batch mode ( metrics are sent when module receives them )
#
# broker_module_graphite_perfdata_writer_send_interval 10

# Batch send trigger
# Number of pending metrics that triggers an immediate batch send (without waiting next interval)
# This parameter makes it possible to avoid sending too large blocks to metrology server,
# as well as consuming too much memory on the worker's module by keeping a lot of data pending.
#
#     Default : 20
#     ...      : 0 => Disable trigger
#
# broker_module_graphite_perfdata_writer_pending_nb_trigger 20

# #
# INVENTORY #
# #

# Inventory push #

# Activate inventory push on configuration reload
#
#     Default : Enable => 1
#     ...      : Disable => 0
#
# broker_module_graphite_perfdata_inventory_push_enable 1

# URL where inventory push is sent
#
#     Default : http://localhost/migrate
#     ...      : port can be defined in URL if needed ( http://localhost:80/migrate )
#
# broker_module_graphite_perfdata_inventory_push_url http://localhost/migrate

# Batch size
# When pushing inventory to metrology server, split data to be sent in requests sending
# only this number of elements each time
#
#     Default : 5000
#     ...      : 0 ( Push whole inventory in one request )
#
# broker_module_graphite_perfdata_inventory_push_batch_size 5000

```

```

# Inventory Server #

# Activate inventory server
#
#     Default : Enable => 1
#     ...     : Disable => 0
#
# broker_module_graphite_perfdata_inventory_server_enable 1

# Listen address of inventory server
#
#     Default : 127.0.0.1 => listen on loopback interface
#     ...     : 0.0.0.0 => listen on all interfaces
#     ...     : IP or FQDN => listen on this address only
#
# broker_module_graphite_perfdata_inventory_server_address 127.0.0.1

# Listen port of inventory server
#
#     Default : 52000
#
# broker_module_graphite_perfdata_inventory_server_port 52000

# Activate SSL
#
#     ...     : Enable => 1
#     Default : Disable => 0
#
# broker_module_graphite_perfdata_inventory_server_use_ssl 0

# Certificate file
#
#     Default : /etc/shinken/certs/server.cert
#
# broker_module_graphite_perfdata_inventory_server_ssl_cert /etc/shinken/certs/server.cert

# Certificate key file
#
#     Default : /etc/shinken/certs/server.key
#
# broker_module_graphite_perfdata_inventory_server_ssl_key /etc/shinken/certs/server.key

# Inventory in MongoDB #

# Store inventory data in MongoDB
# Deprecated way for metrology server to get inventory data
#
#     Default : Enable => 1
#     ...     : Disable => 0
#
# broker_module_graphite_perfdata_inventory_mongo_enable 1

# MongoDB server URL
#
#     Default : mongodb://localhost/?w=1&fsync=false
#
# broker_module_graphite_perfdata_inventory_mongo_database_uri mongodb://localhost/?w=1&fsync=false

# MongoDB database
#
#     Default : shinken
#
# broker_module_graphite_perfdata_inventory_mongo_database_name shinken

# MongoDB replica set
#
#     Default :
#
# broker_module_graphite_perfdata_inventory_mongo_database_replica_set

# MongoDB collection
#
#     Default : metrology_inventory
#
# broker_module_graphite_perfdata_inventory_mongo_collection metrology_inventory

# SSH tunneling #

# Secure MongoDB access with SSH tunnel
#
#     ...     : Enable => 1
#     Default : Disable => 0
#

```

```

# broker_module_graphite_perfdata_inventory_mongo_database_use_ssh_tunnel 0

# SSH user to connect to
#
#     Default : shinken
#
# broker_module_graphite_perfdata_inventory_mongo_database_ssh_user shinken

# SSH key file used for authentication
#
#     Default : ~shinken/.ssh/id_rsa
#
# broker_module_graphite_perfdata_inventory_mongo_database_ssh_keyfile ~shinken/.ssh/id_rsa

# SSH tunnel timeout
#
#     Default : 10
#
# broker_module_graphite_perfdata_inventory_mongo_database_ssh_tunnel_timeout 10

# MongoDB auto reconnect #

# Retry number, after connection loss, before failing with an error
#
#     Default : 5
#
#
# broker_module_graphite_perfdata_inventory_mongo_database_retry_connection_X_times_before_considering_an_err
or 5

# Delay between retries, after connection loss
#
#     Default : 5
#
# broker_module_graphite_perfdata_inventory_mongo_database_wait_X_seconds_before_reconnect 5

# NOTE: Change these values only if you have a MongoDB cluster and you change the
# heartbeatTimeoutSecs of your MongoDB replica set
# The value of mongodb_retention_database_wait_X_seconds_before_reconnect *
# mongodb_retention_database_retry_connection_X_times_before_considering_an_error must be
# higher than heartbeatTimeoutSecs in the rs.conf(); of your MongoDB replica set.
}

```

Détails des sections composant le fichier de configuration

Identification du module

Il est possible de définir plusieurs instances de module de type Graphite-Perfdata dans votre architecture Shinken.

- Chaque instance devra avoir un nom unique.

Nom	Type	Unité	Défaut	Commentaire
module_name	Texte	---	Graphite-Perfdata	Nous vous conseillons de choisir un nom en fonction de l'utilisation du module pour que votre configuration soit simple à maintenir. Doit être unique.
module_type	Texte	---	graphite_perfdata	Ne peut être modifié.

Métriques gérées

Nom	Type	Unité	Défaut	Commentaire
-----	------	-------	--------	-------------

<code>broker__module_graphite_perfdata_realm_store_only</code>	Liste Texte	---		<p>Par défaut, ce module sauvegarde les métriques de tout le royaume du broker et ses sous-royaumes.</p> <p>Vous pouvez choisir de sauvegarder dans uniquement certains royaumes. Le nom des royaumes est renseigné à la suite séparé par une virgule.</p> <p>Exemple: 'Realm1, Realm2, Realm3'</p>
<code>broker__module_graphite_perfdata_store_warning_threshold</code>	Booléen	---	1	Permet d'activer ou désactiver la sauvegarde des seuils d'avertissements (1 pour activer, 0 pour désactiver).
<code>broker__module_graphite_perfdata_store_error_threshold</code>	Booléen	---	1	Permet d'activer ou désactiver la sauvegarde des seuils critiques (1 pour activer, 0 pour désactiver).

Timeouts réseau

Nom	Type	Unité	Défaut	Commentaire
<code>broker__module_graphite_perfdata_connect_timeout</code>	Entier	---	4	Délai d'attente maximal avant de considérer qu'une tentative de connexion réseau a échoué
<code>broker__module_graphite_perfdata_send_timeout</code>	Entier	---	4	Délai d'attente maximal avant de considérer qu'un envoi de données non abouti est en erreur

Envoi des métriques

Serveur de métrologie

Nom	Type	Unité	Défaut	Commentaire
<code>broker__module_graphite_perfdata_writer_host</code>	IP fqdn	---	localhost	Adresse du serveur Graphite.
<code>broker__module_graphite_perfdata_writer_port</code>	Entier	---	2003	Port du serveur Graphite utilisé pour écrire les données.

Ressources système

Nom	Type	Unité	Défaut	Commentaire
<code>broker__module_graphite_perfdata_writer_nb_workers</code>	Entier	---	1	<p>Ce module utilise des workers dans le Broker, chaque worker va gérer une part des hôtes / checks.</p> <p>Ce paramètre est utilisé par le Broker pour définir le nombre de workers.</p> <p>Chaque worker va utiliser un CPU, cela permet de répartir la charge du calcul de métrologie sur plusieurs CPU.</p>
<code>broker__module_graphite_perfdata_writer_pending_nb_limit</code>	Entier		0	<p>Limite maximale du nombre de métriques en attente d'envoi. Au delà de ce nombre, les nouvelles métriques reçues ne sont plus mise en attente et sont ignorées, ceci afin d'éviter de saturer la mémoire du module.</p> <p>Utiliser la valeur spéciale 0 pour une accumulation sans limite</p>

Envoi par lot

Nom	Type	Unité	Défaut	Commentaire
-----	------	-------	--------	-------------

broker__module_graphite_perfd ata_writer_send_interval	Entier	---	10	Délai, en secondes, entre deux envois de métriques. En attendant, les métriques s'accumulent pour le prochain envoi. Ce paramètre permet d'éviter des sollicitations excessives du serveur de métrologie, et de regrouper les écritures. Utiliser la valeur spéciale 0 pour un envoi sans temporisation
broker__module_graphite_perfd ata_writer_pending_nb_trigg er	Entier	---	20	Nombre de métriques en attente au delà duquel on effectue un envoi, indépendamment du délai d'attente Ce paramètre permet d'éviter d'envoyer de trop gros blocs à écrire au serveur de métrologie, ainsi que de consommer trop de mémoire sur le module en gardant trop de données en attente. Utiliser la valeur spéciale 0 pour une accumulation sans limite

Inventaire (relation [UUID nom])

Envoi de l'inventaire lors d'un chargement de configuration

Nom	Type	Unité	Défaut	Commentaire
broker__module_graphite_perfd ata_inventory_push_enable	Booléen	---	1	Activation de l'envoi des mises à jour de la configuration vers des URL Valeurs: <ul style="list-style-type: none"> • 0 (non) • 1 (oui)
broker__module_graphite_perfd ata_inventory_push_url	Liste Texte	---	http://local host /migrate	La syntaxe du paramètre est la suivante : PROTOCOLE://HOSTNAME[:PORT]/[BASE_URL] <ul style="list-style-type: none"> • PROTOCOLE : valeurs possibles <ul style="list-style-type: none"> ◦ http pour des échanges non chiffrés ◦ https pour des échanges chiffrés • HOSTNAME : nom de l'hôte ou adresse ip où envoyer les relations [UUID nom] • PORT : paramètre optionnel précisant le port à contacter • BASE_URL : paramètre optionnel précisant un complément d'URL à renseigner
broker__module_graphite_perfd ata_inventory_push_batch_size	Entier		5000	Attendre d'avoir reçu ce nombre de modifications, ou la fin du chargement de la configuration pour envoyer les changements de l'inventaire Utiliser la valeur spéciale 0 pour attendre la fin du chargement de la configuration avant d'effectuer l'envoi

Serveur fournissant les données d'inventaire

Nom	Type	Unité	Défaut	Commentaire
broker__module_graphite_perfd ata_inventory_server_enable	Booléen	---	1	Activer le serveur permettant de récupérer les données d'inventaire (<i>1 pour activer, 0 pour désactiver</i>).
broker__module_graphite_perfd ata_inventory_server_port	Entier	---	52000	Port sur lequel le serveur va recevoir les requêtes
broker__module_graphite_perfd ata_inventory_server_address	IP nom d'hôte	---	127.0.0.1	Adresse IP ou nom d'hôte sur lequel le serveur va recevoir les requêtes qui lui sont destinées. Valeurs spéciales: <ul style="list-style-type: none"> • 127.0.0.1 pour écouter sur la boucle locale • 0.0.0.0 pour écouter sur toutes les interfaces réseaux de la machine

Chiffrement

Nom	Type	Unité	Défaut	Commentaire
-----	------	-------	--------	-------------

broker__module_graphite_perfdata__inventory_server__use_ssl	Booléen	---	0	Chiffrer les échanges en utilisant le protocole https au lieu de http (1 pour activer, 0 pour désactiver)
broker__module_graphite_perfdata__inventory_server__ssl_cert	Texte	---	/etc/shinken/certs/server.cert	Chemin du fichier contenant le certificat.
broker__module_graphite_perfdata__inventory_server__ssl_key	Texte	---	/etc/shinken/certs/server.key	Chemin du fichier contenant la clé du certificat.

Stockage dans MongoDB

En plus d'envoyer les données d'inventaire au serveur Graphite, ce module peut également stocker ces données en base de données.

Cela permet au serveur Graphite d'accéder à ces informations sans avoir à attendre que le module ne le contacte.

Ce mode de fonctionnement est voué à disparaître, au profit d'un accès au serveur fournissant directement les données d'inventaire.

Nom	Type	Défaut	Commentaire
broker__module_graphite_perfdata__inventory_mongo__enable	Booléen	1	Activer l'enregistrement dans MongoDB (1 pour activer, 0 pour désactiver).
broker__module_graphite_perfdata__inventory_mongo__database__uri	Texte	mongodb://localhost/?w=1&sync=false	URL de connexion à MongoDB. Consulter la documentation de MongoDB pour la syntaxe de ce paramètre : https://docs.mongodb.com/manual/reference/connection-string/
broker__module_graphite_perfdata__inventory_mongo__database__name	Texte	shinken	Nom de la base de données à utiliser
broker__module_graphite_perfdata__inventory_mongo__database__replica_set	Texte		Nom du replica set à utiliser
broker__module_graphite_perfdata__inventory_mongo__collection	Texte	metrology_inventory	Nom de la collection où stocker les relations [UUID nom]

Connexion via SSH

Nom	Type	Défaut	Commentaire
broker__module_graphite_perfdata__inventory_mongo__database__use_ssh_tunnel	Booléen	0	Sécuriser la connexion à MongoDB en passant par un tunnel SSH (1 pour activer, 0 pour désactiver).
broker__module_graphite_perfdata__inventory_mongo__database__use_ssh_retry_failure	Entier	1	En cas d'échec lors de la création du tunnel SSH, nombre de tentatives supplémentaires effectuées

broker__module_graphite_perfdata__inventory_mongo__database__ssh_user	Texte	shinken	Utilisateur avec lequel établir la connexion SSH
broker__module_graphite_perfdata__inventory_mongo__database__ssh_keyfile	Texte	~shinken/.ssh/id_rsa	Clé SSH utilisée pour se connecter au serveur hébergeant Mongodb
broker__module_graphite_perfdata__inventory_mongo__database__ssh_tunnel_timeout	Entier	10	Timeout utilisé pour tester la viabilité du tunnel SSH (secondes)

Reprise sur panne

Nom	Type	Défaut	Commentaire
broker__module_graphite_perfdata__inventory_mongo__database__retry_connection_X_times_before_considering_an_error	Entier	5	Suite à une perte de connexion, nombre de tentatives pour la rétablir avant de tomber en erreur
broker__module_graphite_perfdata__inventory_mongo__database__wait_X_seconds_before_reconnect	Entier	5	Temporisation entre chaque tentative de reconnexion (secondes)

Format des données de l'inventaire (relation [UUID nom])

Sur l'URL de mise à jour de Graphite

Lors d'un chargement de configuration, le module de métrologie contacte l'URL définie par le paramètre **broker__module_graphite_perfdata__inventory_push_url** pour envoyer les données d'inventaire des nouveaux éléments et de ceux qui ont été modifiés.

Les données sont envoyées suivant la méthode **POST** du protocole HTTP, le corps de la requête contient alors les données au format suivant :

http://metrology_server/migrate
<pre>{ "configuration": { "uuid": "CONF_UUID", "creation": "UNIXTIMESTAMP", "author": "NAME" } "inventory": [["Host name.__HOST__", "HOSTUUID.__HOST__", status, last_update_timestamp], ["Host name.Check name", "HOSTUUID.UUID", status, last_update_timestamp], ...] }</pre>

Avec

- "Host name.__HOST__" ou "HOSTUUID.__HOST__" définissant l'accès aux données de métrologie du check d'hôte
- *status* pouvant être une des mots clés suivants :
 - **new** pour les nouveaux éléments
 - **updated** pour les éléments modifiés sur le dernier chargement de configuration
 - **unchanged** pour les éléments non modifiés par le dernier chargement de configuration
 - **deleted** pour les éléments supprimés lors du dernier chargement de configuration
 - **disabled** pour les éléments désactivés
- *last_update_timestamp* correspond à la date de dernière modification de l'élément au format timestamp unix

Fournies par le serveur d'inventaire

La route suivante est fournie par le serveur d'inventaire du module

- [/inventory](#)

Route : `/inventory`

Cette route permet de récupérer les données relatives à tous les éléments gérés par ce module (voir `broker__module_graphite_perfdata__realm__store_only`)

Les données sont alors retournées au format suivant

```
{
  "configuration": {
    "uuid": "CONF_UUID",
    "creation": "UNIXTIMESTAMP",
    "author": "NAME"
  }
  "inventory": [
    [ "Host name.__HOST__", "HOSTUUID.__HOST__", status, last_update_timestamp ],
    [ "Host name.Check name", "HOSTUUID.UUID", status, last_update_timestamp ],
    ...
  ]
}
```

Avec

- `"Host name.__HOST__"` ou `"HOSTUUID.__HOST__"` définissant l'accès aux données de métrologie du test d'hôte
- `status` pouvant être une des mots clés suivants :
 - **new** pour les nouveaux éléments
 - **updated** pour les éléments modifiés sur le dernier chargement de configuration
 - **unchanged** pour les éléments non modifiés par le dernier chargement de configuration
 - **deleted** pour les éléments supprimés lors du dernier chargement de configuration
 - **disabled** pour les éléments désactivés
- `last_update_timestamp` correspond à la date de dernière modification de l'élément au format timestamp unix

Note

Actuellement, lors d'un chargement de configuration, tous les éléments sont considérés comme modifiés, même si aucune de leur propriété n'a changé depuis le dernier chargement de configuration.

Les seuls statuts que l'on peut récupérer sont **new**, **updated**, et **deleted**.

Des modifications sur la gestion de la configuration permettront une gestion plus fine des statuts, et de la date de changement des éléments.

Vérification du bon fonctionnement du module

Vérification de l'état du module

Il est possible de récupérer l'état du module avec la commande suivante :

```
shinken-healthcheck
```

Voir la page suivante pour la description des messages de retour de la commande : [Shinken-healthcheck - Vérifier le bon fonctionnement de Shinken Entreprise - Chapitre - Vérification de la configuration de la sauvegarde des données de métrologie](#)

Si le module à un problème de connexion avec Graphite

Il existe une série de vérification que vous pouvez réaliser afin de tester l'accès à votre base Graphite, qui comprend :

- La vérification du processus carbon-cache,
- La vérification du port d'écoute,
- La vérification du firewall,

Voir la page suivant pour la description de comment réaliser ces vérifications : [Base de métrologie \(Graphite \) - Chapitre Vérification de carbon-cache, le demon écrivain](#)