

Modèle hpe-nimble-by-SNMP__base__shinken

Sommaire

[Contexte](#)

[Les données](#)

[Les données communes pour tous les checks](#)

[Les données spécifiques](#)

[Les données DFE \(Duplicate Foreach \)](#)

Contexte

Cette page a pour but de vous décrire la mise en place du pack **hpe-nimble-by-SNMP__shinken** :

- Le déploiement du pack sur votre plateforme,
- La configuration de vos connexions SNMP,

Procédure de mise en place du pack

En préambule, il faut :

1. Récupérer la dernière version du pack auprès de l'équipe Shinken ou de votre partenaire,
2. Transférer le pack sur votre Synchronizer et votre/vos Pollers.

En utilisant l'installateur "install.sh" (sur Poller / Synchronizer)

Commun à tout Poller / Synchronizer

Que ce soit sur un Synchronizer où sur un Pollers :

1. Désarchiver le pack :

```
tar --no-same-owner -xf NOM_DU_PACK.tar.xz
```

2. Entrée dans le répertoire extrait de l'archive et lancer le "install.sh"

```
cd NOM_DU_PACK/  
./install.sh
```

3. L'installateur dépose les éléments suivants :

- Le fichier de configuration de la source "**shinken-additional-packs-import**" qui servira à importer la définition du pack dans le **Sync hronizer**.
- Les fichiers de définitions des éléments du pack, à importer dans le **Synchronizer**.
- Les sondes du pack.

Exemple de mise en place :

```

=====
PRE-INSTALLATION CHECKS
=====

No previous installation detected. Proceeding with installation...

=====
INSTALL PACK [ hpe-nimble-by-SNMP__shinken V02.02.00-RC000.03 ]
=====

-----
|   COLLECTOR [ shinken-additional-packs-import ]

=> Collector cfg file already AVAILABLE
    - Path : /etc/shinken/sources/shinken-additional-packs-import.cfg

=> Collector DATA space already AVAILABLE
    - Path : /etc/shinken-user/source-data/source-data-shinken-additional-packs-
import

=> Definition File already AVAILABLE [ definition_shinken-additional-packs-import.cfg ]
    - Path : /etc/shinken-user/source-data/source-data-shinken-additional-packs-
import/definition_shinken-additional-packs-import.cfg

=> Applying permissions
    - Path : /etc/shinken-user/source-data/source-data-shinken-additional-packs-
import
    - Setting owner ( to "shinken" user )
    - Setting rights

-----
|   MONITORING DEFINITION:

=> Installing definitions file in source-data folder ( Collector => shinken-additional-
packs-import )
    - Path : /etc/shinken-user/source-data/source-data-shinken-additional-packs-
import
    - Setting owner ( to "shinken" user )
    - Setting rights

=> Installing global data definitions file in SHINKEN directory ( => resource.d )
    - Path : /etc/shinken/resource.d/shinken-additional-packs-import
    - Setting owner ( to "shinken" user )
    - Setting rights

-----
|   PROBES:

=> Installing probes
    - Path : /var/lib/shinken-user/libexec/shinken-additional-packs/hpe-nimble-by-
SNMP__shinken
    - Setting owner ( to "shinken" user )
    - Setting rights

=====

```

Si une version du pack est déjà installée, elle doit être désinstallée avant d'installer la nouvelle version. L'installateur vérifiera automatiquement si l'ancienne version a été correctement supprimée et vous avertira si ce n'est pas le cas.

```
=====
PRE-INSTALLATION CHECKS
=====

ERROR: Previous installation detected!

The following files/folders from a previous installation were found:
- /var/lib/shinken-user/libexec/shinken-additional-packs/hpe-nimble-by-SNMP__shinken
- /etc/shinken-user/source-data/source-data-shinken-additional-packs-import/packs/hpe-nimble-by-SNMP__shinken
- /etc/shinken-user/source-data/source-data-shinken-additional-packs-import/global-data/hpe-nimble-by-SNMP__shinken
- /etc/shinken/resource.d/shinken-additional-packs-import/global-data/hpe-nimble-by-SNMP__shinken

Please run './uninstall.sh' before installing the pack.

Installation ABORTED.

WARNING: Uninstallation will remove all installed config files ( .cfg ).
This step is required for installing this new pack version.
All manual changes to the present config files will be lost. This doesn't affect shinken Staging or
Production environment.
```

Sur le Synchronizer

1. SEULEMENT si le collecteur **"shinken-additional-packs-import"** n'est **pas déjà PRÉSENT** dans votre Synchronizer (*par exemple : première fois que vous utilisez un installeur de pack Shinken*) :

Vérifier dans la configuration de votre Synchronizer (*/etc/shinken/synchronizers/synchronizer-master.cfg*) que le collecteur **"shinken-additional-packs-import"** soit présent dans le champ **sources**.

```
cat /etc/shinken/synchronizers/synchronizer-master.cfg
```

```
define synchronizer {
    [...]
    sources          Source 1, Source 2, Source 3, shinken-additional-packs-import
    [...]
}
```

Si le collecteur **"shinken-additional-packs-import"** n'est pas présent, l'ajouter dans la liste puis redémarrez le Synchronizer pour que le collecteur soit pris en compte :

```
service-shinken-synchronizer restart
```

Pour les versions de shinken strictement inférieur à **V02.08.02-RC018.05**, il faudra utiliser la commande suivante :

```
service shinken-synchronizer restart
```

2. Activer le collecteur **"shinken-additional-packs-import"** si ce n'est pas déjà fait.

? Unknown Attachment

3. Lancer l'import du collecteur "**shinken-additional-packs-import**":

? Unknown Attachment

- En suivant, vous devrez peut-être accepter ou des nouveautés ou des différences qui seraient liés à ce pack (*en fonction de l'évolution du pack*).

4. IMPORTANT : si c'est **première fois** que vous installez le pack, il est nécessaire de faire un dernier redémarrage du Synchronizer.

```
service-shinken-synchronizer restart
```

Pour les versions de shinken strictement inférieur à **V02.08.02-RC018.05**, il faudra utiliser la commande suivante :

```
service shinken-synchronizer restart
```

Ou manuellement (si l'utilisation du script install.sh n'est pas souhaitée) :

Commun à tout Poller / Synchronizer

Si le pack est déjà installé

Il est recommandé de supprimer les anciens dossiers contenant le pack afin de garantir l'utilisation de la dernière version des fichiers livrés.

Pour effectuer cette suppression (*si la procédure d'installation manuelle a été suivie telle quelle*), la commande suivante peut être utilisée :

```
rm -rf /var/lib/shinken-user/libexec/shinken-additional-packs/hpe-nimble-by-SNMP__shinken
rm -rf /etc/shinken-user/source-data/source-data-shinken-additional-packs-import/packs/hpe-nimble-by-SNMP__shinken
rm -rf /etc/shinken-user/source-data/source-data-shinken-additional-packs-import/global-data/hpe-nimble-by-SNMP__shinken
rm -rf /etc/shinken/resource.d/shinken-additional-packs-import/global-data/hpe-nimble-by-SNMP__shinken
```

Extraire le pack

Transférer le fichier du pack sur la machine et décompresser le fichier contenant le pack à l'aide de la ligne de commande ci-dessous (remplacer "**PACK__shinken__NOM-DU-PACK__VERSION__OS.tar.gz**" par le nom exact du pack livré) :

- Pour Linux (*le paramètre --no-same-owner permet de ne pas conserver les attributs d'utilisateurs/roles présent de la création du pack*) :

```
tar -xjfv --no-same-owner PACK__NOM-DU-PACK__shinken__VERSION__linux.tar.xz -C ./
```

- Pour Windows (*Rôle de Poller*) :

```
tar -xvzf PACK__NOM-DU-PACK__shinken__VERSION__windows.tar.gz -C ./
```

Entrez dans le répertoire créer :

```
cd NOM_DU_PACK/
```

Les sondes (mises en place)

On place les sondes :

```
probe_path="/var/lib/shinken-user/libexec/shinken-additional-packs/hpe-nimble-by-SNMP__shinken"
mkdir --parents $probe_path
cp -r ./probes/* $probe_path
chown -R shinken:shinken $probe_path
chmod -R 750 $probe_path
```

Sur le Synchronizer

Ensuite, plaçons maintenant la définition des éléments de supervision du pack au bon endroit :

- Les fichiers de configuration :
 - Nous vous conseillons de créer un Collecteur de type (*cfg-file-import*) qui permet d'importer des définitions d'éléments Shinken depuis les fichiers de définitions présents dans ce pack.
 - Vous trouverez la procédure de mise en place dans la page de documentation suivante ([Collecteur de type \(cfg-file-import \) - Import depuis des fichiers au format .cfg](#))
 - Pour la suite des explications, nous considérerons que ce collecteur s'appelle "**shinken-additional-packs-import**"
 - Une fois le collecteur mis en place, nous allons déployer le pack au bon endroit :
 - En premier, les fichiers de définition des éléments (*modèles d'hôtes, checks, commandes, ...*) du pack :

```
shinken_collector_data_path="/etc/shinken-user/source-data/source-data-shinken-additional-packs-import"
cp -r ./monitoring-definitions/packs/* $shinken_collector_data_path
chown -R shinken:shinken $shinken_collector_data_path
chmod -R 744 $shinken_collector_data_path
```

- Ensuite, les données globales

```
shinken_pack_globaldata_path="/etc/shinken/resource.d/shinken-additional-packs-import"
mkdir --parents $shinken_pack_globaldata_path
cp -r "./*monitoring-definitions/global-data" "$shinken_pack_globaldata_path"
chown -R shinken:shinken "$shinken_pack_globaldata_path"
chmod -R 744 "$shinken_pack_globaldata_path"
```

- Redémarrer shinken

```
service-shinken-synchronizer restart
```

Pour les versions de shinken strictement inférieures à **V02.08.02-RC018.05**, il faudra utiliser la commande suivante :

```
service shinken-synchronizer restart
```

- Activer le collecteur "**shinken-additional-packs-import**" :

? Unknown Attachment

- Lancer l'import du collecteur "**shinken-additional-packs-import**" :

? Unknown Attachment

- En suivant, vous devrez peut-être accepter les nouveautés / différences qui seraient liés à ce pack (*en fonction de l'évolution du pack*).

- IMPORTANT : si c'est **première fois** que vous installez le pack, il est nécessaire de faire un dernier redémarrage du Synchronizer.

```
service-shinken-synchronizer restart
```

Pour les versions de shinken strictement inférieur à **V02.08.02-RC018.05**, il faudra utiliser la commande suivante :

```
service shinken-synchronizer restart
```

Vous pouvez également supprimer le dossier qui a été créé suite à la décompression du pack en utilisant la commande suivante :

```
rm -rf ./hpe-nimble-by-SNMP__shinken
```



Attention à ne pas supprimer le tar.gz, connaître la version exacte du pack qui vous a été livré vous sera utile en cas de problème avec votre pack.

Si une version précédente du pack a déjà été installée, il est recommandé de supprimer les anciens dossiers pour éviter de conserver des fichiers obsolètes, notamment en cas de modification de la structure du pack.

Utiliser les commandes suivantes pour effectuer cette suppression :

```
rm -rf /var/lib/shinken-user/libexec/shinken-additional-packs/hpe-nimble-by-SNMP__shinken
rm -rf /etc/shinken-user/source-data/source-data-shinken-additional-packs-import/packs/hpe-nimble-by-SNMP__shinken
rm -rf /etc/shinken-user/source-data/source-data-shinken-additional-packs-import/global-data/hpe-nimble-by-SNMP__shinken
rm -rf /etc/shinken/resource.d/shinken-additional-packs-import/global-data/hpe-nimble-by-SNMP__shinken
```

Comment configurer la connexion SNMP ?

Pour l'exécution correcte des commandes du pack `hpe-nimble-by-SNMP__shinken`, vous d'activer et de paramétrer SNMP sur les équipements supervisée.

Quelques informations au préalable sont nécessaires pour la bonne compréhension de cette partie.

Il faudra en premier lieu définir les méthodes de connexion sur les **machines supervisées** :

- SNMPv3 : pour utiliser les modèles d'hôtes **hpe-nimble-by-SNMPv3__** (**noAuthNoPriv** / **authNoPriv** / **authPriv**), il faudra définir :
 - un **utilisateur**, un **mot de passe**, une **clé de chiffrement** pour cet utilisateur, un **protocole de chiffrement** pour celui-ci et une **méthode de hashage** pour ses informations.
 - Des données sont prévues à cet effet.
- SNMPv2 : pour utiliser les modèles d'hôtes **hpe-nimble-by-SNMPv1v2**, il faudra définir :
 - une **communauté**.
 - Des données sont prévues à cet effet.

Nous conseillons l'utilisation d'un utilisateur spécifique (*pour le service de supervision*).

Côté du matériel HPE Nimble supervisé (configurer le SNMP)

Pour savoir comment configurer SNMP sur les équipements à superviser, voir la page [NEW_PAGE - SPAC-70 - Configuration d'une baie de stockage HPE Nimble via le pack hpe-nimble-by-SNMP](#).

Côté serveur Poller

Une configuration est nécessaire seulement si vous avez plusieurs Pollers dans un même royaume.

- En effet, les checks ont la nécessité de stocker des fichiers temporaires d'une exécution sur l'autre.
- mais comme le même check peut être exécuté sur le Poller 1 et en suivant sur le Poller 2, il est nécessaire que les 2 Pollers puissent accéder chacun au même fichier temporaire.

Créer un espace partagé où seront stockés les fichiers temporaires générés lors de l'exécution des sondes permet d'éviter toute perte de donnée.

- Une fois un dossier partagé créé, par exemple **/shared-folder**, modifiez la variable **HPE-NIMBLE-BY-SNMP__WORKING-FOLDER-BASE-PATH** avec le chemin du dossier partagé.

Côté interface de configuration

Modèle d'hôtes hpe-nimble-by-SNMPv1v2

Nom	Modifiable sur	Unité	Défaut	Valeur par défaut à l'installation du pack	Description
<code>_HPE-NIMBLE-BY-SNMP__COMMUNITY</code>	l'Hôte (Onglet Données)	--	public	public	La Communauté SNMP v1/v2 défini sur votre baie de stockage: • En SNMP v1/v2, la communauté est un équivalent à un ID ou à un mot de passe pour se connecter aux équipements.

Modèle d'hôtes hpe-nimble-by-SNMPv3_ (noAuthNoPriv / authNoPriv / authPriv)

Commun à tout les modes de connexion

Nom	Modifiable sur	Unité	Défaut	Valeur par défaut à l'installation du pack	Description
<code>_HPE-NIMBLE-BY-SNMP__V3-LOGIN</code>	l'Hôte (Onglet Données)	--	shinken	shinken	Un nom d'utilisateur SNMPv3 défini sur votre baie de stockage : • Un nom unique qui identifie l'utilisateur SNMPv3.

hpe-nimble-by-SNMPv3__noAuthNoPriv

Pas de données communes supplémentaires pour ce mode de connexion

hpe-nimble-by-SNMPv3__authNoPriv

Nom	Modifiable sur	Unité	Défaut	Valeur par défaut à l'installation du pack	Description
<code>_HPE-NIMBLE-BY-SNMP__V3-PROTOCOL-AUTH</code>	l'Hôte (Onglet Données)	--	sha	sha	Protocole utilisé pour vérifier l'authenticité des messages SNMPv3.
<code>_HPE-NIMBLE-BY-SNMP__V3-PASSPHRASE-AUTH</code>	l'Hôte (Onglet Données)	--	shinkenpassword	shinkenpassword	Chaîne secrète utilisée pour vérifier l'authenticité des messages SNMPv3.

hpe-nimble-by-SNMPv3__authPriv

Nom	Modifiable sur	Unité	Défaut	Valeur par défaut à l'installation du pack	Description
<code>_HPE-NIMBLE-BY-SNMP__V3-PROTOCOL-AUTH</code>	l'Hôte (Onglet Données)	--	sha	sha	Protocole utilisé pour vérifier l'authenticité des messages SNMPv3.
<code>_HPE-NIMBLE-BY-SNMP__V3-PASSPHRASE-AUTH</code>	l'Hôte (Onglet Données)	--	shinkenpassword	shinkenpassword	Chaîne secrète utilisée pour vérifier l'authenticité des messages SNMPv3.
<code>_HPE-NIMBLE-BY-SNMP__V3-PROTOCOL-PRIV</code>	l'Hôte (Onglet Données)	--	aes	aes	Protocole utilisé pour chiffrer les données SNMPv3.

<code>_HPE-NIMBLE-BY-SNMP__V3-PASSPHRASE-PRIV</code>	l'Hôte (<i>Onglet Données</i>)	--	shinkencry ptionkey	shinkencryptionkey	Chaîne secrète utilisée pour chiffrer et déchiffrer les données SNMPv3.
--	-------------------------------------	----	------------------------	---------------------------	---

Données communes

Nom	Modifiable sur	Unité	Défaut	Valeur par défaut à l'installation	Description
<code>HPE-NIMBLE-BY-SNMP__WORKING-FOLDER-BASE-PATH</code>	l'Hôte (<i>Onglet Données</i>)	--	/tmp	/tmp	Chemin absolu où sera créé le dossier HPE-NIMBLE-BY-SNMP__WORKING-FOLDER-TMP-DIRNAME .
<code>HPE-NIMBLE-BY-SNMP__WORKING-FOLDER-TMP-DIRNAME</code>	l'Hôte (<i>Onglet Données</i>)	--	shinken	shinken	Nom de dossier temporaire où seront stockés les fichiers temporaires générés par les sondes. Ne peut contenir uniquement des caractères alphanumériques, slash, antislash, espace, guillemet simple et double, tiret et tiret du bas.

Désinstaller le pack avec "uninstall.sh"

Entrée dans le répertoire extrait de l'archive et lancer le "uninstall.sh"

```
cd hpe-nimble-by-SNMP__shinken
./uninstall.sh
```

Ce mécanisme va seulement enlever les fichiers mis en place lors de l'installation (*Fichier du collecteur d'import, définition des éléments de supervision, et les sondes proposées*), mais ne touchent pas aux éléments que vous avez absorbés dans le **Synchronizer**.


```

=====
UNINSTALL PACK [ hpe-nimble-by-SNMP__shinken V02.00.00-RC000.02 ]
=====

-----
|   MONITORING DEFINITION:

=> Deleting pack monitoring definition folder
    - Path : /etc/shinken-user/source-data/source-data-shinken-additional-packs-import/packs/hpe-
nimble-by-SNMP__shinken

=> Deleting pack monitoring definition file
    - Path : /etc/shinken-user/source-data/source-data-shinken-additional-packs-import/packs/hpe-
nimble-by-SNMP__shinken.pack

=> Deleting pack monitoring globaldata folder
    - Path : /etc/shinken-user/source-data/source-data-shinken-additional-packs-import/global-data
/hpe-nimble-by-SNMP__shinken

=> Deleting shinken pack globaldata folder
    - Path : /etc/shinken/resource.d/shinken-additional-packs-import/global-data/hpe-nimble-by-
SNMP__shinken/

-----
|   PROBES:

=> Deleting probes
    - Path : /var/lib/shinken-user/libexec/shinken-additional-packs/hpe-nimble-by-SNMP__shinken

=====
PACK [ hpe-nimble-by-SNMP__shinken V02.00.00-RC000.02 ] SUCCESSFULLY UNINSTALLED
=====

```



À noter : Vous devrez retirer les éléments importés dans le **Synchronizer** (modèles d'hôtes, checks, ...) via les actions de masses .

Erreurs lors de l'utilisation du pack

Pour toute erreur survenue lors de l'exécution des checks, voir la page [NEW_PAGE - SPAC-70 - Erreurs du pack hpe-nimble-by-SNMP__shinken](#).