

Pack linux-by-SNMP__shinken - V02.04.00 - NEW

Sommaire

- Contexte
- Comment utiliser son pack ?
 - Mise en place
 - Utilisation
 - Quelle version de SNMP ?
 - Choisir les modèles d'hôtes
 - Liste des modèles présents dans le pack
 - Configurer l'accès aux équipements à superviser
- Personnaliser son pack
- Version des scripts livrés

Concept

Cette section détaille les différents paramètres par défaut qu'il est possible de configurer pour le widget météo.

Édition du widget météo par défaut

? Unknown Attachment

Dimensions

? Unknown Attachment

Largeur

Permet de saisir la largeur pour le widget titre.

- **Valeurs possibles :**
 - Un nombre entier positif
 - Toute la largeur
 - Par défaut : Toute la largeur,

Spécificité

- Clé dans le JSON = **layouts.weather_widget_layout.width.**
- La **valeur par défaut** est configurable dans la météo ou dans les fichiers de configuration du module de la météo (voir la page [Concept et paramétrage des widgets - Edition - Météo](#)).

Hauteur

Permet de saisir la hauteur pour le widget météo.


- **Valeurs possibles :**
 - Un nombre entier positif
 - Par défaut : 2

Spécificité

- Clé dans le JSON = **layouts.weather_widget_layout.height.**

- La **valeur par défaut** est configurable dans la météo ou dans les fichiers de configuration du module de la météo (voir la page [Concept et paramétrage des widgets - Edition - Météo](#)).

Affichage



Nom

Permet de définir si le widget doit afficher le nom de l'élément, ou son nom de visualisation.

- **Valeurs possibles :**
 - Nom de l'élément,
 - Nom de la Visualisation,
 - Par défaut (*une des valeurs ci dessus, en fonction de la configuration*).

Spécificité

- Clé dans le JSON = **property_underscore_as_name**.

- La **valeur par défaut** est configurable dans la météo ou dans les fichiers de configuration du module de la météo (voir la page [Concept et paramétrage des widgets - Edition - Météo](#)).

Fond

Permet de configurer l'arrière plan (*et la bordure*) du widget en fonction de son contexte et/ou de son statut.

- **Valeurs possibles :**
 - Forcé à la configuration de l'Interface de Visualisation,
 - Contexte puis statut,
 - Contexte et statut,
 - Statut uniquement,
 - Pas d'arrière plan,
 - Par défaut (*une des valeurs ci dessus, en fonction de la configuration*).

Le tableau suivant détaille chacune de ces valeurs possibles.

Spécificité

- Clé dans le JSON = **background**.

- La **valeur par défaut** est configurable dans la météo ou dans les fichiers de configuration du module de la météo (voir la page [Concept et paramétrage des widgets - Edition - Météo](#)).

Affichage des zones



Le widget météo est composé de 4 zones :

- Zone de gauche,
- Zone du nom,
- Zone en haut à droite,
- Zone SLA.

Les deux premières sont obligatoirement affichées, les deux dernières peuvent être cachées.

Les formulaires de type radio **En haut à droite** et **SLA** permettent de choisir les options d'affichages de ces deux zones :

- **Valeurs possibles :**
 - Affiché,

Spécificité

- Clé dans le JSON = **displayed**.

- Caché,
- Par défaut (soit Affiché, soit Caché, en fonction de la configuration).

Un aperçu en bas du formulaire permet de se faire une idée du rendu final sur le widget.

Zone de gauche

Type d'icône

Permet de choisir quel type icône sera affiché sur la partie de gauche.

- **Contraintes** : la valeur choisie ne doit pas être la même que dans la zone en haut à droite.
- **Valeurs possibles** :
 - Forcé à la configuration de l'Interface de Visualisation,
 - Statut puis contexte,
 - Contexte puis statut,
 - Statut uniquement,
 - Flèche de tendance SLA,
 - Indicateur de la qualité de service,
 - défaut (une des valeurs ci-dessus, en fonction de la configuration).

Zone du nom

Alignement vertical

Permet de définir le positionnement vertical du nom dans le widget.

- **Valeurs possibles** :
 - Haut (placé en haut),
 - Milieu (placé au centre),
 - Bas (placé en bas),
 - Par défaut (une des valeurs ci dessus, en fonction de la configuration).

Zoom du texte

Permet de changer la taille de la police du nom (en pourcentage entre 0 et 100).

- **Contraintes** : doit être un pourcentage (ex: 25 pour 25%, 300 pour 300%).
- Remarque :
 - une valeur trop petite rendra le texte illisible.
 - une valeur trop grande peut entrainer un troncage du nom (si jamais il devait dépasser de la taille du widget météo).

Nombre de lignes max

Permet de changer le nombre maximal de lignes sur lesquelles est affiché le nom.

- **Contraintes** : doit être un nombre entier positif.
- Remarque :
 - une valeur trop petite entrainera le remplacement de la fin du nom par "..."

- La valeur par défaut est configurable dans la météo ou dans les fichiers de configuration du module de la météo (voir la page [Concept et paramétrage des widgets - Edition - Météo](#)).

Spécificité

- Clé dans le JSON = **icon_type**.

- La valeur par défaut est configurable dans la météo ou dans les fichiers de configuration du module de la météo (voir la page [Concept et paramétrage des widgets - Edition - Météo](#)).

Spécificité

- Clé dans le JSON = **vertical_align**.

- La valeur par défaut est configurable dans la météo ou dans les fichiers de configuration du module de la météo (voir la page [Concept et paramétrage des widgets - Edition - Météo](#)).

Spécificité

- Clé dans le JSON = **font_zoom_percent**.

- La valeur par défaut est configurable dans la météo ou dans les fichiers de configuration du module de la météo (voir la page [Concept et paramétrage des widgets - Edition - Météo](#)).

Spécificité

- Clé dans le JSON = **nb_lines_max**.

- La **valeur par défaut** est configurable dans la météo ou dans les fichiers de configuration du module de la météo (voir la page [Concept et paramétrage des widgets - Edition - Météo](#)).

Zone en haut à droite

Type d'icône

Permet de choisir quel type icône sera affiché sur la partie en haut à droite.

- **Contraintes** : la valeur choisie ne doit pas être le même que dans la zone de gauche.
- **Valeurs possibles** :
 - Forcé à la configuration de l'Interface de Visualisation,
 - Statut puis contexte,
 - Contexte puis statut,
 - Statut uniquement,
 - Indicateur de la qualité de service,
 - Par défaut (*une des valeurs ci dessus, en fonction de la configuration*).

Spécificité

- Clé dans le JSON = **icon_type**.

- La **valeur par défaut** est configurable dans la météo ou dans les fichiers de configuration du module de la météo (voir la page [Concept et paramétrage des widgets - Edition - Météo](#)).

Zone SLA

Afficher l'icone

Permet d'afficher ou non l'icône de qualité de service sur la zone SLA.

- **Valeurs possibles** :
 - Affiché,
 - Caché,
 - Par défaut (*soit Affiché, soit Caché, en fonction de la configuration*).

Spécificité

- Clé dans le JSON = **show_icon**.

- La **valeur par défaut** est configurable dans la météo ou dans les fichiers de configuration du module de la météo (voir la page [Concept et paramétrage des widgets - Edition - Météo](#)).