

# Nom d'affichage des valeurs des propriétés des éléments ( Répertoire elements\_default\_properties )

## Sommaire

- Contexte
- Propriété "Impact métier" ( *business\_impact* )
  - Exemple de modification
    - Affichage dans l'interface de configuration
    - Affichage dans l'interface de visualisation
  - Format d'écriture

## Contexte

Shinken permet dans certains cas de modifier dans les interfaces ( "Configuration" et "Visualisation" ):

- le texte des valeurs des propriétés

Ces modifications sont configurables grâce au fichier `/etc/shinken-user/configuration/monitoring_policy/elements/elements_default_properties/default_properties_configuration.cfg`.

- ( Un fichier d'exemple est disponible : `/etc/shinken-user-example/configuration/monitoring_policy/elements/elements_default_properties/default_properties_configuration.cfg` )
- S'agissant d'un texte, il doit être traduit dans les langues couvertes par Shinken.
- Le mot-clé pour définir le texte des valeurs des propriétés est `[PROPERTY_VALUE__DISPLAY_TEXT: LANG]`, où "LANG" peut valoir :
  - fr** pour le français
  - en** pour l'anglais



**Remarque** : seule la propriété suivante est modifiable :

- Impact métier ( *business\_impact* ) :
  - Les valeurs de la propriété.

Redémarrer l'Arbiter et le Synchronizer pour que les changements soient pris en compte.

```
service-shinken-arbiter restart
```

```
service-shinken-synchronizer restart
```

## Propriété "Impact métier" ( *business\_impact* )

Il est possible de modifier le texte affiché de chaque valeur de la propriété "**business\_impact**" ( *Impact Métier* dans l'interface ).

### Exemple de modification

Afficher "*Plomb, Fer, Bronze, Argent, Or, Platine*" au lieu de "*\*, \*\*, \*\*\*, \$\$\$\$\$, \$\$\$\$\$\$, \$\$\$\$\$\$*".

### Affichage dans l'interface de configuration

### Affichage dans l'interface de visualisation

Type	Priorité	Royaume
& Pas de sélection	& Pas de sélection	& Pas de sélection
Hôte	★★★	All
Hôte	\$\$\$\$\$	All
Hôte	\$\$\$\$\$	All

Type	Priorité	Royaume
& Pas de sélection	& Pas de sélection	& Pas de sélection
Hôte	Bronze	All
Hôte	Or	All
Hôte	Platine	All

## Format d'écriture

Pour modifier les valeurs, il faut :

- décommenter
- et modifier les lignes PROPERTY\_VALUE\_\_DISPLAY\_TEXT.

Exemple :

```
# #
# BUSINESS IMPACT DISPLAY TEXT
CONFIGURATION PER VALUE #
# #

# /\ Only alphanumeric characters, spaces
and _-*$!? are allowed /\
# /\ Only 80 characters allowed /\
\

# fr #

#[PROPERTY_VALUE__DISPLAY_TEXT:fr]
business_impact_0=*
#[PROPERTY_VALUE__DISPLAY_TEXT:fr]
business_impact_1=**
#[PROPERTY_VALUE__DISPLAY_TEXT:fr]
business_impact_2=***
#[PROPERTY_VALUE__DISPLAY_TEXT:fr]
business_impact_3=$$$$
#[PROPERTY_VALUE__DISPLAY_TEXT:fr]
business_impact_4=$$$$$
#[PROPERTY_VALUE__DISPLAY_TEXT:fr]
business_impact_5=$$$$$$

# en #

#[PROPERTY_VALUE__DISPLAY_TEXT:en]
business_impact_0=*
#[PROPERTY_VALUE__DISPLAY_TEXT:en]
business_impact_1=**
#[PROPERTY_VALUE__DISPLAY_TEXT:en]
business_impact_2=***
#[PROPERTY_VALUE__DISPLAY_TEXT:en]
business_impact_3=$$$$
#[PROPERTY_VALUE__DISPLAY_TEXT:en]
business_impact_4=$$$$$
#[PROPERTY_VALUE__DISPLAY_TEXT:en]
business_impact_5=$$$$$$
```

```
# #
# BUSINESS IMPACT DISPLAY TEXT
CONFIGURATION PER VALUE #
# #

# /\ Only alphanumeric characters, spaces
and _-*$!? are allowed /\
# /\ Only 80 characters allowed /\
\

# fr #

 [PROPERTY_VALUE__DISPLAY_TEXT:fr]
business_impact_0=Plomb
 [PROPERTY_VALUE__DISPLAY_TEXT:fr]
business_impact_1=Fer
 [PROPERTY_VALUE__DISPLAY_TEXT:fr]
business_impact_2=Bronze
 [PROPERTY_VALUE__DISPLAY_TEXT:fr]
business_impact_3=Argent
 [PROPERTY_VALUE__DISPLAY_TEXT:fr]
business_impact_4=Or
 [PROPERTY_VALUE__DISPLAY_TEXT:fr]
business_impact_5=Platine

# en #

 [PROPERTY_VALUE__DISPLAY_TEXT:en]
business_impact_0=Plumb
 [PROPERTY_VALUE__DISPLAY_TEXT:en]
business_impact_1=Iron
 [PROPERTY_VALUE__DISPLAY_TEXT:en]
business_impact_2=Bronze
 [PROPERTY_VALUE__DISPLAY_TEXT:en]
business_impact_3=Silver
 [PROPERTY_VALUE__DISPLAY_TEXT:en]
business_impact_4=Gold
 [PROPERTY_VALUE__DISPLAY_TEXT:en]
business_impact_5=Platinum
```