

Détail d'un check

Sommaire

- Description
 - HUD (partie haute)
- Onglet "Gérer"
 - Prise en compte
 - Période de Maintenance
- Onglet "Contacts et Notifications"
 - Informations sur la configuration du check
 - Utilisateurs et groupes à notifier
 - Période de notification
 - Informations sur les incidents et notifications
 - Incidents
 - Notifications
 - Détails des incidents et notifications
 - Incidents
 - Notifications isolées
 - Filtrer les destinataires
- Onglet "Avancé"
 - Fermer la vue

Concept

La grille est utilisée pour organiser les **widgets** de manière uniforme . Elle permet de :

- Définir une disposition claire et cohérente des éléments.
- Faciliter l'alignement et l'espacement.
- Adapter la structure à différents formats d'affichage.

Chaque cellule de la grille représente une unité de placement d'un widget. L'utilisateur peut configurer la taille et l'espacement des cellules selon ses besoins pour une mise en page précise.

Configurer une grille

La configuration se fait dans l'onglet "**VISUELLE**" > **Grille**, sous forme de formulaire.

Voici les paramètres disponibles pour la configuration :

? Unknown Attachment

Nombre de cellules en largeur

Représente le nombre total de cellules en largeur de la grille.

Valeurs possibles :

- Un nombre entier compris entre 2 et 300



Plus le nombre est élevé, plus les cellules sont petites, ce qui permet un placement plus fin des widgets

Spécificité

- Clé dans le JSON = **nb_tiles_in_width**
- La **valeur par défaut** est configurable dans les fichiers de configuration (voir la page [Configuration de la disposition par défaut de la grille - webui-module-service-weather](#))

Nombre de cellules en hauteur

Représente le nombre total de cellules en hauteur de la grille.

Valeurs possibles :

- Un nombre entier compris entre 1 et 1000

Spécificité

- Clé dans le JSON = **nb_tiles_in_height**
- La **valeur par défaut** est configurable dans les fichiers de configuration (voir la page [Configuration de la disposition par défaut de la grille - webui-module-service-weather](#))

Espacement entre les widgets

- Défini en **pourcentage**, cet espacement permet d'ajuster l'espace entre les widgets dans la grille.
- Valeur par défaut : 0.5 (soit 0.5% d'espacement).

Spécificité

- Clé dans le JSON = **separation_grid_element_percent**
- La **valeur par défaut** est configurable dans les fichiers de configuration (voir la page [Configuration de la disposition par défaut de la grille - webui-module-service-weather](#))

Maximum en pixel

- Permet de limiter l'espacement maximum.
- Par défaut [pas de limite].

Spécificité

- Clé dans le JSON = **separation_grid_element_max**
- La **valeur par défaut** est configurable dans les fichiers de configuration (voir la page [Configuration de la disposition par défaut de la grille - webui-module-service-weather](#))

Minimum en pixel

- Définit la taille minimale (en pixels) autorisée entre les widgets.
- Empêche un chevauchement si l'espace devient trop restreint.
- Valeur par défaut : 0.
- Si la valeur de cette clé est mal renseignée, une erreur apparaît :

La valeur [default] pour la clé [displayed] est inconnue.

- Valeurs possibles : true, false, default.

Spécificité

- Clé dans le JSON = **separation_grid_element_min**
- La **valeur par défaut** est configurable dans les fichiers de configuration (voir la page [Configuration de la disposition par défaut de la grille - webui-module-service-weather](#))



Si une valeur invalide est saisie au niveau du formulaire (ex. format incorrect, valeur hors limites), une **alerte visuelle** s'affiche :

- Le champ concerné passe en **rouge**.
- Un **message d'erreur contextuel** s'affiche en pop-up précisant la nature du problème.
- L'erreur est également **recensée dans le compteur global d'erreurs** affiché en haut du formulaire.