

# Exemple d'affichage suivant les options de disposition et de contenu

## Sommaire

- Statut/Context mise en avant
  - Statut/Context seul
  - Avec taux SLA
  - Avec taux SLA et l'icône SLA
  - Avec l'indicateur de qualité de service
  - Avec l'indicateur de qualité de service et le taux SLA
  - Avec l'indicateur de qualité de service, le taux SLA et l'icône SLA
- Tendance SLA mise en avant
  - Tendance seul
  - Avec le statut/context
  - Avec taux SLA
  - Avec taux SLA et l'icône SLA
  - Avec le statut/context et le taux SLA
  - Avec le statut/context, le taux SLA et l'icône SLA
- Indicateur de qualité de service mise en avant
  - Indicateur de qualité de service seul
  - Avec statut/context
  - Avec taux SLA
  - Avec taux SLA et statut/context
  - Avec taux SLA et l'icône SLA
  - Avec taux SLA, l'icône SLA et le statut/context

## Concept

Cette section détaille les différents paramètres par défaut qu'il est possible de configurer pour le widget titre.

Par la suite, il est possible de modifier le widget titre qui n'hériterait donc plus des paramètres choisis dans ce volet. ( voir la page [Editer un widget Titre - Météo](#) ).

## Édition du widget titre

? Unknown Attachment

## Dimensions

? Unknown Attachment

## Largeur

Permet de saisir la largeur pour le widget titre.

- **Valeurs possibles :**
  - Un nombre entier positif
  - Toute la largeur
  - Par défaut : Toute la largeur,

### Spécificité

- Clé dans le JSON = **width**.
- La **valeur par défaut** est configurable dans les fichiers de configuration du module de la météo ( voir la page [Configuration de la disposition par défaut des widgets - webui-module-service-weather](#) ).

## Hauteur

Permet de saisir la hauteur pour le widget séparateur.

### Spécificité

- **Valeurs possibles :**
  - Un nombre entier positif
  - Par défaut : 2

- Clé dans le JSON = **height**.

- La **valeur par défaut** est configurable dans les fichiers de configuration du module de la météo ( voir la page [Configuration de la disposition par défaut des widgets - webui-module-service-weather](#) ).

## Zone du label

? Unknown Attachment

## Couleur du texte

Permet de changer la couleur du texte affiché sur le titre.

- Par défaut : #000000 ( *texte en noir* )
- **Contraintes :**
  - doit respecter l'un des formats suivants :
    - format RGB ( *ex : rgb(255, 255, 255)* ),
    - format hexadécimal HTML ( *ex : #000000* ),
    - nom de couleur en anglais ( *ex : red* ).
  - Les caractères " , ; et ' sont interdits.

### Remarque :

- Clé dans le JSON = **text\_color**.
- La **valeur par défaut** est configurable dans les fichiers de configuration du module de la météo ( voir la page [Configuration de la disposition par défaut des widgets - webui-module-service-weather](#) ).

## Alignement du texte

Permet de choisir l'alignement du texte sur le titre.

- **Valeurs possibles :**
  - Milieu ( *alignement centré* ),
  - Gauche ( *alignement à gauche* ),
  - Droite ( *alignement à droite* ),
  - Par défaut ( *alignement soit à gauche, soit centré, soit à droite, en fonction de la configuration* ).

### Remarque :

- Clé dans le JSON = **text\_align**.
- La **valeur par défaut** est configurable dans les fichiers de configuration du module de la météo ( voir la page [Configuration de la disposition par défaut des widgets - webui-module-service-weather](#) ).

## Zoom du texte

Permet de changer la taille de la police du texte affiché sur le titre ( *en pourcentage* ).

- Par défaut : 100 ( % )
- **Contraintes :** doit être un pourcentage ( *nombre entier, ex : 25 pour 25%, 300 pour 300%* ).
- **Remarque :**
  - une valeur trop petite rendra le texte illisible.
  - une valeur trop grande pourra être tronquée, car elle pourrait dépasser la taille donnée au widget séparateur.

### Remarque :

- Clé dans le JSON = **font\_zoom\_percent**.

- La **valeur par défaut** est configurable dans les fichiers de configuration du module de la météo ( voir la page [Configuration de la disposition par défaut des widgets - webui-module-service-weather](#) ).