

Comment soumettre par défaut dans Staging (bypass zone de travail)

Sommaire

Concept

Soumission directe dans Staging

- Par action de masse
- Par modification directe de l'élément

Configuration de l'espace de soumission par défaut

Concept

La Zone de travail permet de forcer la validation des modifications effectuées sur les éléments de supervision par un administrateur Shinken.

- Cette étape de validation permet de travailler avec un grand nombre d'utilisateurs (*administrateur SI*) ayant des droits différents, et permet un meilleur contrôle des modifications des éléments de supervision par les administrateurs Shinken.
- Cependant, lorsqu'un administrateur Shinken est seul à travailler sur la configuration (*ou que l'organisation du travail sur la configuration des éléments ne nécessite pas de validation*) cette étape n'est pas nécessaire :
 - Les Administrateurs de Shinken pourront directement valider les modifications sur les hôtes ou les clusters dans Staging sans avoir à soumettre une modification et accepter sa propre modification.

L'administrateur Shinken a accès aux fonctionnalités de proposition, d'acceptation ou de rejet des modifications sur les éléments de la Zone de travail.


Soumission directe dans Staging

Dans la Zone de travail, le processus de validation peut être ignoré de plusieurs manières.

Par action de masse

L'espace dédié aux actions de masse contient deux onglets, qui indiquent dans quel espace de donnée l'action va être effectuée (voir la page Espace s de données (Zone de travail, Staging, Production)).

- Lorsqu'on utilise les actions de masse dans l'onglet "Effectuer dans la Zone de travail", les hôtes et les clusters se retrouvent dans un état de la Zone de travail (*En édition ou Proposé*). Ils devront par la suite être soumis puis être acceptés par un administrateur Shinken dans l'espace de Staging.
- En utilisant l'onglet "Effectuer dans Staging", les hôtes ou les clusters seront envoyés directement dans Staging avec l'état Validé (*ou supprimés dans le cas de la suppression*). Aucune validation de la part d'un administrateur Shinken ne sera nécessaire.



Par modification directe de l'élément

Comme pour les actions de masse, les actions de sauvegarde et de manipulation quand un élément est édité directement sont réparties dans deux onglets :

- "Effectuer dans la Zone de travail"
- et "Effectuer dans Staging".

L'onglet "Effectuer dans la Zone de travail" présente l'ensemble des opérations de sauvegarde, annulation, suppression et soumission de l'objet dans Staging.

Général *	Propriété	Valeur	Venant des modèles
Données [0]	Nom *	Localhost	
Droits de l'utilisateur	Nom d'affichage pour l'interface de Visualisation (Seulement utilisé pour la météo des services)	Localhost [Par défaut, le nom]	
Checks [0]	Description	Description	

L'onglet "**Effectuer dans Staging**" contient les opérations de sauvegarde, suppression et annulation.

À la différence de l'onglet "Effectuer dans la Zone de travail", les actions ne passent pas l'élément en édition dans la Zone de travail. A la place, l'élément est directement sauvegardé dans Staging en état "Validé".

Général *	Propriété	Valeur	Venant des modèles
Données [0]	Nom *	Localhost	
Droits de l'utilisateur	Nom d'affichage pour l'interface de Visualisation (Seulement utilisé pour la météo des services)	Localhost [Par défaut, le nom]	
Supervision			

Configuration de l'espace de soumission par défaut

Pour éviter le changement d'onglet à chaque fois, il est possible de configurer l'onglet qui sera affiché par défaut dans les actions de masse et dans la page édition d'un élément.

Cette configuration est effectuée dans la page utilisateur.

Pour cela, il faut modifier le paramètre "Par défaut, soumettre en Staging".

La configuration du paramètre à Vrai, affichera l'onglet "Effectuer dans Staging" par défaut, sinon c'est l'onglet qui s'affichera "Effectuer dans la Zone de travail" par défaut.

Dans un fichier de configuration, la clé correspondante est "*default_submit_to_staging*", qui attend une valeur booléenne numérique (0 ou 1).

Par défaut, soumettre en Staging ?

Vrai Faux Par défaut Vrai