

# Éditer les valeurs par défaut - Widget Séparateur - Édition visuelle - Météo

## Sommaire

- Concept
- Interface d'édition
  - Dimensions
    - Largeur
    - Hauteur
  - Affichage des zones
    - À gauche
    - À droite
  - Zone de gauche
    - Pourcentage de la largeur
  - Zone de droite
    - Pourcentage de largeur
  - Zone du label
    - Alignement du texte
    - Couleur du texte
    - Zoom du texte

## Concept

Pour éviter d'avoir à configurer toutes les valeurs, la plupart des champs de configuration utilisent une configuration par défaut.

- Le premier niveau est défini par l'administrateur Shinken dans des fichiers de configuration, qui sera utilisé pour toutes les météo.

( voir la page [Configuration de la disposition par défaut des widgets - webui-module-service-weather](#) )

- Le deuxième niveau se situe au niveau de la météo pour définir le comportement du **widget séparateur** pour cette météo **uniquement**.

Les valeurs définies seront disponibles pour l'édition des widgets séparateurs ( voir la page [Widget Séparateur - Édition visuelle - Météo](#) )

## Interface d'édition

## Widget Séparateur



### Dimensions

Largeur *( en nombre de cellule )*

- Saisir une largeur  Toute la largeur  Par défaut [ Toute la largeur ]

Hauteur *( en nombre de cellule )*

- Saisir une hauteur  Par défaut [ 2 ]

### Affichage des zones

A gauche

- Affiché  Caché  Par défaut [ Affiché ]

A droite

- Affiché  Caché  Par défaut [ Affiché ]

### Zone de gauche

Pourcentage de la largeur *( % entre 0 et 100 )*

- Saisir un pourcentage  Par défaut [ 10 ]

### Zone de droite

Pourcentage de la largeur *( % entre 0 et 100 )*

- Saisir un pourcentage  Par défaut [ 10 ]

### Zone du label

Alignement du texte

- Gauche  Milieu  Droite  Par défaut [ Milieu ]

Couleur du texte *( format compatible avec HTML : nom anglais, RGB, etc. )*

- Saisir une couleur  Par défaut [ #000000 ]

Zoom du texte *( en pourcentage )*

- Saisir un pourcentage  Par défaut [ 100 ]

## Dimensions

## Dimensions

Largeur ( en nombre de cellule )

Saisir une largeur  Toute la largeur  Par défaut [ Toute la largeur ]

Hauteur ( en nombre de cellule )

Saisir une hauteur  Par défaut [ 2 ]

### Largeur

Permet de modifier la largeur.

- Valeurs possibles :
  - Un nombre entier positif,
    - Contraintes :
      - doit être inférieur à la largeur de la grille.
  - Toute la largeur,
  - Par défaut.

#### Spécificité

- Clé dans le JSON = **width**.
- La valeur par défaut est configurable dans les fichiers de configuration du module de la météo ( voir la page [Configuration de la disposition par défaut des widgets - webui-module-service-weather](#) ).

### Hauteur

Permet de modifier la hauteur.

- Valeurs possibles :
  - Un nombre entier positif,
    - Contraintes :
      - doit être inférieur à la hauteur de la grille.
  - Par défaut.

#### Spécificité

- Clé dans le JSON = **height**.
- La valeur par défaut est configurable dans les fichiers de configuration du module de la météo ( voir la page [Configuration de la disposition par défaut des widgets - webui-module-service-weather](#) ).

### Affichage des zones

#### Affichage des zones

A gauche

Affiché  Caché  Par défaut [ Affiché ]

A droite

Affiché  Caché  Par défaut [ Affiché ]

### À gauche

Permet d'afficher ( ou non ) la zone gauche :

- Valeurs possibles :
  - Affiché,
  - Caché,

#### Spécificité

- Par défaut.

- Clé dans le JSON = **displayed**.
- La **valeur par défaut** est configurable dans les fichiers de configuration du module de la météo ( voir la page [Configuration de la disposition par défaut des widgets - webui-module-service-weather](#) ).

## À droite

Permet d'afficher ( *ou non* ) la zone droite :

- Valeurs possibles :
  - Affiché,
  - Caché,
  - Par défaut.

### Spécificité

- Clé dans le JSON = **displayed**.
- La **valeur par défaut** est configurable dans les fichiers de configuration du module de la météo ( voir la page [Configuration de la disposition par défaut des widgets - webui-module-service-weather](#) ).

## Zone de gauche

**Zone de gauche**

Pourcentage de la largeur ( % entre 0 et 100 )

Saisir un pourcentage
  Par défaut [ 10 ]

## Pourcentage de la largeur

Permet de changer la Taille que la zone de gauche va occuper.

Valeurs possibles :

- Un nombre entier positif,
  - **Contraintes** :
    - doit être un pourcentage ( *nombre entier compris entre 0 et 100* ).
- Par défaut.



Si la valeur de la zone droite et gauche ajoutée à celle du texte est supérieure à 100%, un ratio entre les valeurs est appliqué ( *inscrire 100 et 100 centrera le texte* )

### Spécificité

- Clé dans le JSON = **width\_percent**.
- La **valeur par défaut** est configurable dans les fichiers de configuration du module de la météo ( voir la page [Configuration de la disposition par défaut des widgets - webui-module-service-weather](#) ).

## Zone de droite

**Zone de droite**

Pourcentage de largeur ( % entre 0 et 100 )

Saisir un pourcentage
  Par défaut [ 10 ]

## Pourcentage de largeur

Permet de changer la Taille que la zone de droite va occuper.

Valeurs possibles :

- Un nombre entier positif,
  - **Contraintes** :
    - doit être un pourcentage ( *nombre entier compris entre 0 et 100* ).

### Spécificité

- Par défaut.



Si la valeur de la zone droite et gauche ajoutée à celle du texte est supérieure à 100%, un ratio entre les valeurs est appliqué ( *inscrire 100 et 100 centrera le texte* )

- Clé dans le JSON = **width\_percent**.
- La **valeur par défaut** est configurable dans les fichiers de configuration du module de la météo ( voir la page [Configuration de la disposition par défaut des widgets - webui-module-service-weather](#) ).

## Zone du label

### Zone du label

Alignement du texte

Gauche
  Milieu
  Droite
  Par défaut [ Milieu ]

Couleur du texte ( format compatible avec HTML : nom anglais, RGB, etc. )

blue
  Par défaut [ #000000 ]

Zoom du texte ( en pourcentage )

Saisir un pourcentage
  Par défaut [ 100 ]

### Alignement du texte

Permet de choisir l'alignement du texte.

Valeurs possibles :

- Milieu,
- Gauche,
- Droite,
- Par défaut.

#### Spécificité

- Clé dans le JSON = **text\_align**.
- La **valeur par défaut** est configurable dans les fichiers de configuration du module de la météo ( voir la page [Configuration de la disposition par défaut des widgets - webui-module-service-weather](#) ).

### Couleur du texte

Permet de changer la couleur du texte affiché.

Valeurs possibles :

- Une couleur,
  - Contraintes :
    - doit respecter l'un des formats suivants :
      - format RGB ( *ex : rgb( 255, 255, 255 )* ),
      - format hexadécimal HTML ( *ex : #000000* ),
      - nom de couleur en anglais ( *ex : red* ).
    - Les caractères " , ; et ' sont interdits.
- Par défaut.

#### Spécificité

- Clé dans le JSON = **text\_color**.
- La **valeur par défaut** est configurable dans les fichiers de configuration du module de la météo ( voir la page [Configuration de la disposition par défaut des widgets - webui-module-service-weather](#) ).

### Zoom du texte

Permet de changer la taille de la police du texte affiché.

Valeurs possibles :

- Un nombre entier positif,

#### Spécificité

- **Contraintes :**
  - doit être un pourcentage ( *nombre entier ex : 25 pour 25%, 300 pour 300%* ).
- Remarque :
  - une valeur trop petite rendra le texte illisible.
  - une valeur trop grande pourra être tronquée, car elle pourrait dépasser la taille donnée au widget séparateur.
- **Par défaut.**

• Clé dans le JSON = **font\_zoom\_percent**.

• La **valeur par défaut** est configurable dans les fichiers de configuration du module de la météo ( voir la page [Configuration de la disposition par défaut des widgets - webui-module-service-weather](#) ).