

Éditer les valeurs par défaut - Widget Météo - Édition visuelle - Météo

Sommaire

Concept
Édition du widget météo par défaut
Dimensions
Largeur
Hauteur
Affichage
Nom
Fond
Affichage des zones
En haut à droite
SLA
Zone de gauche
Type d'icône
Zone en haut à droite
Type d'icône
Zone SLA
Afficher l'icône
Zone du nom
Alignement vertical
Zoom du texte
Nombre de lignes max

Concept

Pour éviter d'avoir à configurer toutes les valeurs, la plupart des champs de configuration utilisent une configuration par défaut.

- Le premier niveau est défini par l'administrateur Shinken dans des fichiers de configuration, qui sera utilisé pour toutes les météo.

(voir la page [Configuration de la disposition par défaut des widgets - webui-module-service-weather](#))

- Le deuxième niveau se situe au niveau de la météo pour définir le comportement du **widget météo** pour cette météo **uniquement**.

Les valeurs définies seront disponibles pour l'édition des widgets météo (voir la page [Widget Météo - Édition visuelle - Météo](#))

Édition du widget météo par défaut

Widget Météo



Dimensions

Largeur *(en nombre de cellule)*

- ☐ Saisir une largeur ☐ Toute la largeur ☒ Par défaut [15]

Hauteur *(en nombre de cellule)*

- ☐ Saisir une hauteur ☒ Par défaut [4]

Affichage

Nom

- ☐ Nom de l'élément ☐ Nom de la visualisation ☒ Par défaut [Nom de la visualisation]

Fond

- ☐ Contexte et statut

☒ Par défaut [Forcé à la configuration de l'Interface de Visualisation (Contexte et statut)]

Affichage des zones

En haut à droite

- ☐ Affiché ☐ Caché ☒ Par défaut [Caché]

SLA

- ☐ Affiché ☐ Caché ☒ Par défaut [Affiché]

Zone de gauche

Type d'icône

- ☐ Indicateur de la qualité de service

☒ Par défaut [Forcé à la configuration de l'Interface de Visualisation (Indicateur de la qualité de service)]

Zone en haut a droite

Type d'icône

- ☐ Statut puis contexte

☒ Par défaut [Indicateur de la qualité de service]

Zone SLA

Afficher l'icône

☐ Affiché ☐ Caché ☒ Par défaut [Caché]

Zone du nom

Alignement vertical

☐ Haut ☐ Milieu ☐ Bas ☒ Par défaut [Milieu]

Zoom du texte (en pourcentage)

☐ Saisir un pourcentage ☒ Par défaut [100]

Nombre de ligne (nombre supérieur ou égal à 1)

☐ Saisir un chiffre ☒ Par défaut [2]

Dimensions

Dimensions

Largeur (en nombre de cellule)

☐ Saisir une largeur ☐ Toute la largeur ☒ Par défaut [15]

Hauteur (en nombre de cellule)

☐ Saisir une hauteur ☒ Par défaut [4]

Largeur

Permet de modifier la largeur.

- **Valeurs possibles :**
 - Un nombre entier positif,
 - **Contraintes :**
 - doit être inférieur à la largeur de la grille.
 - Toute la largeur,
 - Par défaut.

Spécificité

- Clé dans le JSON = **width**.
- La **valeur par défaut** est configurable dans les fichiers de configuration du module de la météo (voir la page [Configuration de la disposition par défaut des widgets - webui-module-service-weather](#)).

Hauteur

Permet de modifier la hauteur.

- **Valeurs possibles :**
 - Un nombre entier positif,
 - **Contraintes :**
 - doit être inférieur à la hauteur de la grille.
 - Par défaut.

Spécificité

- Clé dans le JSON = **height**.

- La **valeur par défaut** est configurable dans les fichiers de configuration du module de la météo (voir la page [Configuration de la disposition par défaut des widgets - webui-module-service-weather](#)).

Affichage

Affichage

Nom

☐ Nom de l'élément ☐ Nom de la visualisation

☒ **Par défaut [Nom de la visualisation]**

Fond

☐ Forcé à la configuration de l'Interface de Visualisati

☒ **Par défaut [Forcé à la configuration de l'Interface de Visualisation]**

Nom

Permet de définir si les widgets doivent afficher le nom de l'élément ou son nom de visualisation.

- **Valeurs possibles :**
 - Nom de l'élément,
 - Nom de la Visualisation,
 - **Par défaut.**

Spécificité

- Clé dans le JSON = **property_unsed_as_name**.

- La **valeur par défaut** est configurable dans les fichiers de configuration du module de la météo (voir la page [Configuration de la disposition par défaut des widgets - webui-module-service-weather](#)).

Fond

Permet de configurer l'arrière-plan (*et la bordure*) des widgets en fonction de leurs contextes et/ou de leur statut.

- **Valeurs possibles :**
 - Forcé à la configuration de l'Interface de Visualisation,
 - Contexte puis statut,
 - Contexte et statut,
 - Statut uniquement,
 - Pas d'arrière-plan,
 - **Par défaut.**

Spécificité

- Clé dans le JSON = **background**.

- La **valeur par défaut** est configurable dans les fichiers de configuration du module de la météo (voir la page [Configuration de la disposition par défaut des widgets - webui-module-service-weather](#)).

Affichage des zones

Affichage des zones

En haut a droite

☐ Affiché ☐ Caché ☒ Par défaut [Caché]

SLA

☐ Affiché ☐ Caché ☒ Par défaut [Affiché]

En haut à droite

- Permet d'afficher (*ou non*) la zone en haut à droite:
 - Valeurs possibles :
 - Affiché,
 - Caché,
 - Par défaut.

Spécificité

- Clé dans le JSON = **displayed**.
- La valeur par défaut est configurable dans les fichiers de configuration du module de la météo (voir la page [Configuration de la disposition par défaut des widgets - webui-module-service-weather](#)).

SLA

- Permet d'afficher (*ou non*) la zone en SLA (*en bas à gauche*):
 - Valeurs possibles :
 - Affiché,
 - Caché,
 - Par défaut.

Spécificité

- Clé dans le JSON = **displayed**.
- La valeur par défaut est configurable dans les fichiers de configuration du module de la météo (voir la page [Configuration de la disposition par défaut des widgets - webui-module-service-weather](#)).

Zone de gauche

Zone de gauche

Type d'icone

☐ Indicateur de la qualité de service ▼

☒ Par défaut [Forcé à la configuration de l'Interface de Visualisation (Indicateur de la qualité de service)]

Type d'icône

Permet de choisir quel type icône sera affiché sur la partie de gauche.

- Valeurs possibles :
 - Forcé à la configuration de l'Interface de Visualisation,
 - Statut puis contexte,
 - Contexte puis statut,

Spécificité

- Clé dans le JSON = **icon_type**.

- Statut uniquement,
- Flèche de tendance SLA,
- Indicateur de la qualité de service,
- **Par défaut.**

- **Contraintes** : la valeur choisie ne doit pas être la même que dans la zone en haut à droite.

- La **valeur par défaut** est configurable dans les fichiers de configuration du module de la météo (voir la page [Configuration de la disposition par défaut des widgets - webui-module-service-weather](#)).

Zone en haut à droite

Zone en haut à droite

Type d'icône

☐ Statut puis contexte

☒ **Par défaut [Indicateur de la qualité de service]**

Type d'icône

Permet de choisir quel type icône sera affiché sur la partie en haut à droite.

- **Valeurs possibles** :
 - Forcé à la configuration de l'Interface de Visualisation,
 - Statut puis contexte,
 - Contexte puis statut,
 - Statut uniquement,
 - Indicateur de la qualité de service,
 - **Par défaut.**
- **Contraintes** : la valeur choisie ne doit pas être la même que dans la zone de gauche.

Spécificité

- Clé dans le JSON = **icon_type**.
- La **valeur par défaut** est configurable dans les fichiers de configuration du module de la météo (voir la page [Configuration de la disposition par défaut des widgets - webui-module-service-weather](#)).

Zone SLA

Zone SLA

Afficher l'icône

☐ Affiché ☐ Caché ☒ **Par défaut [Caché]**

Afficher l'icône

Permet d'afficher (ou non) l'icône de qualité de service sur la zone SLA.

- **Valeurs possibles** :
 - Affiché,
 - Caché,
 - **Par défaut.**

Spécificité

- Clé dans le JSON = **show_icon**.

- La **valeur par défaut** est configurable dans les fichiers de configuration du module de la météo (voir la page [Configuration de la disposition par défaut des widgets - webui-module-service-weather](#)).

Zone du nom

Zone du nom

Alignement vertical

☐ Haut
 ☐ Milieu
 ☐ Bas
 ☒ **Par défaut [Milieu]**

Zoom du texte *(en pourcentage)*

☐ Saisir un pourcentage
 ☒ **Par défaut [100]**

Nombre de ligne *(nombre supérieur ou égal à 1)*

☐ Saisir un chiffre
 ☒ **Par défaut [2]**

Alignement vertical

Permet de définir le positionnement vertical du nom de l'élément dans les widgets.

- **Valeurs possibles :**
 - Haut,
 - Milieu,
 - Bas,
 - **Par défaut.**

Spécificité

- Clé dans le JSON = **vertical_align**.
- La **valeur par défaut** est configurable dans les fichiers de configuration du module de la météo (voir la page [Configuration de la disposition par défaut des widgets - webui-module-service-weather](#)).

Zoom du texte

Permet de changer la taille de la police du texte affiché.

Valeurs possibles :

- Un nombre entier positif,
 - **Contraintes :**
 - doit être un pourcentage (*nombre entier ex : 25 pour 25%, 300 pour 300%*).
 - Remarque :
 - une valeur trop petite rendra le texte illisible.
 - une valeur trop grande pourra être tronquée, car elle pourrait dépasser la taille donnée au widget séparateur.
- **Par défaut.**

Spécificité

- Clé dans le JSON = **font_zoom_percent**.
- La **valeur par défaut** est configurable dans les fichiers de configuration du module de la météo (voir la page [Configuration de la disposition par défaut des widgets - webui-module-service-weather](#)).

Nombre de lignes max

Permet de changer le nombre maximal de lignes sur lesquelles est affiché le nom.

- **Contraintes** : doit être un nombre entier positif.
- Remarque :
 - une valeur trop petite entrainera le remplacement de la fin du nom par "..."

Permet de changer la taille de la police du texte affiché.

Valeurs possibles :

- Un nombre entier positif,
 - Remarque :
 - une valeur trop petite peut entrainer le remplacement de la fin du nom par "..."
- **Par défaut.**

Spécificité
• Clé dans le JSON = nb_lines_max.
• La valeur par défaut est configurable dans les fichiers de configuration du module de la météo (voir la page Configuration de la disposition par défaut des widgets - webui-module-service-weather).