

Éditer les valeurs par défaut - Widget Météo - Édition visuelle - Météo

Sommaire

- Concept
- Édition du widget météo par défaut
 - Dimensions
 - Largeur
 - Hauteur
 - Affichage
 - Nom
 - Fond
 - Affichage des zones
 - En haut à droite
 - SLA
 - Zone de gauche
 - Type d'icône
 - Zone en haut à droite
 - Type d'icône
 - Zone SLA
 - Afficher l'icône
 - Zone du nom
 - Alignement vertical
 - Zoom du texte
 - Nombre de lignes max

Concept

Pour éviter d'avoir à configurer toutes les valeurs, la plupart des champs de configuration utilisent une configuration par défaut.


- Le premier niveau est défini par l'administrateur Shinken dans des fichiers de configuration, qui sera utilisé pour toutes les météo.

(voir la page [Configuration de la disposition par défaut des widgets - webui-module-service-weather](#))

- Le deuxième niveau se situe au niveau de la météo pour définir le comportement du **widget météo** pour cette météo **uniquement**.

Les valeurs définies seront disponibles pour l'édition des widgets météo (voir la page [Widget Météo - Édition visuelle - Météo](#))

Édition du widget météo par défaut



Widget Météo



Dimensions

Largeur *(en nombre de cellule)*

- Saisir une largeur Toute la largeur *Par défaut [15]*

Hauteur *(en nombre de cellule)*

- Saisir une hauteur *Par défaut [4]*

Affichage

Nom

- Nom de l'élément Nom de la visualisation *Par défaut [Nom de la visualisation]*

Fond

- Contexte et statut

- Par défaut [Forcé à la configuration de l'Interface de Visualisation (Contexte et statut)]*

Affichage des zones

En haut à droite

- Affiché Caché *Par défaut [Caché]*

SLA

- Affiché Caché *Par défaut [Affiché]*

Zone de gauche

Type d'icône

- Indicateur de la qualité de service

- Par défaut [Forcé à la configuration de l'Interface de Visualisation (Indicateur de la qualité de service)]*

Zone en haut a droite

Type d'icône

- Statut puis contexte

- Par défaut [Indicateur de la qualité de service]*

Zone SLA

Attacher l'icône

Affiché Caché Par défaut [Caché]

Zone du nom

Alignement vertical

Haut Milieu Bas Par défaut [Milieu]

Zoom du texte (en pourcentage)

Saisir un pourcentage Par défaut [100]

Nombre de ligne (nombre supérieur ou égal à 1)

Saisir un chiffre Par défaut [2]

Dimensions

Dimensions

Largeur (en nombre de cellule)

Saisir une largeur Toute la largeur Par défaut [15]

Hauteur (en nombre de cellule)

Saisir une hauteur Par défaut [4]

Largeur

Permet de modifier la largeur.

- Valeurs possibles :
 - Un nombre entier positif,
 - Contraintes :
 - doit être inférieur à la largeur de la grille.
 - Toute la largeur,
 - Par défaut.

Spécificité

- Clé dans le JSON = **width**.
- La valeur par défaut est configurable dans les fichiers de configuration du module de la météo (voir la page [Configuration de la disposition par défaut des widgets - webui-module-service-weather](#)).

Hauteur

Permet de modifier la hauteur.

- Valeurs possibles :
 - Un nombre entier positif,
 - Contraintes :
 - doit être inférieur à la hauteur de la grille.
 - Par défaut.

Spécificité

- Clé dans le JSON = **height**.

- La **valeur par défaut** est configurable dans les fichiers de configuration du module de la météo (voir la page [Configuration de la disposition par défaut des widgets - webui-module-service-weather](#)).

Affichage

Affichage

Nom

Nom de l'élément Nom de la visualisation
 Par défaut [Nom de la visualisation]

Fond

Forcé à la configuration de l'Interface de Visualisation ▼
 Par défaut [Forcé à la configuration de l'Interface de Visualisation]

Nom

Permet de définir si les widgets doivent afficher le nom de l'élément ou son nom de visualisation.

- **Valeurs possibles :**
 - Nom de l'élément,
 - Nom de la Visualisation,
 - **Par défaut.**

Spécificité

- Clé dans le JSON = **property_used_as_name**.

- La **valeur par défaut** est configurable dans les fichiers de configuration du module de la météo (voir la page [Configuration de la disposition par défaut des widgets - webui-module-service-weather](#)).

Fond

Permet de configurer l'arrière-plan (*et la bordure*) des widgets en fonction de leurs contextes et/ou de leur statut.

- **Valeurs possibles :**
 - Forcé à la configuration de l'Interface de Visualisation,
 - Contexte puis statut,
 - Contexte et statut,
 - Statut uniquement,
 - Pas d'arrière-plan,
 - **Par défaut.**

Spécificité

- Clé dans le JSON = **background**.

- La **valeur par défaut** est configurable dans les fichiers de configuration du module de la météo (voir la page [Configuration de la disposition par défaut des widgets - webui-module-service-weather](#)).

Affichage des zones

Affichage des zones

En haut a droite

Affiché Caché Par défaut [Caché]

SLA

Affiché Caché Par défaut [Affiché]

En haut à droite

- Permet d'afficher (*ou non*) la zone en haut à droite:
 - Valeurs possibles :
 - Affiché,
 - Caché,
 - Par défaut.

Spécificité

- Clé dans le JSON = **displayed**.
- La valeur par défaut est configurable dans les fichiers de configuration du module de la météo (voir la page [Configuration de la disposition par défaut des widgets - webui-module-service-weather](#)).

SLA

- Permet d'afficher (*ou non*) la zone en SLA (*en bas à gauche*):
 - Valeurs possibles :
 - Affiché,
 - Caché,
 - Par défaut.

Spécificité

- Clé dans le JSON = **displayed**.
- La valeur par défaut est configurable dans les fichiers de configuration du module de la météo (voir la page [Configuration de la disposition par défaut des widgets - webui-module-service-weather](#)).

Zone de gauche

Zone de gauche

Type d'icône

Indicateur de la qualité de service ▼

Par défaut [Forcé à la configuration de l'Interface de Visualisation (Indicateur de la qualité de service)]

Type d'icône

Permet de choisir quel type icône sera affiché sur la partie de gauche.

- Valeurs possibles :
 - Forcé à la configuration de l'Interface de Visualisation,
 - Statut puis contexte,
 - Contexte puis statut,

Spécificité

- Clé dans le JSON = **icon_type**.

- Statut uniquement,
 - Flèche de tendance SLA,
 - Indicateur de la qualité de service,
 - Par défaut.
- **Contraintes** : la valeur choisie ne doit pas être la même que dans la zone en haut à droite.

- La **valeur par défaut** est configurable dans les fichiers de configuration du module de la météo (voir la page [Configuration de la disposition par défaut des widgets - webui-module-service-weather](#)).

Zone en haut à droite

Zone en haut a droite

Type d'icône

Statut puis contexte

Par défaut [Indicateur de la qualité de service]

Type d'icône

Permet de choisir quel type icône sera affiché sur la partie en haut à droite.

- **Valeurs possibles** :
 - Forcé à la configuration de l'Interface de Visualisation,
 - Statut puis contexte,
 - Contexte puis statut,
 - Statut uniquement,
 - Indicateur de la qualité de service,
 - Par défaut.
- **Contraintes** : la valeur choisie ne doit pas être le même que dans la zone de gauche.

Spécificité
<ul style="list-style-type: none"> • Clé dans le JSON = icon_type.
<ul style="list-style-type: none"> • La valeur par défaut est configurable dans les fichiers de configuration du module de la météo (voir la page Configuration de la disposition par défaut des widgets - webui-module-service-weather).

Zone SLA

Zone SLA

Afficher l'icône

Affiché Caché Par défaut [Caché]

Afficher l'icône

Permet d'afficher (ou non) l'icône de qualité de service sur la zone SLA.

- **Valeurs possibles** :
 - Affiché,
 - Caché,
 - Par défaut.

Spécificité
<ul style="list-style-type: none"> • Clé dans le JSON = show_icon .

- La **valeur par défaut** est configurable dans les fichiers de configuration du module de la météo (voir la page [Configuration de la disposition par défaut des widgets - webui-module-service-weather](#)).

Zone du nom

Zone du nom

Alignement vertical

Haut
 Milieu
 Bas
 Par défaut [Milieu]

Zoom du texte *(en pourcentage)*

Saisir un pourcentage
 Par défaut [100]

Nombre de ligne *(nombre supérieur ou égal à 1)*

Saisir un chiffre
 Par défaut [2]

Alignement vertical

Permet de définir le positionnement vertical du nom de l'élément dans les widgets.

- **Valeurs possibles :**
 - Haut,
 - Milieu,
 - Bas,
 - **Par défaut.**

Spécificité
<ul style="list-style-type: none"> • Clé dans le JSON = vertical_align.
<ul style="list-style-type: none"> • La valeur par défaut est configurable dans les fichiers de configuration du module de la météo (voir la page Configuration de la disposition par défaut des widgets - webui-module-service-weather).

Zoom du texte

Permet de changer la taille de la police du texte affiché.

Valeurs possibles :

- Un nombre entier positif,
 - **Contraintes :**
 - doit être un pourcentage (*nombre entier ex : 25 pour 25%, 300 pour 300%*).
 - Remarque :
 - une valeur trop petite rendra le texte illisible.
 - une valeur trop grande pourra être tronquée, car elle pourrait dépasser la taille donnée au widget séparateur.
- **Par défaut.**

Spécificité
<ul style="list-style-type: none"> • Clé dans le JSON = font_zoom_percent.
<ul style="list-style-type: none"> • La valeur par défaut est configurable dans les fichiers de configuration du module de la météo (voir la page Configuration de la disposition par défaut des widgets - webui-module-service-weather).

Nombre de lignes max

Permet de changer le nombre maximal de lignes sur lesquelles est affiché le nom.

- **Contraintes** : doit être un nombre entier positif.
- Remarque :
 - une valeur trop petite entrainera le remplacement de la fin du nom par "..."

Permet de changer la taille de la police du texte affiché.

Valeurs possibles :

- Un nombre entier positif,
 - Remarque :
 - une valeur trop petite peut entrainer le remplacement de la fin du nom par "..."
- **Par défaut.**

Spécificité
<ul style="list-style-type: none">• Clé dans le JSON = nb_lines_max.
<ul style="list-style-type: none">• La valeur par défaut est configurable dans les fichiers de configuration du module de la météo (voir la page Configuration de la disposition par défaut des widgets - webui-module-service-weather).