

Éditer un Groupe d'Hôtes

Sommaire

[Présentation](#)
[Créer un nouveau Groupe d'Hôtes](#)
[Ajouter ou Supprimer des membres](#)
 [Ajouter un membre](#)
 [Code couleur des membres](#)
[Ajouter un Hôte à un Groupe d'Hôtes](#)

Présentation

L'utilisation des Groupes d'Hôtes est très utile à différents niveaux:

- Les Administrateurs peuvent organiser et ranger les Hôtes par type, data center, application, famille, etc.
- Les Administrateurs peuvent appliquer des propriétés communes comme les Royaumes.

Vous pouvez accéder à la configuration des Groupes d'Hôtes en utilisant le lien dans le menu principal.

La page principale de la configuration des Groupes d'Hôtes se compose d'un tableau répertoriant tous les Groupes d'Hôtes existants.

Le tableau contient les informations suivantes:

- Son statut dans Staging (Nouveau, Différences détectées)
- Son état (Activé, Désactivé)
- Nom du Groupe d'Hôtes
- Membres du Groupe d'Hôtes
- Commentaire interne à l'interface de configuration
- Packs
- Informations de dernière modification (Auteur et date)
- Source de provenance

Une barre d'outils au-dessus du tableau donne différentes possibilités à l'administrateur:

- Activer, Désactiver, Supprimer, Dupliquer ou Importer d'une source les Groupes d'Hôtes sélectionnés



Ajouter un hôte comme membre d'un groupe, va modifier l'hôte en question pour lui ajouter le groupe dans sa liste de groupes.
Inversement, ajouter un groupe sur l'hôte, va modifier le groupe en question pour ajouter l'hôte dans les membres.

Créer un nouveau Groupe d'Hôtes

Pour créer un nouveau Groupe d'Hôtes, utiliser le bouton "Ajouter un nouveau Groupe d'Hôtes" situé dans le Menu Action sur la gauche.

Apparaît alors un formulaire de création d'un Groupe d'Hôtes.



Staging > Groupe d'utilisateur

Groupe d'utilisateur >

Général *

Propriété	Valeur
Nom *	
Membres (Utilisateurs)	-- Par défaut [Aucun] --
Membres (Modèles d'utilisateur)	-- Par défaut [Aucun] --
Activé	Vrai Faux Par défaut [Vrai]
Pack	

Commentaire interne à l'interface de configuration

Ce formulaire se compose d'un onglet contenant les champs suivants :

- Nom
 - Utilisé pour définir le nom du Groupe d'Hôtes
 - Ce champ est **obligatoire**
- Membres
 - Utilisé pour inclure les membres au Groupe d'Hôtes
 - Le champ est une liste déroulante qui vous permet de sélectionner les membres parmi les Hôtes existants
- Membre (ayant les modèles d'hôtes)
 - Utilisé pour inclure tous les hôtes héritant du modèle d'hôte spécifié dans le groupe
- Activé
 - Permet de spécifier si le groupe d'hôtes est activé
- Pack
 - Permet de placer le groupe dans un pack
- Commentaire interne à l'interface de configuration
 - Permet d'ajouter des informations optionnelles se rapportant au groupe d'hôte. Cette propriété est uniquement descriptive

Comme dans d'autres formulaires, le menu de gauche donne à l'Administrateur la possibilité de:

- Valider le nouveau Groupe d'Hôtes
- Annuler l'action
- Supprimer le Groupe d'Hôtes

Une fois validé, le nouveau Groupe d'Hôtes apparaîtra dans le tableau

Ajouter ou Supprimer des membres

Des membres peuvent être ajoutés soit en éditant le Groupe, soit en éditant [Les Hôtes](#) ou les Modèles d'hôtes.

Ajouter un membre

Pour ajouter un ou plusieurs membres, éditer dans un premier temps le Groupe de votre choix.

Ensuite, sur le Formulaire du Groupe d'Hôtes, sélectionnez les Hôtes que vous souhaitez ajouter dans le menu déroulant.

Les hôtes sont affichés en couleur en fonction de leurs statuts :

- Nouveau : L'hôte n'a pas encore été importé en zone de travail ni en staging

- En édition : L'hôte est en zone de travail, en cours de modification
- Inconnu : l'hôte désigné n'existe pas, ni en nouveau ni en zone de travail, ni en staging => Cela empêchera la mise en production

En plus des trois états précités, les hôtes peuvent cumuler les caractéristiques suivantes :

- Désactivé : L'hôte est désactivé. Cela
- Forcé à Aucun : la propriété "groupe d'hôtes" de l'hôte est définie sur "Aucun groupe". Si l'hôte est ajouté au groupe, le champ "groupe d'hôtes" sera modifié pour ajouter le groupe en question.



Staging > Groupe d'hôtes

Groupe d'hôtes >

Général *

Propriété	Valeur
Nom *	
Membres (Hôtes)	-- Par défaut [Aucun] --
Membres (ayant les modèles d'hôtes)	-- Par défaut [Aucun] --
Activé	Vrai Faux Par défaut [Vrai]
Pack	


Commentaire interne à l'interface de configuration

Si rien n'est signalé, alors l'hôte est en staging et son ajout ne provoquera aucune action.


Code couleur des membres

Les hôtes sont affichés en couleur en fonction de leurs statuts :


Un tag de couleur **noir** signifie que l'hôte en statut "Validé" dans le Staging



Un tag de couleur **jaune** signifie que l'hôte en statut "Nouveau".




Un tag de couleur **orange clair** signifie que l'hôte est en zone de travail, en cours de modification.




Un tag de couleur **rouge** signifie que l'hôte ajouté **n'existe pas ou n'existe plus**.


Un tag de couleur **orange foncé** signifie que l'hôte ajouté est désactivé.




Un tag de couleur **orange avec une "cartouche" bleu gris** signifie que l'hôte est désactivé et qu'il a pour valeur "**Aucun**" dans la propriété "Groupe d'hôte" est définie à la valeur "Aucun".





Un tag de couleur **orange avec une "cartouche" rayée jaune et gris** signifie que l'hôte est en statut "**No uveau**" dans la zone de travail, qu'il est désactivé et qu'il a pour valeur "**Aucun**" dans la propriété "Groupe d'hôte" est définie à la valeur "Aucun".



Un tag de couleur **orange avec une "cartouche" rayée orange clair, noir et bleu gris** signifie que l'hôte est en "**Edition (créé)**" dans la zone de travail, qu'il est désactivé et 'il a pour valeur "**Aucun**" dans la propriété "Groupe d'hôte" est définie à la valeur "Aucun".



Un tag de couleur **bleu gris** signifie que la propriété "groupe d'hôtes" de l'hôte est définie sur "Aucun". Si vous sauvegardez ce groupe d'hôte avec cette hôte, cela modifiera le champ "groupe d'hôtes" de le hôte pour y ajouter le groupe.



Ajouter un Hôte à un Groupe d'Hôtes

Pour rattacher un Hôte à un Groupe d'Hôtes, allez d'abord dans la page d'Hôte, puis cliquez sur l'Hôte de votre choix.

Le formulaire de l'Hôte apparaît, et vous offre la possibilité d'ajouter l'Hôte dans un ou plusieurs Groupe.



Staging > Hôte

Hôte > Validé Serveur-GEO-1

Général*

Données

[2 / 22]

Droits de l'utilisateur

Supervision

Checks [14]

Notifications

Expert

Propriété	Valeur	Venant des modèles
Nom *	Serveur-GEO-1	
Nom d'affichage pour l'interface de Visualisation <i>(Seulement utilisé pour la météo des services)</i>	Serveur-GEO-1 [Par défaut, le nom]	
Description	Serveur-GEO-1 [Par défaut, le nom]	
Adresse	Serveur-GEO-1 [Par défaut, le nom]	
Modèles d'hôte hérités	-- Valeurs sélectionnées -- http [1 check] x linux [13 checks] x	
Groupe d'hôtes	-- Par défaut [Aucun] -- 2 / 2	
Royaume	-- Par défaut [Aucun] --	
Impact métier	-- Forcé par défaut [Aucun] --	
Dépendances réseaux	-- Aucun -- GROUP1 groupe_a	
URL externe		