

# Éditer les valeurs par défaut - Widget Titre - Édition JSON - Météo

## Sommaire

[Concept](#)  
[Définir les valeurs par défaut du widget "titre" dans une météo](#)

## Concept

Pour éviter d'avoir à configurer toutes les valeurs, la plupart des champs de configuration utilisent une configuration par défaut.

- Le premier niveau est défini par l'administrateur Shinken dans des fichiers de configuration, qui sera utilisé pour toutes les météo.

( voir la page [Configuration de la disposition par défaut des widgets - webui-module-service-weather](#) )

- Le deuxième niveau se situe au niveau de la météo pour définir le comportement du **widget titre** pour cette météo **uniquement**.

## Définir les valeurs par défaut du widget "titre" dans une météo

Dans le chapitre "**layouts**" de la grille, il suffit de définir / compléter le chapitre "**title\_widget\_layout**" :

- Il ne faut définir que les valeurs pour lesquelles on souhaite mettre un paramètre par défaut;
- Certains paramètres ne peuvent pas avoir de valeur par défaut :
  - position\_x,
  - position\_y,
  - type,
  - label.

Pour connaître les valeurs à saisir pour ces paramètres, se référer au chapitre décrivant la configuration du contenu d'un widget ( voir la page [Widget Titre - Édition JSON - Météo](#) )

Si la valeur "**default**" est utilisée pour un paramètre qui l'accepte, la valeur sera alors celle présente dans le fichier de configuration du module "webui-module-service-weather".

( voir la page [Configuration de la disposition par défaut des widgets - webui-module-service-weather](#) )

## Exemple d'un widget titre

```
...
"grid_elements": [
  ...
],
"layouts" : {
  ...
  "title_widget_layout" : {
    "width" : "default",
    "height" : "default",
    "content" : {
      "layout" : {
        "information_to_display" : {
          "title_area" : {
            "text_color" : "#000000",
            "text_align" : "default",
            "font_zoom_percent" : "default"
          }
        }
      }
    }
  }
}
...
}
```