

Éditer les valeurs par défaut - Widget Séparateur - Édition visuelle - Météo

Sommaire

- Concept
- Interface d'édition
 - Dimensions
 - Largeur
 - Hauteur
 - Affichage des zones
 - À gauche
 - À droite
 - Zone de gauche
 - Pourcentage de la largeur
 - Zone de droite
 - Pourcentage de largeur
 - Zone du label
 - Alignement du texte
 - Couleur du texte
 - Zoom du texte

Concept

Pour éviter d'avoir à configurer toutes les valeurs, la plupart des champs de configuration utilisent une configuration par défaut.

- Le premier niveau est défini par l'administrateur Shinken dans des fichiers de configuration, qui sera utilisé pour toutes les météo.

(voir la page [Configuration de la disposition par défaut des widgets - webui-module-service-weather](#))

- Le deuxième niveau se situe au niveau de la météo pour définir le comportement du **widget séparateur** pour cette météo **uniquement**.

Les valeurs définies seront disponibles pour l'édition des widgets séparateurs (voir la page [Widget Séparateur - Édition visuelle - Météo](#))

Interface d'édition

Widget Séparateur



Dimensions

Largeur *(en nombre de cellule)*

- ☐ Saisir une largeur ☐ Toute la largeur ☒ Par défaut [Toute la largeur]

Hauteur *(en nombre de cellule)*

- ☐ Saisir une hauteur ☒ Par défaut [2]

Affichage des zones

A gauche

- ☐ Affiché ☐ Caché ☒ Par défaut [Affiché]

A droite

- ☐ Affiché ☐ Caché ☒ Par défaut [Affiché]

Zone de gauche

Pourcentage de la largeur *(% entre 0 et 100)*

- ☐ Saisir un pourcentage ☒ Par défaut [10]

Zone de droite

Pourcentage de la largeur *(% entre 0 et 100)*

- ☐ Saisir un pourcentage ☒ Par défaut [10]

Zone du label

Alignement du texte

- ☐ Gauche ☐ Milieu ☐ Droite ☒ Par défaut [Milieu]

Couleur du texte *(format compatible avec HTML : nom anglais, RGB, etc.)*

- ☐ Saisir une couleur ☒ Par défaut [#000000]

Zoom du texte *(en pourcentage)*

- ☐ Saisir un pourcentage ☒ Par défaut [100]

Dimensions

Dimensions

Largeur (en nombre de cellule)

☐ Saisir une largeur ☐ Toute la largeur ☒ Par défaut [Toute la largeur]

Hauteur (en nombre de cellule)

☐ Saisir une hauteur ☒ Par défaut [2]

Largeur

Permet de modifier la largeur.

- Valeurs possibles :
 - Un nombre entier positif,
 - Contraintes :
 - doit être inférieur à la largeur de la grille.
 - Toute la largeur,
 - Par défaut.

Spécificité

- Clé dans le JSON = **width**.
- La valeur par défaut est configurable dans les fichiers de configuration du module de la météo (voir la page [Configuration de la disposition par défaut des widgets - webui-module-service-weather](#)).

Hauteur

Permet de modifier la hauteur.

- Valeurs possibles :
 - Un nombre entier positif,
 - Contraintes :
 - doit être inférieur à la hauteur de la grille.
 - Par défaut.

Spécificité

- Clé dans le JSON = **height**.
- La valeur par défaut est configurable dans les fichiers de configuration du module de la météo (voir la page [Configuration de la disposition par défaut des widgets - webui-module-service-weather](#)).

Affichage des zones

Affichage des zones

A gauche

☐ Affiché ☐ Caché ☒ Par défaut [Affiché]

A droite

☐ Affiché ☐ Caché ☒ Par défaut [Affiché]

À gauche

Permet d'afficher (ou non) la zone gauche :

- Valeurs possibles :
 - Affiché,
 - Caché,

Spécificité

- Par défaut.

- Clé dans le JSON = **displayed**.
- La **valeur par défaut** est configurable dans les fichiers de configuration du module de la météo (voir la page [Configuration de la disposition par défaut des widgets - webui-module-service-weather](#)).

À droite

Permet d'afficher (*ou non*) la zone droite :

- Valeurs possibles :
 - Affiché,
 - Caché,
 - Par défaut.

Spécificité

- Clé dans le JSON = **displayed**.
- La **valeur par défaut** est configurable dans les fichiers de configuration du module de la météo (voir la page [Configuration de la disposition par défaut des widgets - webui-module-service-weather](#)).

Zone de gauche

Zone de gauche

Pourcentage de la largeur (% entre 0 et 100)

☐ Saisir un pourcentage ☒ Par défaut [10]

Pourcentage de la largeur

Permet de changer la Taille que la zone de gauche va occuper.

Valeurs possibles :

- Un nombre entier positif,
 - Contraintes :
 - doit être un pourcentage (*nombre entier compris entre 0 et 100*).
- Par défaut.



Si la valeur de la zone droite et gauche ajoutée à celle du texte est supérieure à 100%, un ratio entre les valeurs est appliqué (*inscrire 100 et 100 centrera le texte*)

Spécificité

- Clé dans le JSON = **width_percent**.
- La **valeur par défaut** est configurable dans les fichiers de configuration du module de la météo (voir la page [Configuration de la disposition par défaut des widgets - webui-module-service-weather](#)).

Zone de droite

Zone de droite

Pourcentage de largeur (% entre 0 et 100)

☐ Saisir un pourcentage ☒ Par défaut [10]

Pourcentage de largeur

Permet de changer la Taille que la zone de droite va occuper.

Valeurs possibles :

- Un nombre entier positif,
 - Contraintes :
 - doit être un pourcentage (*nombre entier compris entre 0 et 100*).

Spécificité

- Par défaut.



Si la valeur de la zone droite et gauche ajoutée à celle du texte est supérieure à 100%, un ratio entre les valeurs est appliqué (*inscrire 100 et 100 centrera le texte*)

- Clé dans le JSON = **width_perc ent**.
- La **valeur par défaut** est configurable dans les fichiers de configuration du module de la météo (voir la page [Configuration de la disposition par défaut des widgets - webui-module-service-weather](#)).

Zone du label

Zone du label

Alignement du texte

☐ Gauche ☐ Milieu ☐ Droite ☒ Par défaut [Milieu]

Couleur du texte (format compatible avec HTML : nom anglais, RGB, etc.)

☒ blue ☐ Par défaut [#000000]

Zoom du texte (en pourcentage)

☐ Saisir un pourcentage ☒ Par défaut [100]

Alignement du texte

Permet de choisir l'alignement du texte.

Valeurs possibles :

- Milieu,
- Gauche,
- Droite,
- Par défaut.

Spécificité

- Clé dans le JSON = **text_align**.
- La **valeur par défaut** est configurable dans les fichiers de configuration du module de la météo (voir la page [Configuration de la disposition par défaut des widgets - webui-module-service-weather](#)).

Couleur du texte

Permet de changer la couleur du texte affiché.

Valeurs possibles :

- Une couleur,
 - Contraintes :
 - doit respecter l'un des formats suivants :
 - format RGB (ex : `rgb( 255, 255, 255 )`),
 - format hexadécimal HTML (ex : `#000000`),
 - nom de couleur en anglais (ex : `red`).
 - Les caractères " , ; et ' sont interdits.
- Par défaut.

Spécificité

- Clé dans le JSON = **text_color**.
- La **valeur par défaut** est configurable dans les fichiers de configuration du module de la météo (voir la page [Configuration de la disposition par défaut des widgets - webui-module-service-weather](#)).

Zoom du texte

Permet de changer la taille de la police du texte affiché.

Valeurs possibles :

- Un nombre entier positif,

Spécificité

- **Contraintes :**
 - doit être un pourcentage (*nombre entier ex : 25 pour 25%, 300 pour 300%*).
- Remarque :
 - une valeur trop petite rendra le texte illisible.
 - une valeur trop grande pourra être tronquée, car elle pourrait dépasser la taille donnée au widget séparateur.
- **Par défaut.**

- Clé dans le JSON = **font_zoom_percent**.

- La **valeur par défaut** est configurable dans les fichiers de configuration du module de la météo (voir la page [Configuration de la disposition par défaut des widgets - webui-module-service-weather](#)).