

Module webui-enterprise

Sommaire

- [Description](#)
- [Activation du module](#)
- [Configuration](#)
 - [Exemple de fichier de configuration](#)
 - [Détails des sections composant le fichier de configuration](#)
 - [Identification du module](#)

Description

Le module "webui-enterprise" est un module interne à Shinken et ne doit être en aucun cas modifié.

Activation du module

Le module `webui-enterprise` est un module qui peut être activé seulement sur le démon broker.

- L'activation du module s'effectue en ajoutant le nom de ce module dans le fichier de configuration du démon broker.
- Pour ce faire, ouvrir le fichier de configuration du broker à l'emplacement `/etc/shinken/brokers/nom_du_broker.cfg`, et ajouter le nom de votre module "webui-enterprise".

Exemple: par défaut, nous livrons un module dont le nom est "webui-enterprise":

```
define brokers {
    [...]
    modules          Module 1, Module 2, Module 3, webui-enterprise
    [...]
}
```

Pour prendre en compte le changement de configuration, redémarrer l'Arbiter:

```
service-shinken-arbiter restart
```

Configuration

La configuration du module se trouve par défaut dans le fichier `/etc/shinken/modules/webui-enterprise.cfg`

- Vous trouverez aussi systématiquement un exemple dans `/etc/shinken-user-example/configuration/daemons/brokers/modules/webui-enterprise/webui-enterprise-example.cfg`

Exemple de fichier de configuration

```

=====
# webui-enterprise
=====
# Modules that can load this module:
# - WebUI
# This module is mandatory for the WebUI module
# NOTE: DO NOT EDIT THIS MODULE
=====

define module {
    module_name    webui-enterprise
    module_type    webui_enterprise
}

```

Détails des sections composant le fichier de configuration

Identification du module

Il est possible de définir plusieurs instances de module de type "webui-enterprise" dans votre architecture Shinken.

- Chaque instance devra avoir un nom unique.

Nom	Type	Unité	Défaut	Commentaire
module_name	Texte	---	webui-enterprise	Nous vous conseillons de choisir un nom en fonction de l'utilisation du module pour que votre configuration soit simple à maintenir. Doit être unique.
module_type	Texte	---	webui_enterprise	Ne peut être modifié.