

# Configuration ( Synchronizer )

## Sommaire

[synchronizerd.ini](#)  
[synchronizer.cfg](#)  
[synchronizer\\_cfg\\_overload.cfg](#)  
[synchronizer-master.cfg](#)  
[Répertoire monitoring\\_policy/](#)  
[Répertoire resource.d/](#)

La configuration du Synchronizer est découpé en plusieurs fichiers

## synchronizerd.ini

Il est situé dans le répertoire **/etc/shinken/daemons/**

Ce fichier sert uniquement à stocker le nom du démon, pour la phase de pré-lancement.



Sauf indication contraire du support, ne modifiez pas ce fichier.

## synchronizer.cfg

Le chemin complet du fichier est **/etc/shinken/synchronizer.cfg**

Ce fichier a pour objectif de contenir les paramètres globaux du fonctionnement des Synchronizers :

- Configuration du canal de communication vers le démon ( port, SSL, ... )
- Configuration de l'interface graphique ( port, sécurisation )
- L'accès à la base MongoDB,
- Le niveau de log ( au démarrage du démon ),
- le chiffrement de la base du Synchroniser,
- ...

Le détail de tous les paramètres se trouve dans la page suivante : [Paramètres globaux \( synchronizer.cfg \)](#)



Sauf indication contraire du support, ne modifiez pas ce fichier.

Utiliser le fichier `synchronizer_cfg_overload.cfg` pour surcharger les valeurs ( cf chapitre ci-dessous )

## synchronizer\_cfg\_overload.cfg

Le chemin complet du fichier est **/etc/shinken-user/configuration/daemons/synchronizers/synchronizer\_cfg\_overload.cfg**

Ce fichier permet de surcharger les paramètres par défaut du Synchronizer, ou si nécessaire d'ajouter des paramètres supplémentaires.

- Le contenu de ce fichier est expliqué dans la page suivante : [Surcharge des paramètres du démon \( synchronizer\\_cfg\\_overload.cfg \)](#)

## synchronizer-master.cfg

Le chemin complet du fichier est **/etc/shinken/synchronizers/synchronizer-master.cfg**

Ce fichier permet de définir le nom, les modules, les sources et tagueurs que le Synchronizer doit charger.

- Le fonctionnement de ce fichier se trouve dans la page : [Définition du démon \( synchronizer-master.cfg \)](#)

## Répertoire **monitoring\_policy/**

Lors de la définition de la politique de supervision ( définition d'hôtes, utilisateurs,... ), certaines valeurs par défaut de l'application peuvent être choisies par l'Administrateur Shinken.

- Cette configuration se fait dans le répertoire : **/etc/shinken-user/configuration/monitoring\_policy/**.
- il contient plusieurs répertoires qui permettent la modification le comportement de certains éléments ou leur valeur par défaut ( actuellement, seulement pour les hôtes et les utilisateurs ) .

- Ces paramétrages sont valables pour toute la configuration ( Synchronizer et Arbiter ).

L'explication sur fonctionnement des fichiers de ce dossier, et dans quel cas les utiliser, se trouve dans la page [Définition des propriétés des éléments \( Répertoire éléments \)](#)

## Répertoire **resource.d/**

Shinken Entreprise utilise un système de variable dynamique utilisable pour la politique de supervision ( voir [Les Variables \( Remplacement dynamique de contenu - Anciennement les Macros \)](#) )

- Cette configuration se fait dans le répertoire **/etc/shinken/resource.d/**
- Ces valeurs par défaut sont valables pour toute la configuration ( Synchronizer, mais aussi Arbiter ).
- Le fonctionnement des données globales est expliqué dans la page suivante : [Données globales \( Répertoire resource.d \)](#)