

Utilisation de l'interface de Configuration

Concepts

L'interface graphique de configuration permet de configurer facilement les éléments de votre supervision Shinken Entreprise.

L'interface de configuration est un module du [Synchronizer](#). Il présente les données traitées par le Synchronizer.

Cela permet de simplifier les actions suivantes:

- Lister, ajouter, chercher, supprimer, cloner, activer/désactiver des éléments de la configuration
- Montrer visuellement les héritages :
 - Modèles d'hôtes attachés aux hôtes
 - Modèles de checks attachés aux checks ou dédiés à des modèles d'hôtes
 - Modèles d'utilisateurs attachés aux utilisateurs
- Mettre en évidence les erreurs de configuration sans impacter l'environnement de production
- Importer facilement des objets existant dans Shinken Entreprise (Fichiers de configuration, Active Directory, VMWare, Analyse réseau, Analyse de serveur)
- Proposer les différences (nouveaux éléments ou modifications) détectées par le module d'auto configuration qui peut être facilement acceptées ou refusées.
- Préparer sa configuration via la zone de travail et pouvoir soumettre des ajouts, des modifications, des suppressions d'hôtes
- Permettre la mise en place/maintenance des éléments supervisés de manière collaborative avec la Zone de travail.

Table des matières

Architecture

L'interface de configuration sépare en 4 **espaces de données** les éléments de votre supervision :

- **Espace de Production:**
 - Où est stockée la configuration des éléments supervisés qui est utilisée par l'Arbiter.
- **Espace de Staging ("Anti-chambre" de la production)**
 - Ce que l'interface de configuration présente ce qui peut être édité.
 - Lors du passage en production, une comparaison entre la base de Staging et de Production, et les différences sont décrites.
- **Espace de Zone de travail:**
 - Où sont stockées les modifications faites par les utilisateurs sur leurs hôtes sans qu'elles n'aient d'impact sur les futures mises en production.
 - Quand un utilisateur est satisfait, il peut soumettre ses propositions via le processus de validation pour qu'elles soient présentes en Staging.
 - Actuellement, seuls les hôtes peuvent être édité via la zone de travail.
- **Espace d'import:**
 - Où **Les Modules de détection et de qualification** écrivent leurs objets destinés à être importés dans Staging.
 - Elle est mise à jour à chaque import, analyse ou écoute.
 - Elle n'est pas consultable.

Notes sur la compatibilité des navigateurs Web



L'interface de Visualisation est supportée par les navigateurs suivants:

- Internet Explorer 11 et plus récent
- Google Chrome 56 et plus récent
- Mozilla Firefox 54 et plus récent

