

Comment les utiliser pour importer des éléments

L'interface des sources

Après avoir terminé la [Configuration d'une source](#), il est possible de la manipuler via la [Page Principale](#) de l'interface de configuration. Il est possible de faire les actions suivantes :

- Activer ou désactiver la source. Si cette source possède un intervalle d'import, ceux-ci seront lancés à intervalle réguliers.
- Lancer un import manuel, afin d'obtenir des objets de configuration.
- Changer l'ordre des sources (par drag and drop). En cas de conflit entre les propriétés d'éléments provenant de sources différentes, la source la plus haute sera prioritaire.

Collecteur 

Ordre	Nom	Activé	État	Prochain import	Forcer l'import	Éléments	Résultat	Le dernier import
1	cfg-file-shinken	☒	Ok	Dans 2 min		507	OK: Le fichier de configuration /etc/shinken/local-import.cfg a été correctement chargé.	Il y a 2 min
2	cfg-file-nagios	☐	Désactivé					
3	active-dir-example	☐	Désactivé					
4	sync-vmware	☐	Désactivé					
5	openldap-example	☐	Désactivé					
8	discovery	☒	Ok	Dans 59 sec		6		Il y a 4 min
172.16.0.0/24 ☒ Actif 172.16.0.0/24								
10	syncui	☒	Ok			643	OK: la source syncui a été correctement chargée.	

Annotations : "Eléments importés" pointe vers le nombre 507. "Import manuel" pointe vers le bouton de force d'import de la source discovery.

Un import réussi fera apparaître des éléments. La source a également une sortie permettant d'avertir en cas d'éventuels problèmes durant l'import.


Après import, les objets importés sont fusionnés lorsque nécessaire (par exemple, si deux sources importent des hôtes de même adresse), en respectant leur ordre.

Le résultat est comparé à la base de Staging, pour faire apparaître les éléments en Nouveau et Différence. Ces éléments sont prêts à être importés dans Staging.

Mise à jour de Staging

Les éléments en Nouveau et Différence sont affichés dans les [Listes des éléments](#). Il est possible de les filtrer pour n'afficher que ces objets.

Dans la page principale, les compteurs sont des raccourcis pour afficher ces listes déjà filtrées.



Les objets en Nouveau sont affichés tels qu'ils seraient importés dans Staging, dans la liste des éléments et dans la [Page Eléments](#).


Les objets en Différence sont affichés tels qu'ils sont dans Staging, mais avec la liste des valeurs qui seront modifiées par application des différences.

Ces modifications apparaissent au survol du label vert de Différence dans la liste des éléments, ou dans l'onglet de différence des objets dans la page éléments.

Pour appliquer ces différences dans Staging, il suffit alors de sélectionner les éléments en Nouveau ou en Différence, puis de sélectionner l'[Action de masse](#) adéquat.

Alternativement, dans la page d'édition d'un objet, un onglet Différences liste ces différences et un bouton bleu "Différences" permet de les appliquer dans Staging.

Les éléments en Nouveau sont affichés tel qu'ils seront importés dans Staging, et le bouton "Import" permet de les importer dans Staging.



Type	Actif	Classe	Statut dans la zone de travail	Nom	Pack
Différence	Active	Check appliqué à l'hôte	check for macro_resolver cas01 \$KEY\$	[no_regression_test_pack import]	
Cli d'import	Propriété	Valeur validée	Valeur proposée	De	
pack	Pack	[no_regression_test_pack import]	[no_regression_test_pack]	+ cfg-file-no_regression_test_pack-import	

