

Portail en lecture / Portail en écriture

Si vous n'êtes pas familier avec le fonctionnement et l'édition d'un check, il vous est vivement conseillé de lire la documentation des checks.

Principe: Général

La surcharge est un mécanisme permettant de réécrire localement une partie de la configuration d'un check au niveau de chaque hôte. Cette surcharge s'applique sur les données et les propriétés d'un check.

Ce mécanisme intervient dans la problématique suivante : Un hôte avec des checks est proposé à la supervision d'un équipement mais la configuration des checks ne convient pas à la situation. Au lieu de créer de nouveaux checks et entraîner à la longue un trop grand nombre de checks, il suffit de surcharger les propriétés ou les données des checks directement sur l'hôte.

Accéder à la surcharge

La surcharge est accessible dans l'onglet "Checks" de la page d'édition d'un hôte ou d'un modèle d'hôte en activant le mode surcharge de l'onglet.



? Unknown Attachment

Présentation visuelle

Le formulaire de la surcharge reprend les mêmes propriétés de l'édition du checks et est composé de 4 sections:

- La barre de navigation est composée des mêmes onglets que dans l'édition d'un élément.
- La partie édition est coupée en trois sections:
 - Le nom des propriétés
 - Champs d'édition
 - La valeur original du check

? Unknown Attachment

Surcharger une propriété

Ouvrir le formulaire de surcharge

Lorsque le mode "Surcharge" est activé dans l'onglet "Checks", des boutons "Activer la surcharge" ou "Surchargé" apparaissent.

En cliquant dessus cela ouvrira le formulaire de surcharge.

? Unknown Attachment

Réaliser une surcharge

La surcharge se fait en saisissant ou en sélectionnant une valeur sur une propriété ou une donnée comme vous pourriez le faire sur une édition classique d'un élément.

Une fois faite, la valeur de surcharge apparaîtra en bleu et la valeur original du check apparaîtra en grisé.


? Unknown Attachment


Par défaut, se sont les valeurs original du check (en violet) qui sont prise en compte


Revenir à la valeur initial du check

Pour supprimer une surcharge que sur une propriétés ou une données, il faut :

- Pour un champ texte, supprimer la saisie.
- Pour un champ sélecteur (simple ou multiple), sélectionner dans la liste des options, l'option "-- Valeur du check --"
- Pour les autres types de champ, il faut cliquer sur le bouton "Valeur du check"

 ? Unknown Attachment

 ? Unknown Attachment

 ? Unknown Attachment



? Unknown Attachment

Attention, l'icône de balai supprimera toutes les surcharges réalisées sur le check.

Les compteurs

Le plus

La surcharge dans les modèles