

# Nom d'affichage des propriétés des éléments ( Répertoire `elements_default_properties` )

## Sommaire

- Contexte
- Propriété URL externe ( `notes_url` )
  - Exemple de modification
    - Affichage dans l'interface de configuration
    - Affichage dans l'interface de visualisation
  - Format d'écriture

## Contexte

Shinken permet dans certains cas de modifier dans les interfaces ( "*Configuration*" et "*Visualisation*" ):

- le nom d'affichage d'une propriété.
- les valeurs

Ces modifications sont configurables grâce au fichier `/etc/shinken-user/configuration/monitoring_policy/elements/elements_default_properties/default_properties_configuration.cfg`.

- ( *Un fichier d'exemple est disponible : `/etc/shinken-user-example/configuration/monitoring_policy/elements/elements_default_properties/default_properties_configuration.cfg`.* )
- S'agissant d'un texte, celui-ci doit être traduit dans les langues couvertes par Shinken.
- Le mot-clé pour définir le nom de propriété est `[DISPLAY_TEXT: LANG]`, où "`LANG`" peut valoir :
  - `fr` pour le français
  - `en` pour l'anglais



**Remarque** : seule la propriété suivante est modifiable :

- URL externe ( `notes_url` ) :
  - Le nom de la propriété.

Redémarrer l'Arbiter et le Synchronizer pour que les changements soient pris en compte.

```
service-shinken-arbiter restart
```

```
service-shinken-synchronizer restart
```

## Propriété URL externe ( `notes_url` )

Il est possible de changer le nom d'affichage de la propriété "`notes_url`" ( *visible par défaut sous le nom "`Url externe`"* ). En effet, selon l'utilisation, un texte plus explicite que le nom par défaut peut s'avérer nécessaire.

### Exemple de modification

Afficher "*Documentation*" au lieu de "*Url externe*".

#### Affichage dans l'interface de configuration

URL externe




`http://doc.shinken-solutions.com/`

Documentation



`http://doc.shinken-solutions.com/`

#### Affichage dans l'interface de visualisation



## Format d'écriture

Pour modifier les valeurs d'affichage de la propriété "URL externe", décommenter et modifier les lignes **DISPLAY\_TEXT**.

Exemple :

```
# #
#      NOTES_URL DISPLAY TEXT
CONFIGURATION      #
# #

#  /\ Only alphanumeric characters, spaces,
hyphens, apostrophes and underscores are allowed /\
\
#  /\      Only 80 characters allowed      /\
\
#[DISPLAY_TEXT:fr] notes_url=Url externe
#[DISPLAY_TEXT:en] notes_url=External URL
```

```
# #
#      NOTES_URL DISPLAY TEXT
CONFIGURATION      #
# #

#  /\ Only alphanumeric characters, spaces,
hyphens, apostrophes and underscores are allowed /\
\
#  /\      Only 80 characters allowed      /\
\
 [DISPLAY_TEXT:fr] notes_url=Documentation
[DISPLAY_TEXT:en] notes_url=Documentation
```