

# Les modèles

## Sommaire

[Les types de modèles](#)  
[Création d'un modèle](#)

## Contexte

Shinken permet dans certains cas de modifier dans les interfaces ( "Configuration" et "Visualisation" ):

- le texte des valeurs des propriétés

Ces modifications sont configurables grâce au fichier `/etc/shinken-user/configuration/monitoring_policy/elements/elements_default_properties/default_properties_configuration.cfg`.

- ( Un fichier d'exemple est disponible : `/etc/shinken-user-example/configuration/monitoring_policy/elements/elements_default_properties/default_properties_configuration.cfg` . )
- S'agissant d'un texte, il doit être traduit dans les langues couvertes par Shinken.
- Le mot-clé pour définir le texte des valeurs des propriétés est `[PROPERTY_VALUE__DISPLAY_TEXT: LANG]`, où "LANG" peut valoir :
  - **fr** pour le français
  - **en** pour l'anglais

**Remarque** : seule la propriété suivante est modifiable :

- Impact métier ( `business_impact` ) :
  - Les valeurs de la propriété.

Redémarrer l'Arbiter et le Synchronizer pour que les changements soient pris en compte.

### Error rendering macro 'excerpt-include'

No link could be created for 'Fichier de configuration ( shinken.cfg )'.

### Error rendering macro 'excerpt-include'

No link could be created for 'Configuration ( Synchronizer )'.

## Propriété "Impact métier" ( `business_impact` )

Il est possible de modifier le texte affiché de chaque valeur de la propriété "**business\_impact**" ( *Impact Métier* dans l'interface ).

## Exemple de modification

Afficher "Plomb, Fer, Bronze, Argent, Or, Platine" au lieu de "\*", \*\*, \*\*\*, \$\$\$\$ \$\$\$\$\$ \$\$\$\$\$\$".

### Affichage dans l'interface de configuration

? Unknown Attachment

? Unknown Attachment

### Affichage dans l'interface de visualisation

? Unknown Attachment

? Unknown Attachment

## Format d'écriture

Pour modifier les valeurs, il faut :

- décommenter
- et modifier les lignes PROPERTY\_VALUE\_\_DISPLAY\_TEXT.

Exemple :

```

# #
# BUSINESS IMPACT DISPLAY TEXT
CONFIGURATION PER VALUE #
# #

# /\ Only alphanumeric characters, spaces
and _-*$!? are allowed /\
# /\ Only 80 characters allowed /\
\

# fr #

#[PROPERTY_VALUE__DISPLAY_TEXT:fr]
business_impact_0=*
#[PROPERTY_VALUE__DISPLAY_TEXT:fr]
business_impact_1=**
#[PROPERTY_VALUE__DISPLAY_TEXT:fr]
business_impact_2=***
#[PROPERTY_VALUE__DISPLAY_TEXT:fr]
business_impact_3=$$$$
#[PROPERTY_VALUE__DISPLAY_TEXT:fr]
business_impact_4=$$$$$
#[PROPERTY_VALUE__DISPLAY_TEXT:fr]
business_impact_5=$$$$$$

# en #

#[PROPERTY_VALUE__DISPLAY_TEXT:en]
business_impact_0=*
#[PROPERTY_VALUE__DISPLAY_TEXT:en]
business_impact_1=**
#[PROPERTY_VALUE__DISPLAY_TEXT:en]
business_impact_2=***
#[PROPERTY_VALUE__DISPLAY_TEXT:en]
business_impact_3=$$$$
#[PROPERTY_VALUE__DISPLAY_TEXT:en]
business_impact_4=$$$$$
#[PROPERTY_VALUE__DISPLAY_TEXT:en]
business_impact_5=$$$$$$

```

```

# #
# BUSINESS IMPACT DISPLAY TEXT
CONFIGURATION PER VALUE #
# #

# /\ Only alphanumeric characters, spaces
and _-*$!? are allowed /\
# /\ Only 80 characters allowed /\
\

# fr #

[PROPERTY_VALUE__DISPLAY_TEXT:fr]
business_impact_0=Plomb
[PROPERTY_VALUE__DISPLAY_TEXT:fr]
business_impact_1=Fer
[PROPERTY_VALUE__DISPLAY_TEXT:fr]
business_impact_2=Bronze
[PROPERTY_VALUE__DISPLAY_TEXT:fr]
business_impact_3=Argent
[PROPERTY_VALUE__DISPLAY_TEXT:fr]
business_impact_4=Or
[PROPERTY_VALUE__DISPLAY_TEXT:fr]
business_impact_5=Platine

# en #

[PROPERTY_VALUE__DISPLAY_TEXT:en]
business_impact_0=Plumb
[PROPERTY_VALUE__DISPLAY_TEXT:en]
business_impact_1=Iron
[PROPERTY_VALUE__DISPLAY_TEXT:en]
business_impact_2=Bronze
[PROPERTY_VALUE__DISPLAY_TEXT:en]
business_impact_3=Silver
[PROPERTY_VALUE__DISPLAY_TEXT:en]
business_impact_4=Gold
[PROPERTY_VALUE__DISPLAY_TEXT:en]
business_impact_5=Platinum

```