

Zone d'entête

Sommaire

Concept

- Editer le nom d'une liste
 - Filtre rapide
 - Action de masse
 - Définir une période d'arrêt
 - Supprimer une période de maintenance
 - Supprimer les périodes de maintenance actives
 - Forcer le résultat à un statut
 - Prise en compte d'un élément
 - Vérifier à nouveau le statut
 - Rafraîchir la liste
 - Appliquer les changements
 - Sauvegarder la liste
 - Exporter en fichier CSV
- ### Contrôle d'accès

Éditer un widget séparateur

Ajouter un screen de toutes les zones du séparateur

Afficher les zones

Le widget séparateur comprend deux zones qui sont affichables ou non :

- Zone de gauche (`left_area`)
- Zone de droite (`right_area`)

Correspond à la clé **displayed** de la partie **left_area** ou **right_area** dans le JSON.

Spécificité



Si afficher est cocher, le zone sera afficher dans la prévisualisation et pourra être configuré.



La valeur est sélectionnée avec un bouton radio parmi les valeurs suivantes : affiché, caché, défaut.

Prévisualisation

Un widget séparateur de prévisualisation est présent en bas du formulaire, il contient toutes les zones configurables. La configuration est accessible en cliquant sur leur roue crantée respective.

screen du preview séparateur

Spécificité



Un clic sur une roue crantée affiche la partie du formulaire correspondante à cette zone.

Configuration des différentes zones

Zone de gauche et zone de droite

La zone de gauche et la zone de droite contiennent le même paramètre de configuration.

Pourcentage de largeur

Définie la taille en pourcentage que la zone va prendre par rapport au total de la taille du widget.

Correspond à la clé **width_percent** de la partie **left_area** ou **right_area** dans le JSON.

Spécificité



La valeur doit être un nombre entier positif compris entre 0 et 100.

Zone du titre

Le label

Le label correspond au texte affiché sur le séparateur.

Spécificité

Correspond à la clé **label** de la partie **title_area** dans le JSON.



La saisie d'une valeur est obligatoire.



La taille maximale est de 300 caractères.

La couleur du texte

Ce paramètre permet de changer la couleur du label.

Correspond à la clé **text_color** de la partie **title_area** dans le JSON.

Spécificité



La valeur peut être : le nom en anglais d'une couleur ou une couleur sous format HTML (*valeur hexadécimale*).



Des caractères sont interdits : [" ; ']

L'alignement du texte

Ce paramètre permet de changer la position du label.

Correspond à la clé **text_align** de la partie **title_area** dans le JSON.

Spécificité



La valeur est sélectionnée avec un bouton radio parmi les valeurs suivantes : droite, gauche, milieu, défaut.

Le choix de l'alignement à droite donne ce rendu :

? Unknown Attachment

Le choix de l'alignement au droite donne ce rendu :

? Unknown Attachment

Le choix de l'alignement à gauche donne ce rendu :

? Unknown Attachment

Le pourcentage de zoom de la police

Définit le pourcentage de zoom de la police.

Correspond à la clé **font_zoom_percent** de la partie **title_area** dans le JSON.

Spécificité



La valeur doit être un nombre entier positif.