

Editer une escalade

Sommaire

[Principe](#)
[Onglet Général](#)

Éditer un widget séparateur

Ajouter un screen de toutes les zones du séparateur

Afficher les zones

Le widget séparateur comprend deux zones qui sont affichables ou non :

- Zone de gauche (`left_area`)
- Zone de droite (`right_area`)

Correspond à la clé **displayed** de la partie **left_area** ou **right_area** dans le JSON.

Prévisualisation

Un widget séparateur de prévisualisation est présent en bas du formulaire, il contient toutes les zones configurables. La configuration est accessible en cliquant sur leur roue crantée respective.

[screen du preview séparateur](#)

Configuration des différentes zones

Zone de gauche et zone de droite

La zone de gauche et la zone de droite contiennent le même paramètre de configuration.

Pourcentage de largeur

Définie la taille en pourcentage que la zone va prendre par rapport au total de la taille du widget.

Correspond à la clé **width_percent** de la partie **left_area** ou **right_area** dans le JSON.

Zone du titre

Le label

Le label correspond au texte affiché sur le séparateur.

Correspond à la clé **label** de la partie **title_area** dans le JSON.

La couleur du texte

Ce paramètre permet de changer la couleur du label.

Spécificité



Si **afficher** est coché, le zone sera afficher dans la prévisualisation et pourra être configuré.



La valeur est sélectionnée avec un bouton radio parmi les valeurs suivantes : **affiché**, **caché**, **défaut**.

Spécificité



Un clic sur une roue crantée affiche la partie du formulaire correspondante à cette zone.

Spécificité



La valeur doit être un nombre entier positif compris entre 0 et 100.

Spécificité



La saisie d'une valeur est obligatoire.



La taille maximale est de 300 caractères.

Spécificité

Correspond à la clé **text_color** de la partie **title_area** dans le JSON.



La valeur peut être : le nom en anglais d'une couleur ou une couleur sous format HTML (*valeur hexadécimale*).



Des caractères sont interdits : [" ; ']

L'alignement du texte

Ce paramètre permet de changer la position du label.

Correspond à la clé **text_align** de la partie **title_area** dans le JSON.

Spécificité



La valeur est sélectionnée avec un bouton radio parmi les valeurs suivantes : droite, gauche, milieu, défaut.

Droite

? Unknown Attachment

Centre

? Unknown Attachment

Gauche

? Unknown Attachment

Le pourcentage de zoom de la police

Défini le pourcentage de zoom de la police.

Correspond à la clé **font_zoom_percent** de la partie **title_area** dans le JSON.

Spécificité



La valeur doit être un nombre entier positif.