

# Modifier ou créer un Groupe d'Hôtes

## Sommaire

[Présentation](#)  
[Créer un nouveau Groupe d'Hôtes](#)  
[Ajouter ou Supprimer des membres](#)  
    [Ajouter un membre au Groupe](#)  
    [Ajouter un Hôte à un Groupe d'Hôtes](#)

## Présentation

L'utilisation des Groupes d'Hôtes est très utile à différents niveaux:

- Les Administrateurs peuvent organiser et ranger les Hôtes par type, data center, application, famille, etc.
- Les Administrateurs peuvent appliquer des propriétés communes comme les Royaumes.

Vous pouvez accéder à la configuration des Groupes d'Hôtes en utilisant le lien dans le menu principal.

La page principale de la configuration des Groupes d'Hôtes se compose d'un tableau répertoriant tous les Groupes d'Hôtes existants.

Le tableau contient les informations suivantes:

- Son statut dans Staging (Nouveau, Différences détectées)
- Son état (Activé, Désactivé)
- Nom du Groupe d'Hôtes
- Membres du Groupe d'Hôtes
- Commentaire interne à l'interface de configuration
- Packs
- Informations de dernière modification (Auteur et date)
- Source de provenance

Une barre d'outils au-dessus du tableau donne différentes possibilités à l'administrateur:

- Activer, Désactiver, Supprimer, Dupliquer ou Importer d'une source les Groupe d'Hôtes sélectionnés



Ajouter un hôte comme membre d'un groupe, va modifier l'hôte en question pour lui ajouter le groupe dans sa liste de groupes. Inversement, ajouter un groupe sur l'hôte, va modifier le groupe en question pour ajouter l'hôte dans les membres.

## Créer un nouveau Groupe d'Hôtes

Pour créer un nouveau Groupe d'Hôtes, utiliser le bouton "Ajouter un nouveau Groupe d'Hôtes" situé dans le Menu Action sur la gauche.

Apparaît alors un formulaire de création d'un Groupe d'Hôtes.

Ce formulaire se compose d'un onglet contenant les champs suivants :

- Nom
  - Utilisé pour définir le nom du Groupe d'Hôtes
  - Ce champ est **obligatoire**
- Membres
  - Utilisé pour inclure les membres au Groupe d'Hôtes
  - Le champ est une liste déroulante qui vous permet de sélectionner les membres parmi les Hôtes existants
- Membre (ayant les modèles d'hôtes)
  - Utilisé pour inclure tous les hôtes héritant du modèle d'hôte spécifié dans le groupe
- Activé
  - Permet de spécifier si le groupe d'hôtes est activé
- Pack
  - Permet de placer le groupe dans un pack
- Commentaire interne à l'interface de configuration
  - Permet d'ajouter des informations optionnelles se rapportant au groupe d'hôte. Cette propriété est uniquement descriptive

Comme dans d'autres formulaires, le menu de gauche donne à l'Administrateur la possibilité de:

- Valider le nouveau Groupe d'Hôtes
- Annuler l'action
- Supprimer le Groupe d'Hôtes

Une fois validé, le nouveau Groupe d'Hôtes apparaîtra dans le tableau

## Ajouter ou Supprimer des membres


Des membres peuvent être ajoutés soit en éditant le Groupe, soit en éditant [Les Hôtes](#) ou les Modèles d'hôtes.

### Ajouter un membre au Groupe

Pour ajouter un ou plusieurs membres, éditer dans un premier temps le Groupe de votre choix.

Ensuite, sur le Formulaire du Groupe d'Hôtes, sélectionnez les Hôtes que vous souhaitez ajouter dans le menu déroulant. Les hôtes sont affichés en couleur en fonction de leur statuts :

- Nouveau : L'hôte n'a pas encore été importé en zone de travail ni en staging
- En édition : L'hôte est en zone de travail, en cours de modification
- Inconnu : l'hôte désigné n'existe pas, ni en nouveau, ni en zone de travail, ni en staging => Cela empêchera la mise en production



En plus des trois états pré-cités, les hôtes peuvent cumuler les caractéristiques suivantes :

- Désactivé : L'hôte est désactivé. Cela
- Forcé à Aucun : la propriété "groupe d'hôtes" de l'hôte est définie sur "Aucun groupe". Si l'hôte est ajouté au groupe, le champs "groupe d'hôtes" sera modifié pour ajouter le groupe en question.

Si rien n'est signalé, alors l'hôte est en staging et son ajout ne provoquera aucune action.

### Ajouter un Hôte à un Groupe d'Hôtes

Pour rattacher un Hôte à un Groupe d'Hôtes, allez d'abord dans la page d'Hôte, puis cliquez sur l'Hôte de votre choix.

Le formulaire de l'Hôte apparaît, et vous offre la possibilité d'ajouter l'Hôte dans un ou plusieurs Groupe.

**Zone de travail**

Mise dans la Zone de Travail - Mon hôte

| Général                 | Propriété                      | Valeur                                    |
|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Durées [0]              | Nom *                          | Mon hôte                                  |
| Droits de l'utilisateur | Description                    | [ Par défaut, le nom ]                    |
| Séparation              | Adresse                        | [ Par défaut, le nom ]                    |
| Checks [0]              | Modèles d'écritures            |                                           |
| Notifications           | Ajouter dans le groupe d'hôtes | [ Par défaut - Aucun - ]                  |
| Espert                  | Royaume                        | [ Par défaut - Aucun - ]                  |
|                         | Impact métier                  | Services                                  |
|                         | Dépendances / ressource        | Hostings<br>Pays<br>termpack-hostgroup    |
|                         | URL externe                    |                                           |
|                         | Activé                         | Vrai Faux Automatique [ Par défaut Vrai ] |