

# Module synchronizer-module-database-backup

## Sommaire

- Description
- Activation du module
- Configuration
  - Exemple de fichier de configuration
  - Détails des sections composant le fichier de configuration
    - Identification du module
    - Fréquence de sauvegarde
    - Période de travail
    - Emplacement et nom des sauvegardes
    - Rétention des données

## Concept

Cette section détaille les différents paramètres par défaut qu'il est possible de configurer pour le widget titre.

Les valeurs par défaut sont celles qui s'appliqueront au widget lors de sa création et avant sa personnalisation ( voir la page [Editer un widget Titre - Météo](#) )

## Édition du widget titre

? Unknown Attachment

## Dimensions

? Unknown Attachment

## Largeur

Permet de saisir la largeur pour le widget titre.

- **Valeurs possibles :**
  - Un nombre entier positif
  - Toute la largeur
  - Par défaut : Toute la largeur,

### Spécificité

- Clé dans le JSON = **layouts.title\_widget\_layout.width**.
- La **valeur par défaut** est configurable dans la météo ou dans les fichiers de configuration du module de la météo ( voir la page [Concept et paramétrage des widgets - Edition - Météo](#) ).

## Hauteur

Permet de saisir la hauteur pour le widget séparateur.

- **Valeurs possibles :**
  - Un nombre entier positif
  - Par défaut : 2

### Spécificité

- Clé dans le JSON = **layouts.title\_widget\_layout.height**.

- La **valeur par défaut** est configurable dans la météo ou dans les fichiers de configuration du module de la météo ( voir la page [Concept et paramétrage des widgets - Edition - Météo](#) ).

## Zone du label



## Couleur du texte

Permet de changer la couleur du texte affiché sur le titre.

- Par défaut : #000000 ( *texte en noir* )
- **Contraintes :**
  - doit respecter l'un des formats suivants :
    - format RGB ( *ex : rgb( 255, 255, 255 )* ),
    - format hexadécimal HTML ( *ex : #000000* ),
    - nom de couleur en anglais ( *ex : red* ).
  - Les caractères " ; et ' sont interdits.

### Remarque :

- Clé dans le JSON = **text\_color**.
- La **valeur par défaut** est configurable dans la météo ou dans les fichiers de configuration du module de la météo ( voir la page [Concept et paramétrage des widgets - Edition - Météo](#) ).

## Alignement du texte

Permet de choisir l'alignement du texte sur le titre.

- **Valeurs possibles :**
  - Milieu ( *alignement centré* ),
  - Gauche ( *alignement à gauche* ),
  - Droite ( *alignement à droite* ),
  - Par défaut ( *alignement soit à gauche, soit centré, soit à droite, en fonction de la configuration* ).

### Remarque :

- Clé dans le JSON = **text\_align**.
- La **valeur par défaut** est configurable dans la météo ou dans les fichiers de configuration du module de la météo ( voir la page [Concept et paramétrage des widgets - Edition - Météo](#) ).

## Zoom du texte

Permet de changer la taille de la police du texte affiché sur le titre ( *en pourcentage* ).

- Par défaut : 100 ( % )
- **Contraintes :** doit être un pourcentage ( *nombre entier, ex : 25 pour 25%, 300 pour 300%* ).
- **Remarque :**
  - une valeur trop petite rendra le texte illisible.
  - une valeur trop grande pourra être tronquée, car elle pourrait dépasser la taille donnée au widget séparateur.

### Remarque :

- Clé dans le JSON = **font\_zoom\_percent**.
- La **valeur par défaut** est configurable dans la météo ou dans les fichiers de configuration du module de la météo ( voir la page [Concept et paramétrage des widgets - Edition - Météo](#) ).