

Module webui-enterprise

Sommaire

[Description](#)
[Activation du module](#)
[Configuration](#)
 [Exemple de fichier de configuration](#)
 [Détails des sections composant le fichier de configuration](#)
 [Identification du module](#)

Description

Le module "webui-enterprise" est un module interne à Shinken et ne doit être en aucun cas modifié.

Activation du module

Le module webui-enterprise est un module qui peut être activé seulement sur le démon broker.

- L'activation du module s'effectue en ajoutant le nom de ce module dans le fichier de configuration du démon broker.
- Pour ce faire, ouvrir le fichier de configuration du broker à l'emplacement **/etc/shinken/brokers/nom_du_broker.cfg**, et ajouter le nom de votre module "webui-enterprise".

Exemple: par défaut, nous livrons un module dont le nom est "webui-enterprise":

```
define brokers {  
    [...]   
    modules                Module 1, Module 2, Module 3, webui-enterprise  
    [...]   
}
```

Pour prendre en compte le changement de configuration, redémarrer l'Arbiter:

```
service shinken-arbiter restart
```

Configuration

La configuration du module se trouve par défaut dans le fichier **/etc/shinken/modules/webui-enterprise.cfg**

- Vous trouverez aussi systématiquement un exemple dans **/etc/shinken-user-example/configuration/daemons/brokers/modules/webui-enterprise/webui-enterprise-example.cfg**

Exemple de fichier de configuration

```

=====
# webui-enterprise
=====
# Modules that can load this module:
# - WebUI
# This module is mandatory for the WebUI module
# NOTE: DO NOT EDIT THIS MODULE
=====

define module {

    module_name      webui-enterprise
    module_type      webui_enterprise
}

```

Détails des sections composant le fichier de configuration

Identification du module

Il est possible de définir plusieurs instances de module de type "webui-enterprise" dans votre architecture Shinken.

- Chaque instance devra avoir un nom unique.

Nom	Type	Unité	Défaut	Commentaire
module_name	Texte	---	webui-enterprise	Nous vous conseillons de choisir un nom en fonction de l'utilisation du module pour que votre configuration soit simple à maintenir. Doit être unique.
module_type	Texte	---	webui_enterprise	Ne peut être modifié.