

Receiver - GLOBAL - Les logs généraux à tous les démons

Sommaire

- Logs d'informations sur le démon
 - Logs au démarrage du démon
 - Log de la version
 - Log de la date de démarrage du démon
 - Log de l'encodage utilisé par le démon
 - Log des variables d'environnement
 - Des variables de localisation sont absentes
 - Des variables de configuration de Python sont absentes
 - L'allocateur mémoire jemalloc est désactivé, ou sa configuration est absente
 - Logs quotidiens (à minuit)
 - Log de la version
 - Log de la date de démarrage du démon
 - Log de l'encodage utilisé par le démon
 - Log des variables d'environnement
 - Des variables de localisation sont absentes
 - Des variables de configuration de Python sont absentes
 - L'allocateur mémoire jemalloc est désactivé, ou sa configuration est absente
- Décalage d'heure entre le démon et le système détecté
- Gestion des ressources
 - Libération périodique des ressources
 - Libération des ressources requise suite à une opération spécifique
 - Restitution des ressources inutilisées au système d'exploitation

Contexte

Il peut être nécessaire de changer le nom des propriétés affichées dans l'UI de Configuration et de Visualisation.

- Ce renommage va pouvoir être défini dans le fichier `/etc/shinken-user/configuration/monitoring_policy/elements/elements_default_properties/default_properties_configuration.cfg`
- Comme il s'agit d'un texte, il doit être traduit dans les langues couvertes par Shinken.
- Le mot clef pour définir les noms de propriété est `[DISPLAY_TEXT:LANG]` ou lang peut valeur
 - **fr** pour le français
 - **en** pour l'anglais



Remarque :

- Actuellement, seul le nom de la propriété "note_url" peut être modifiée.

Propriété notes_url

Nous permettons de changer le nom d'affichage de la propriété "notes_url", car suivant votre utilisation, vous aurez peut-être besoin un texte plus explicite que le nom par défaut.

- Exemple: au lieu de "*Url externe*", vous voudrez peut-être afficher "*Les documentations*"

Décommentez les 2 lignes contenant `DISPLAY_TEXT` et saisissez le texte voulu après `notes_url=`

/etc/shinken-user/configuration/monitoring_policy/elements/elements_default_properties/default_properties_configuration.cfg

```
*****
# This file contains DEFAULT VALUES for properties configuration.
#
*****

=====
#==== notes_url label configuration =====
#==== /\ Only alphanumeric characters allowed /\ =====
#==== /\ Only 80 characters allowed /\ =====
# [DISPLAY_TEXT:fr] notes_url=Url externe
# [DISPLAY_TEXT:en] notes_url=External url
=====
```