

CVE-2021-4034 - Faille dans le paquet polkit (non installé par défaut) (2022)

La configuration du Synchronizer est découpée en plusieurs fichiers :

- Le fichier `/etc/shinken/daemons/synchronizerd.ini` qui permet au script de démarrage de Shinken de connaître le nom du Synchronizer. Ce fichier est modifié par Shinken et vous n'avez pas besoin de le modifier.
- Le fichier `/etc/shinken/synchronizer.cfg` contient le paramétrage du démon qui sera lancé sur le serveur :
 - Il contient, entre autres, la configuration du port du démon, la sécurisation de ce port (SSL), la configuration de l'interface (port et sécurisation) l'accès à la base MongoDB, le niveau de log, le chiffrement de la base, ...
 - Vous pouvez trouver tous les paramètres dans la page suivante : [Synchronizer - Configuration des paramètres du démon](#)
 - **Ce fichier peut être modifié par l'installateur Shinken et les commandes.** Il est donc préférable de ne pas ajouter de paramétrage dans ce fichier mais d'utiliser le fichier suivant qui permet de surcharger et ajouter des paramètres.
- Le fichier `/etc/shinken-user/configuration/daemons/synchronizers/synchronizer_cfg_overload.cfg` permet d'ajouter des paramètres supplémentaires ou surcharger les paramètres par défaut du Synchronizer :
 - Le contenu de ce fichier est expliqué dans la page suivante : [Synchronizer - Surcharge des paramètres du démon](#)
- Le fichier `/etc/shinken/synchronizers/synchronizer-master.cfg` permet de définir le nom du Synchronizer, les modules, les sources et les taggers qu'il va utiliser
 - Le fonctionnement de ce fichier se trouve dans la page suivante : [Synchronizer - Définition du démon](#)
- Le dossier `/etc/shinken-user/configuration/default_element_properties/` permet de définir la valeur par défaut de certaines propriétés pour chaque type d'élément (un fichier par type d'élément)
 - Ces valeurs par défaut sont valables pour toute la configuration (Synchronizer mais aussi Arbiter)
 - La page suivante explique comment utiliser et dans quel cas utiliser ces fichiers : [Synchronizer - Définition des valeurs par défaut des éléments](#)
- Le dossier `/etc/shinken/resource.d/` permet de définir les variables globales qui seront utilisées dans toute la configuration (Synchronizer mais aussi Arbiter)
 - Le fonctionnement des données globales est expliqué dans la page suivante : [Synchronizer - Données globales](#)