

# shinken-synchronizer ( Modèle d'hôte )

## Sommaire

[Contexte](#)  
[Description du modèle](#)  
  [Checks](#)  
  [Paramètre du check](#)  
  [Détail des commandes](#)  
[Description des erreurs de Synchronizer - \\$KEY\\$ - Alive](#)  
  [Erreur de surcharge des disques de logs](#)  
  [Erreur de vol de CPU](#)  
  [Erreur d'un démon bloqué, qui doit être redémarré](#)  
  [Le démon a bloqué une tentative de chargement d'objet malveillant](#)  
  [Le démon est en cours d'arrêt](#)

## Contexte

Le modèle **shinken-synchronizer-db** vous permet de superviser la base de données du démon Synchronizer ( voir la page [Le Synchronizer](#) ) .

## Sommaire des checks

Nom	Description
Synchronizer - DB - Connection	Vérifie le temps de connexion à la base de données ( voir la page <a href="#">Synchronizer - DB - Connection</a> )
Synchronizer - DB - Last Flush Time	Vérifie la durée du dernier "Flush" de la base de données ( voir la page <a href="#">Synchronizer - DB - Last Flush Time</a> )
Synchronizer - DB - Open Connections	Vérifie le taux d'utilisation de la base de données. ( voir la page <a href="#">Synchronizer - DB - Open Connections</a> )

## Les données

### Les données communes pour tous les checks

*Pas de données communes.*

### Les données spécifiques



\* En fonction de l'ordre des modèles affectés : Si le modèle **shinken-broker** est placé avant le modèle **shinken-synchronizer**, les données seront à modifier sur le modèle **shinken-broker**.

Nom	Modifiable sur	Unité	Défaut	Valeur par défaut à l'installation de Shinken	Description
DB_PORT	shinken-synchronizer  OU *  shinken-broker	---	27017	<b>27017</b>	Configuration du port de communication avec la base de données.

DB_CONNECTION_METHOD	shinken-synchronizer  OU *  shinken-broker	---	ssh	<b>ssh</b>	Méthode de connexion au serveur MongoDB ( "direct" ou "ssh" )
DB_SSH_USER	shinken-synchronizer  OU *  shinken-broker	---	shinken	<b>shinken</b>	Utilisateur distant avec lequel se connecter au serveur hébergeant MongoDB
DB_SSH_KEY	shinken-synchronizer  OU *  shinken-broker	---	~/ssh/id_rsa	<b>~/ssh/id_rsa</b>	Clé SSH privée permettant la connexion au serveur hébergeant MongoDB
DB_SSH_TUNNEL_TIMEOUT	shinken-synchronizer  OU *  shinken-broker	secondes	5	<b>5</b>	Temps avant le déclenchement d'un timeout lors de la connexion ssh avec la base de données

## Les données DFE ( Duplicate Foreach )

*Pas de données DFE pour ce modèle.*

## Comment appliquer un modèle d'hôte à un hôte

**Error rendering macro 'excerpt-include'**

No link could be created for 'Comment appliquer un modèle d'hôte à un hôte - Pack shinken'.