

Editer les Eléments (hôte, clusters, checks, utilisateurs ...)

Organisation des pages

Chaque page de la configuration d'éléments est organisée de la même manière .

Elle est divisée en 2 sections :

- Une section centrale, composée de différents onglets permettant d'accéder aux différents paramètres de l'objet.
- Une section latérale, permettant d'effectuer différentes actions sur l'objet (Sauvegarder, Supprimer par exemple), ainsi qu'une zone d'aide contextuelle détaillant la signification des différents champs rencontrés dans la zone de configuration.

Effectuer dans la Zone de travail | Effectuer dans Staging

Retour | Supprimer

Légende
* (étoile): Propriété obligatoire
Violet: Valeur héritée [nom de modèle]

Aide [Activé]
Clé d'import: enabled
Permettre que cet élément soit pris en compte lors du passage de Staging en Production.
Cette propriété n'est pas héritable.
Aide contextuelle

Hôte > Validé dev-poller

Général *	Propriété	Valeur	Venant des modèles
Données [22]	Nom *	dev-poller	
Droits de l'utilisateur	Description	dev-poller [Par défaut, le nom]	
Supervision	Adresse	192.168.1.30	
Checks [15]	Modèles d'hôte hérités	-- Valeurs sélectionnées --	
Notifications	Ajouter dans le groupe d'hôtes	-- Par défaut [Aucun] --	
Expert	Royaume	-- Par défaut [All] --	
	Impact métier	-- Par défaut [Aucun] --	
	Dépendances réseaux	-- Valeurs sélectionnées et héritées des modèles --	
	URL externe		
	Liste des URL externes		
	Format fichier Cfg		
	Activé	Vrai Faux Par défaut [me]	
	Pack		

Zone de configuration

Menu Action

Ce menu propose l'accès aux actions principales pour sauvegarder, annuler, supprimer, soumettre dans Staging, ou annuler les modifications de l'objet sélectionné

- Le bouton **Sauvegarder** fait apparaître l'objet comme étant "En édition (créé ou modifié)" en zone de travail dans le cas des hôtes, ou bien apparaissent directement en Staging pour les autres objets.
- Le bouton **Annuler**, chaque changement fait après la dernière sauvegarde sera perdu .
- Le bouton **Supprimer** place l'objet dans l'état "En édition (supprimé)" pour les hôtes et supprime définitivement les autres objets, après confirmation.
- Pour les hôtes, les boutons **Soumettre dans Staging / Soumettre avec un commentaire** sont disponibles et permettent de proposer à un administrateur Shinken les modifications effectuées. Après validation par ce dernier, l'hôte sera prêt à être passé en production. Le bouton **Soumettre avec un commentaire** permet en outre d'ajouter un commentaire à destination de l'administrateur Shinken qui validera les modifications.
- **Restaurer dans Staging** annule les modifications faites dans la zone de travail et repasse l'élément à son état de staging.

Effectuer dans la Zone de travail | Effectuer dans Staging

Sauvegarder | Annuler | Supprimer | Soumettre dans Staging | Soumettre avec un commentaire | Restaurer depuis Staging

Ajouter un commentaire lors de la soumission
Suppression des checks inutiles
Soumettre avec un commentaire

Labels de configuration d'éléments

Le type, le statut et le nom de l'élément sont présentés en haut de cet écran.

Étant nombreuses, les propriétés des éléments sont réparties par catégorie dans les onglets.

La liste des catégories sera différente en fonction du type d'élément sélectionné .
La présentation est toujours la même :

- Une liste des propriétés reliées à la catégorie
- Une ligne contenant toujours les 3 même colonnes :
 - Nom de la propriété
 - Valeur de la propriété
 - Valeur héritée du modèle
(seulement pour les hôtes, checks et contacts)

Note:

- Les valeurs en mauve sont celles par défaut ou héritées d'un modèle.
- Les valeurs en noir sont définies spécifiquement pour cet objet

The screenshot shows a configuration page for 'dev-poller' under the 'Hôte > Validé' section. The page is divided into four main columns: 'Catégories' (left sidebar), 'Propriétés' (properties), 'Champs d'édition' (edit fields), and 'Information de l'héritage' (inheritance information).

Propriétés (Properties):

- Nom *: dev-poller
- Description: dev-poller [Par défaut, le nom]
- Adresse: 192.168.1.30
- Modèles d'hôte hérités: -- Valeurs sélectionnées --
- Ajouter dans le groupe d'hôtes: -- Par défaut [Aucun] --
- Royaume: -- Par défaut [All] --
- Impact métier: -- Par défaut [Aucun] --
- Dépendances réseaux: -- Valeurs sélectionnées et héritées des modèles --
- URL externe: -- Par défaut [Aucun] --
- Liste des URL externes: -- Par défaut [Aucun] --
- Format fichier Cfg: -- Par défaut [Aucun] --
- Activé: Vrai
- Pack: -- Par défaut [Aucun] --

Champs d'édition (Edit Fields):

- Linux [10 checks] x
- shinken-poller [2 checks] x
- major-host x
- dev-poller-template x
- 192.168.1.57
- 192.168.1.49
- DEV-BDX
- 192.168.1.57
- 192.168.1.49
- DEV-BDX

Information de l'héritage (Inheritance Information):

- Hérite du modèle \$\$\$\$ [Modèle major-host]
- Hérite du modèle [Modèle major-host]
- 192.168.1.57
- 192.168.1.49
- DEV-BDX

Présentation des différents type de champs

Champ de texte

- L'étoile "*" signifie que la propriété doit être renseigné, la laissé vide provoquera une pastille erreur (cf Avertissement de configuration invalide)
- Pour forcer l'utilisation de la valeur par défaut et ne pas prendre la valeur héritée il est possible de mettre la valeur "null" dans le champ.

The image shows a text field labeled 'Nom *' with a required field indicator (star). The field contains the value 'dev-poller'.

Champ de sélection simple

- Sélection des valeurs
 1. Cliquer sur l'option pour la sélectionner
 2. Rentrer une valeur dans le champ de recherche pour filtrer les éléments
- Cliquer sur la flèche située à gauche de la valeur sélectionnée pour ouvrir l'élément dans un nouvel onglet.

The image shows a simple selection field with a search bar labeled 'Rechercher' and a list of options. The selected value is '2 / 2'.

- Uniquement disponible si la valeur est un élément de la configuration (Hôtes, checks, etc ...)

i Le compteur de recherche est à 2/2, uniquement, car les trois premières entrées sont des entrées spéciales, non recherchable. (identifiables car elles sont entre "--")

La valeur "-- Par défaut [Toujours] --" (en violet) signifie qu'aucune valeur spécifique est présente sur l'élément courant et que si la propriété aura soit la valeur qui provient d'un modèle soit la valeur par défaut.

La valeur "-- Forcé par défaut [Toujours] --" signifie que la valeur par défaut sera utilisée en ignorant la présence éventuelle d'une valeur provenant d'un modèle.

NB: cette entrée ne sera pas disponible pour les champs qui n'ont pas d'héritage comme la propriété "Modèles d'hôte hérités"



La valeur "-- Toujours --" signifie que la valeur "Toujours" sera utilisée en ignorant la présence éventuelle d'une valeur provenant d'un modèle.

Il faut bien que "Toujours" est une valeur spéciale pour une propriété, les valeurs peuvent être différente suivant les propriétés:


ex: "Aucun", "Tout le monde", "Personne", "check-host-alive", etc ...

Champ de sélection multiple

- Sélection des valeurs
 1. Cliquer sur l'option pour la sélectionner
 2. Rentrer un valeur dans le champ de recherche pour filtrer les éléments
- La sélection sur les champs multiple crée des tags
 - a. Cliquer sur le nom d'un tag permet d'ouvrir l'élément dans un nouvel onglet.
 - i. Uniquement disponible si la valeur est un élément de la configuration (Hôte, checks, etc ...)



- b. Cliquer sur la croix d'un tag pour le supprimer.



- Le  est décrit dans la page [Héritage additif \(le +\)](#).

i L'option "-- Valeurs sélectionnées et héritées des modèles --" signifie le plus sera allumé et donc prendra les valeurs de l'héritage en plus des valeurs sur l'élément


Drag & drop

L'ordre des tags des champs de sélection multiple peuvent être modifié. Pour cela, il suffit de faire un glisser déposer pour changer l'ordre des tags.

Le changement d'ordre des tags peut avoir une importance pour certaines propriétés (Modèles d'hôtes hérités, etc), car cela peut avoir un impact sur la réalisation de la supervision.


Bouton de réglage

- Choisir l'une des 3 valeurs possibles (Vrai, Faux, Valeur héritée ou Valeur par défaut)




Jauge horizontale

- Déplacer le curseur sur la valeur souhaitée.
- Cliquer sur le bouton de droite "Défaut" (ou "Forcé par défaut" si héritage existant) pour rétablir la valeur par défaut.



Case à cocher simple

- Cliquer sur le bouton de droite "Défaut" (ou "Forcé par défaut" si héritage existant) pour rétablir la valeur par défaut.



Case à cocher multiple

- Cliquer sur les cases à cocher peut interagir avec les autres cases du groupe
- Cliquer sur le bouton de droite "Défaut" (ou "Forcé par défaut" si héritage existant) pour rétablir la valeur par défaut.



Ligne multiple de configuration

Les propriétés qui sont une somme d'objet (Liste des URL externes, Périodes de temps, Période de temps avancées, Règles de sortie, ...) auront un fonctionnement général analogue avec pour chaque ligne leur spécificité propre.

Fonctionnement général

- Présence d'un bouton "+" pour rajouter des lignes de configuration
- Chaque ligne possèdera un balai pour se supprimer
- Si la propriété devait être importée via un fichier .cfg, elle devrait être écrite comme cela
Il vous suffit de faire un copié collé.



Fonctionnement Spécifique (Les Hôtes)

- Nom de l'url
- adresse de l'url
- Icône affichés dans l'UI de visualisation
- Type d'affichage (Nouvelle onglet, Pop-up, Caché)



Fonctionnement Spécifique (Périodes de temps)

1. Jour dans le mois
2. Le mois (optionnel)
3. La période de temps spécifique
4. export csv

deuxième 1 de Mai 2 02:00-18:00 3 monday 2 may 02:00-18:00 4

Fonctionnement Spécifique (Périodes de temps avancée)

1. Définition
2. période de temps

day 1-15 1 09:00-15:00 2

Fonctionnement Spécifique (Modulation de résultat)

1. Statut trouvé
2. Expression Régulière sur le résultat (optionnel)
3. Statut modulé

Si WARNING 1 & Expression Régulière (optionnel) 2 alors CRITICAL 3

Informations contextuelles

Ce panneau est utilisé pour présenter 2 types d'informations :

- Légende : information expliquant l'affichage de la page.
- Aide contextuelle :
 - Placer la souris sur la propriété à décrire
 - L'aide présente toutes les informations disponibles sur la propriété

Aide [Adresse]

Clé d'import: address

Cette propriété permet de définir l'adresse de l'hôte. Habituellement, il s'agit de l'adresse IP, bien que cela puisse être n'importe quelle valeur (pour peu qu'elle soit utile pour la détermination du statut de l'hôte). Vous pouvez utiliser un FQDN pour

Avertissements de configuration invalide

Certains avertissements ou erreurs sont détectés directement par l'interface de configuration.



Il peut s'agir, entre autres :

- D'une boucle dans l'utilisation de modèles
- D'un champ string n'acceptant certain caractère (caractères spéciaux, entier, etc...)
- D'une référence vers un élément inexistant ou désactivé
- Des checks problématiques
- D'une donnée non renseignée (clé DuplicateForEach vide)


Ces erreurs sont mises en évidence en temps réel dans l'interface utilisateur :

- orange pour les avertissements
- rouge pour les erreurs

ces pastilles sont présentes dans l'ensemble du chemin qui vous permet de pointer sur le problème.



Certains compteurs peuvent avoir des bulles d'aides explicatives à propos de l'origine de leur présence.



Certains cas de configuration peuvent faire apparaître un tag en dessous du nom de la propriété, ce tag sera toujours accompagné d'une bulle d'information

