

Zone d'entête - événements

Sommaire

- Filtre de période de temps
- État de la liste des événements
 - Icônes de notifications de changements
 - La notification sonore
 - La notification visuelle de clignotement
- Paramétrages des notifications spécifique à la liste des événements
 - Sauvegarder (ou annuler) les changements
- Filtre rapide
- Rafraîchir la liste
- Appliquer les changements
- Sauvegarde de la liste des événements
- Exporter en fichier CSV
 - Phase 1 - Préparation
 - Phase 2 - Récupération
 - Erreur de connexion avec le serveur lors de la récupération
 - Phase 3 - Génération du CSV
 - Annuler l'export



Tous les événements Live 

Du au

Filtre rapide

 Sauvegarder

Export (CSV)

Filtre de période de temps

Il est possible de filtrer les événements sur une période de temps (depuis une date de début et/ou jusqu'à une date de fin).

Pour cela, il faut préciser les dates et les heures de la date de début et/ou de la date de fin.

 Si aucune date n'est définie dans le champ "Du" alors par défaut la date affiché prendra les dernières 24 heures.

- l'icône  permet de revenir à l'affichage par défaut (événements des derniers 24 heures).

Pour définir la période de temps, il faut tout d'abord cliquer sur la zone des dates pour faire apparaître le calendrier et les champs de configuration de l'heure.

Du 2023-01-12 16:30:00 

au



avec l'heure local

Du 2023-10-02 15:26:00 

(Local) 16:26:00

au



Cliquer sur les icônes "calendrier" pour définir les dates puis modifier les champs d'heure à votre convenance.

Appuyer sur le bouton "Appliquer" pour activer le filtre de période.

Du 2023-01-12 

au



16 : 30

HH : MM

État de la liste des événements

La liste d'événements peut se trouver dans l'un des deux états suivants :

Live

- L'état **Live** : dans cet état, la liste est rafraîchie automatiquement toutes les 30 secondes avec les nouveaux événements.

Lorsque les dates sont en cours de modifications, ou quand vous écrivez une nouvelle valeur dans un champ de tri du tableau, le rafraîchissement se désactive.



- L'état **Liste figée** : dans cet état, la liste n'est plus mise à jour.
 - Cet état survient lorsque le rafraîchissement automatique est désactivé ou bien lorsqu'une période d'affichage est définie.

Liste figée

Icônes de notifications de changements

Les notifications des changements pour la liste des événements seront activées s'il y a un ou plusieurs changements après un **rafraîchissement**.

Un **changement** pour une liste des événements est l'arrivée d'un nouvel élément (*hôte, cluster ou check*) dans la liste.

À chaque **rafraîchissement**, les changements sont remis à zéro.

La notification sonore

Les notifications sonores sont activées si l'icône  est affichée.

- Si après un **rafraîchissement** au moins un **changement** est détecté, le son sera joué seule fois (*même s'il y a plusieurs changements*).
- Ce son ne sera plus joué jusqu'au prochain **rafraîchissement**.



 Si vous n'entendez pas de son, il faut regarder:

- L'icône, si elle est grisée , un survol avec la souris vous permettra d'en identifier la raison.
- Vérifier que le son est bien activé sur l'ordinateur.
- Vérifier que le son est bien activé pour le navigateur.
- Activer la lecture automatique des sources audio dans les paramètres de votre navigateur (voir pour [Chrome](#), voir pour [Firefox](#)).

 Seul l'onglet actif est rafraîchi. Si l'onglet n'est pas visible (*ou réduit*) les notifications sonores ne seront pas jouées.

La notification visuelle de clignotement

Les notifications visuelles de clignotements sont activées si l'icône  est affichée.

- Si après un **rafraîchissement**, un ou plusieurs **changements** sont détectés, l'icône s'allumera  et les éléments, qui ont changé, clignoteront.
- Contrairement aux notifications sonores, les notifications visuelles de clignotement peuvent être rejouées en cliquant sur l'icône.

Paramétrages des notifications spécifique à la liste des événements

En cliquant sur l'icône  présente à gauche du groupe de boutons d'édition, vous ouvrez un écran de paramétrage permettant d'activer ou désactiver les notifications spécifiquement pour le portail sur lequel vous vous trouvez.

Ce paramétrage est commun à tous les utilisateurs.

- Après votre sauvegarde,
- L'activation ou la désactivation d'une notification sera prise en compte pour tous les utilisateurs au prochain rafraîchissement de leur affichage.



- Sonore  : active les notifications sonores.
- Silencieux  : désactive les notifications sonores.
- Par défaut   *Par Défaut [Silencieux]* : prends la valeur définie par votre organisation (*silencieux dans notre exemple*).

Notifications

Son

☐  Sonore
 ☐  Silencieux
 ☒  *Par Défaut [Silencieux]*

Clignotement

☐  Activé
 ☐  Désactivé
 ☒  *Par Défaut [Activé]*

- Clignotement activé  : active le clignotement.
- Clignotement désactivé  : désactive le clignotement.
- Par défaut   *Par Défaut [Activé]* : prends la valeur définie par votre organisation (*activé dans notre exemple*).



Les préférences utilisateurs supplantent les préférences définies sur la vue (voir [Barre de navigation](#), dans le chapitre "Préférences utilisateurs", pour la définition de ces préférences).

Notifications

Son

☒  Sonore
 ☐  Silencieux
 ☐  *Par Défaut [Silencieux]*

Remarque :

les notifications sonores sont désactivées dans votre profil utilisateur

Clignotement

☒  Activé
 ☐  Désactivé
 ☐  *Par Défaut [Activé]*

Remarque :

les notifications visuelles sont désactivées dans votre profil utilisateur

Sauvegarder (ou annuler) les changements

Aucun élément à sauvegarder, le bouton est grisé.

✓ Sauvegarder



La sauvegarde ne sera pas effectuée si le nom de la liste n'est pas saisie (*vide*).

En cliquant sur le bouton "Sauvegarder", une barre de progression apparaît pour indiquer que la sauvegarde est en cours.

Sauvegarde en cours

✓ Sauvegarder

Export (CSV)

Sauvegarde en cours...

A la fin de la sauvegarde un message apparaît sous les boutons pour indiquer si la sauvegarde s'est correctement déroulé ou non.


Sauvegarde réussi

✓ Sauvegarder

Export (CSV)

Enregistrement réussi


En cas d'échec de la sauvegarde, cliquer sur [Voir le détail](#), vous indiquera la cause de l'échec.



Filtre rapide

Le filtre rapide est un outil de confort qui permet de rechercher un mot clé sur l'ensemble des colonnes visibles de la liste sur cette page :

- Si la liste contient plusieurs pages, il ne cherchera que sur cette page.
- Cela permet de faire une recherche rapide sans réinterroger le serveur.
- Si besoin, vous pouvez agrandir le nombre d'éléments affichés par page dans la liste (Voir la page : [Zone de pagination - événements](#)).




Appuyez sur "Entrée" pour valider.

La recherche n'est pas sensible à la casse.

Rafraîchir la liste

- Cliquez sur le bouton **AUTO** pour activer ou désactiver le rafraîchissement automatique.
- Cliquez sur l'icône pour forcer directement le rafraîchissement.



Appliquer les changements


- Lorsque les filtres ou les réglages de la liste ont été changés, le rafraîchissement de la liste est stoppé jusqu'à ce que les modifications soient appliquées.
- Le bouton "AUTO" sera remplacé par un bouton "Appliquer".
- Le fonctionnement ordinaire redémarre une fois l'application faite.



Le bouton "**Sauvegarder**" va appliquer les nouveaux réglages.


Le bouton "**Export**" n'est pas disponible tant que le bouton "Appliquer" est actif.

L'appui sur la touche "Entrée" est un raccourci pour simuler l'appui du bouton appliquer.



Sauvegarde de la liste des événements

- Le bouton "Sauvegarder" s'active lors :
 1. d'un tri,



2. d'un filtre,
3. d'un changement d'affichage des colonnes (*afficher ou cacher, le changement de taille des colonnes, etc...*),
4. d'un changement du nom de la liste,
5. d'un changement de pagination.

- Lorsque vous effectuez un des changements ci-dessus, le bouton "**Sauvegarder**" sera rendu actif et vous permettra de sauvegarder l'état actuel de la liste des événements.

 Disponible uniquement si vous avez les droits d'écriture sur la liste.

- Les utilisateurs qui ont accès à vos listes dans la section "Groupe" ou "Tout le monde" des favoris verront vos modifications.

 Sauvegarder

Exporter en fichier CSV

- Vous pouvez exporter votre liste d'événements en format **CSV**.
- L'export prend en compte la liste actuelle en tenant compte :
 1. des filtres,
 2. des tris,
 3. des colonnes (*l'export prend en compte si les colonnes sont affichées ou cachées*).
- L'export ne prend pas en compte :
 1. les lignes cachées par la fonction de filtre rapide. Elles seront quand même exportées.
- L'export supprimera :
 1. tout point virgule (;) rencontré dans chaque cellule,
 2. tout style HTML éventuel (*principalement dans les colonnes "Résultats" et "Résultats long"*).

Export (CSV)

 Actuellement, il est possible d'exporter en indiquant uniquement une date de début, mais il n'est pas possible d'exporter en indiquant seulement une date de fin.

EXPORT DES ÉVÉNEMENTS

DU 2021-02-26 00:00:00 AU 2021-02-26 16:32:14

Préparation

Récupération

Génération du CSV



Nombre d'événements récupérés : 500

Date : 2021-02-26 15:59:08

Un affichage de l'état d'avancement de l'export apparait. Dans cet affichage, nous pouvons voir que l'export s'effectue en trois phases :

1. Préparation.
2. Récupération.
3. Génération CSV.

Phase 1 - Préparation

Dans cette phase, l'export :


- crée le fichier CSV,
- vérifie la disponibilité du serveur,
- et prépare les différentes étapes de récupération des données.

Phase 2 - Récupération

Dans cette phase, l'interface va interroger le serveur afin de récupérer les événements situés dans la période de temps sélectionnée.

Le nombre d'événements récupérés est limité aux **500** derniers événements de la période sélectionnée.

Erreur de connexion avec le serveur lors de la récupération



Cliquer sur le bouton "Reprendre l'export", va relancer l'export en gardant les événements déjà récupérés.

- Si toutefois la connexion n'est pas disponible, le message réapparaîtra.

Phase 3 - Génération du CSV

Dans cette dernière étape, l'export va prendre les événements récupérés et les ajouter dans le fichier créé en étape 1.

Annuler l'export

Il est possible d'annuler l'export en cliquant sur la croix en haut à droite de l'affichage de l'export.

